

Projet inter - Notes Perso

Alcatel	1
Global à tout le monde.....	1
Routage inter vlan.....	1
Création ACL (chaque vlan local peut communiquer avec vlan100, le reste est bloqué).....	1
Appliquer ACL aux interfaces.....	1
VLAN 10	2
Vérif	2
Sauvegarder	2
Config Win serv	3
Réseau winserv.....	3
DNS.....	3
Délégation de zone (local).....	3
Principal (global).....	3
Tester.....	3
DHCP.....	4
DHCP Principal.....	4
DHCP Failover.....	4
Vérif DHCP.....	4

Alcatel

Global à tout le monde

```
system name Enseignement
system location local13
system contact <>
system timezone <>
```

Routage inter vlan

```
ip routing
```

Création ACL (chaque vlan local peut communiquer avec vlan100, le reste est bloqué)

```
ip access-list extended vlan_local_to_commun
permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.100.0 0.0.0.255
permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.100.0 0.0.0.255
permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.100.0 0.0.0.255
permit ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.100.0 0.0.0.255
```

```
deny ip any any  
exit
```

Appliquer ACL aux interfaces

```
interface vlan 10  
ip access-group vlan_local_to_commun in  
exit
```

La même pour les autres interfaces

VLAN 10

```
vlan 10 name Administration
```

```
ip interface vlan10 ip address 10.10.10.0 255.255.255.0  
exit
```

```
interface <interface de vlan10>  
switchport mode access  
switchport access vlan 10  
exit
```

```
interface <num interface> alias '<description">
```

Vérif

```
show vlan  
show acces-lists  
show ip route  
show running-config
```

Sauvegarder

```
write memory
```

Config Win serv

Réseau winserv

IP dans réseau VLAN10 (logique)

Comme vu en Win Serv pour config

Mettre switch en externe (Pour le câble réseau auquel il est connecté)

DNS

Délégation de zone (local)

Nouvelle zone directe → nouvelle zone → primaire → nom zone: Administration.Education.lan

Enregistrement A

nom: srv-admin, ip local

clique droit nom serveur → Propriétés → cocher autoriser le transfert de zone, ajouter IP dns global (dns principal)

inverse

PTR vers hostA

srv-admin.administration.Education.lan

Autoriser transfert de zone en cliquant sur le nom du serv, ajouter IP dns global

Principal (global)

Education.lan

Créer sous-zone Administration;education.lan, donner IP du serv local (sous-dossier en forme de flèche si bien déléguée)

Ajouté host A, nom srv-global et adresse IP global (si besoin)

zone inverse + pointeur vers hoteA

ip vers hostA, nom associé: srv-global.Education.lan

Tester

nslookup ip client

renvoie srv-admin.administration.Education.lan

nslookup srv-admin.Administration.Education.lan

Renvoyer local

nslookup srv-global.Education.lan

Renvoyer global

DHCP

DHCP Principal

1 VLAN = 1 étendue, Scope = Étendue de vlan 10

Exclure les IP des switch, serveur,...

Mettre bail

Options DHCP:

- Routeur = adresse ip VLAN
- DNS = adresse ip global et/ou local nom domaine (Education.lan)
- Activer étendue

Sur switch activer le DHCP relais avec l'adresse IP du serv principal

DHCP Failover

Clique droit sur Étendue sur serv principal, ici VLAN 10, config mode Failover → Créer nouveau partenariat failover

Config paramètres du partenaire (local), mode failover:

2 choix :

- Load Balance (partage des baux à 50/50) (aide DHCP principal)
- Hot Standby (serveur principal actif, local en secours)

mot de passe partagé pour sécuriser

à faire pour chaque vlan mais nous on fait que la VLAN10 dcp

Vérif DHCP

ipconfig /release

ipconfig /renew

ipconfig /all

Pour tester failover: désactiver serv principal

Vérif que failover prend relais

Créer des **étendues DHCP** sur chaque serveur local (failover). L'étendue sur le serveur local devra être la même que celle du serveur principal (global). Les deux serveurs (principal et failover) doivent avoir des étendues identiques pour gérer les baux IP correctement et se synchroniser.

Exclusions : Les mêmes adresses exclues que sur le serveur principal (réservations ou adresses spécifiques).

Configurer les mêmes **options d'étendue DHCP** que celles sur le serveur global

