

Réseau Docker

Frédéric Lassabe

FEMTO-ST - DISC Department - AND Team

1 Conteneur Docker

- Mappage des ports
- Persistance des exécutions

2 Réseau docker

Conteneur Docker

- Conteneur docker
 - Une instance d'exécution d'une image docker
 - Une image : autant de conteneurs que souhaité
 - Attention aux ports des services !
 - Commandes de gestion des conteneurs
 - Commencent majoritairement par docker container
docker container run -dt nom_image

Identification du conteneur

- À la création d'un conteneur :
 - Un identifiant universel UUID lui est attribué
 - UUID sert à identifier le conteneur parmi les autres
- Exemple :

```
ktoossou@d4sh:~$ docker container run -dt -p 80:80 nginx
5c0391a97b91dc7eb80b423b1a0bd2b4ac78835a5ed7773d9c97c8e1704fc901
```
- UUID difficile à retenir
 - Possibilité de nommer un CT à sa création
 - Par défaut, docker génère un nom (à partir de deux mots)

Identification du conteneur

Exemple de nom généré aléatoirement par docker

```
ktossou@d4sh:~$ docker ps
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND
PORTS
NAMES
5c0391a97b91        nginx              "/docker-entrypoint..."   About a minute ago
a minute            0.0.0.0:80->80/tcp, :::80->80/tcp    priceless_kirch      Up About
```

Identification du conteneur

- Option --name : permet de choisir le nom du conteneur
- Syntaxe :

```
docker container run --name NOM_CONT NOM_IMAGE
```

- Exemple d'utilisation :

```
ktossou@d4sh:~$ docker container run --name mynginx -dt -p 800:80 nginx
f3adf1b0f56d5eed344d6b5a1d98d9b690eb2d28ab1159031fd7f3a92021d989
ktossou@d4sh:~$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND           CREATED          STATUS          NAMES
          PORTS
f3adf1b0f56d   nginx      "/docker-entrypoint..."   9 seconds ago   Up 7 seconds   mynginx
    0.0.0.0:800->80/tcp, ::::800->80/tcp
5c0391a97b91   nginx      "/docker-entrypoint..."   3 minutes ago   Up 3 minutes   priceless_kirch
    0.0.0.0:80->80/tcp, ::::80->80/tcp
```

Identification du conteneur

- Remplacer la commande du conteneur
- (si CMD)
- Exemple :

```
docker container run -d nginx sleep 500
```

- Explication :
 - À la place de nginx (proc. par défaut de l'image **nginx**)
 - Exécute sleep 500 (attente de 500 secondes)

Mode attaché et détaché

- Un conteneur peut démarrer en mode attaché (par défaut)

```
ktossou@d4sh:~$ docker container run --name attached_nginx nginx
/docker-entrypoint.sh: /docker-entrypoint.d/ is not empty, will attempt to perf
orm configuration
/docker-entrypoint.sh: Looking for shell scripts in /docker-entrypoint.d/
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/10-listen-on-ipv6-by-defa
ult.sh
10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Getting the checksum of /etc/nginx/conf.
d/default.conf
10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Enabled listen on IPv6 in /etc/nginx/con
f.d/default.conf
/docker-entrypoint.sh: Sourcing /docker-entrypoint.d/15-local-resolvers.envsh
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/20-envsubst-on-templates.
sh
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/30-tune-worker-processes.
sh
/docker-entrypoint.sh: Configuration complete; ready for start up
```

- Ou détaché (option -d)

```
ktossou@d4sh:~$ docker container run --name detached_nginx -d nginx
c9013a761957de43b1b10fa08aca5b5318518ed1e65d52161c87ce0268e74982
```

- Mode détaché : utile pour ne pas bloquer le terminal sur la sortie du CT

Arrêt/Redémarrage d'un conteneur docker

- On peut arrêter un conteneur

```
docker container stop CONTAINER
```

- Le redémarrer

```
docker container start CONTAINER
```

- Le supprimer

```
docker container rm CONTAINER
```

- CONTAINER désigne

- Soit l'UUID du conteneur
- Soit son nom

Start/stop : quelques commandes utiles

- Voir tous les conteneurs (arrêtés et en cours)

```
docker container ls -a
```

- Arrêter tous les conteneurs (démarrer : remplacer stop par start)

```
docker container stop $(docker container ls -aq)
```

- Supprimer tous les conteneurs

```
docker container rm $(docker container ls -aq)
```

- Exemple :

```
|ktossou@d4sh:~$ docker container ls -aq  
c9013a761957
```

Exécuter une commande dans un conteneur

- Dans un conteneur en cours d'exécution
- Utiliser la commande exec suivie d'une commande


```
docker container exec OPTIONS CONTAINER COMMAND
```

- Exécute dans le conteneur avec :
 OPTIONS représente les options utilisées dans la commande
 CONTAINER représente l'identifiant ou le nom du conteneur
 COMMAND représente la nouvelle commande à exécuter
- Liste des options :

```
docker container exec --help
```

Exécuter une commande dans un conteneur

- exec n'est exécuté que dans un conteneur démarré
- exec n'est pas relancé si on relance le CT (ne fait pas partie de l'image)



```
ktossou@d4sh:~$ docker container exec -t mynginx ls
bin    docker-entrypoint.d   home   lib64   mnt    root   srv   usr
boot  docker-entrypoint.sh  lib     libx32  opt    run    sys   var
dev    etc                  lib32   media   proc   sbin   tmp
```

Entrées sorties sur conteneur

- En combinant 2 options :
 - -t alloue un pseudo terminal au conteneur
 - -i garde stdin ouvert sur le conteneur
- Les deux combinés permettent un terminal interactif dans le conteneur

```
ktossou@d4sh:~$ docker container exec -it mynginx bash
root@f4977822d4ed:/# ls
bin    docker-entrypoint.d   home   lib64   mnt    root   srv   usr
boot  docker-entrypoint.sh lib     libx32  opt    run    sys   var
dev    etc                  lib32   media   proc   sbin   tmp
root@f4977822d4ed:/#
```

Conteneur Docker
oooooooooooo●oooooo

Réseau docker
oooooooooooooooooooooooooooo

Mappage des ports

1 Conteneur Docker

- Mappage des ports
- Persistance des exécutions

2 Réseau docker

Mappage des ports

Mappage de port

- Par défaut, les ports des conteneurs ne sont pas accessibles
- Sauf par l'hôte qui est dans un réseau avec les conteneurs
- Permettre l'accès externe nécessite un mappage :
 - Un port inutilisé de l'hôte
 - Vers le port ouvert par le service sur le conteneur
- Utilise l'option `-t`
- Par exemple :

```
docker container run -p 8080:80 nginx
```

- Mappe le port 8080 de l'hôte
- Sur le port 80 (web non chiffré) du CT nginx
- Également appelée liste de publication (ne publie que les ports spécifiés)

Mappage des ports

Mappage de tous les port

- Utiliser les ports exposés
- Les publie tous sur des ports aléatoires de l'hôte
- Option -P
- Exemple :

ktossou@d4s

36a3b225818

ktossou@d4s

Conteneur Docker

oooooooooooo●ooo

Persistante des exécutions

Réseau docker

oooooooooooooooooooooooooooo

1 Conteneur Docker

- Mappage des ports
- Persistante des exécutions

2 Réseau docker

Politiques de redémarrage

- Par défaut, un conteneur démarre une fois et s'arrête
 - S'il termine son processus de CMD/ENTRYPOINT
 - Si le service docker est arrêté/redémarré
 - S'il crashe
- On peut spécifier une politique de démarrage
 - Option `--restart <valeur>` de `docker container run`
 - Valeur peut être :
 - **no** : pas de redémarrage (option par défaut)
 - **on-failure** : redémarre sur erreur avec code de sortie non nul
 - **unless-stopped** : redémarrer sauf si on l'arrête explicitement (ou docker redémarre)
 - **always** : redémarre toujours

Informations systèmes docker

- Commande pour obtenir des informations système
- **Commande docker system COMMAND OPTIONS**
- Avec **COMMAND** :
 - **events** liste en temps réel des événements qui se produisent sur le serveur docker
 - **prune** efface les données non utilisées
 - **info** affiche les informations systèmes de docker
 - **df** affiche l'utilisation de l'espace disque par docker

Persistance des exécutions

Informations systèmes : exemple

```
ktossou@d4sh:~$ docker system df
TYPE          TOTAL      ACTIVE      SIZE      RECLAIMABLE
Images         3          2          190.9MB   13.26kB (0%)
Containers     2          2          1.122kB   0B (0%)
Local Volumes  0          0          0B        0B
Build Cache    0          0          0B        0B
ktossou@d4sh:~$
```

```
ktossou@d4sh:~$ docker system df -v
Images space usage:
```

REPOSITORY	TAG	IMAGE ID	CREATED	SIZE	SHARED SIZE	UNIQUE SIZE	CONTAINERS
nginx	latest	61395b4c586d	2 weeks ago	187MB	0B	186.6MB	1
busybox	latest	a416a98b71e2	2 months ago	4.26MB	0B	4.262MB	1
hello-world	latest	9c7a54a9a43c	5 months ago	13.3kB	0B	13.26kB	0

Containers space usage:

CONTAINER ID	IMAGE NAMES	COMMAND	LOCAL VOLUMES	SIZE	CREATED	STATUS
71ccad1f5ecb	busybox	"sh"	0	0B	4 hours ago	Up 4 hours
f4977822d4ed	nginx	"docker-entrypoint..."	0	1.12kB	5 hours ago	Exited (0) 31 minutes ago
	mynginx					

Local Volumes space usage:

VOLUME NAME	LINKS	SIZE
-------------	-------	------

Build cache usage: 0B

CACHE ID	CACHE TYPE	SIZE	CREATED	LAST USED	USAGE	SHARED
----------	------------	------	---------	-----------	-------	--------

1 Conteneur Docker

2 Réseau docker

- Réseau Bridge
- Réseau Overlay
- Réseau Host
- Réseau MACvlan
- Réseau IPvlan
- Réseau None

Le réseau docker

- Docker
 - Déployer des conteneurs
 - Environnement cloud
 - Donc pour des services distants
 - ⇒ réseau
- Après installation, une interface docker0 :

```
ktoossou@d4sh:~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
        inet 127.0.0.1/8 scope host lo
            valid_lft forever preferred_lft forever
        inet6 ::1/128 scope host
            valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:37:4a:1d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
        inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
            valid_lft 62962sec preferred_lft 62962sec
        inet6 fe80::c021:390:87cb:207f/64 scope link noprefixroute
            valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:f7:66:61 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
        inet 192.168.56.2/24 brd 192.168.56.255 scope global noprefixroute enp0s8
            valid_lft forever preferred_lft forever
        inet6 fe80::17a8:9554:4e99:433a/64 scope link noprefixroute
            valid_lft forever preferred_lft forever
4: docker0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default
    link/ether 02:42:11:bf:75:62 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
        inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0
            valid_lft forever preferred_lft forever
        inet6 fe80::42:11ff:feb7:7562/64 scope link
```



Le réseau docker

- Sous système réseau de docker
 - Basé sur des pilotes
 - En tant que plugins
 - Pilotes par défaut de docker :
 - bridge
 - overlay
 - host
 - IPvlan
 - MACvlan
 - none

Le réseau Docker

- On utilise la commande `docker network COMMAND` pour gérer le réseau
- `COMMAND` peut avoir une des valeurs suivantes :
 - **inspect** : Affiche des informations détaillées sur un ou plusieurs réseaux
 - **ls** : Liste les différents réseaux Docker sur la machine
 - **connect** : Connecte un conteneur à un réseau Docker
 - **disconnect** : Déconnecte un conteneur d'un réseau Docker
 - **create** : Crée un réseau Docker
 - **prune** : Supprime les réseaux non utilisés
 - **rm** : Supprime un ou plusieurs réseaux
- Connecter un conteneur à un réseau (à l'exécution) :
`-network NOM_RESEAU`

Le réseau Docker

Exemple :

```
ktossou@d4sh:~$ docker network ls
NETWORK ID      NAME      DRIVER      SCOPE
986fc91396b2   bridge    bridge      local
2232e0070e4e   host      host       local
11a3d662d6e0   none      null       local
ktossou@d4sh:~$
```

```
ktossou@d4sh:~$ docker network inspect bridge
[
  {
    "Name": "bridge",
    "Id": "986fc91396b274322dfe72fad987ed37ab479c4dfd43b8806616e8c02ff62edd"
  }
```

```
  "Created": "2023-10-12T10:23:01.359896563+02:00",
  "Scope": "local",
  "Driver": "bridge",
  "EnableIPv6": false,
  "IPAM": {
    "Driver": "default",
    "Options": null,
    "Config": [
      {
        "Subnet": "172.17.0.0/16",
        "Gateway": "172.17.0.1"
      }
    ]
  }
```



Conteneur Docker
oooooooooooooooooooo

Réseau Bridge

Réseau docker
oooo●oooooooooooo

1 Conteneur Docker


2 Réseau docker

- Réseau Bridge
- Réseau Overlay
- Réseau Host
- Réseau MACvlan
- Réseau IPvlan
- Réseau None

Réseau Bridge

Le pilote réseau Bridge


- Pour docker, réseau pont (*bridge*) utilise un pont logiciel
- Isole les conteneurs dans le même pont du reste des conteneurs
- Analogue à réseau interne de VirtualBox



Réseau Bridge

Le pilote réseau Bridge

- Démarrage de Docker
 - Création automatique d'un bridge
 - Connexion par défaut des conteneurs créés



Réseau Bridge

Le pilote réseau Bridge

- L'utilisateur de docker peut créer d'autres ponts
- Avantages des ponts créés explicitement :
 - DNS automatique entre les conteneurs (système de noms entre conteneurs)
 - Seuls les CT affectés à ce pont y seront (sécurité)
 - Possibilité d'attacher et détacher les CT à chaud
- Configuration du pont à sa création
- CT sur un pont publient les ports entre eux
- Ne fonctionne qu'avec des CT sur le même daemon docker

Conteneur Docker
oooooooooooooooooooo

Réseau Overlay

Réseau docker
oooooooooooo●oooooooooooo

1 Conteneur Docker

2 Réseau docker

- Réseau Bridge
- **Réseau Overlay**
- Réseau Host
- Réseau MACvlan
- Réseau IPvlan
- Réseau None

Réseau Overlay

Le pilote réseau Overlay

- Pilote overlay
 - Crée un réseau distribué
 - Entre des hôtes du service Docker
- Overlay car crée une surcouche au dessus du vrai réseau
- Réseau overlay chiffré pour assurer la sécurité
- Docker gère le routage entre hôtes et conteneurs
- Commande `docker network create`

Réseau Overlay

Le pilote réseau Overlay

- Pré-requis pour créer un réseau Overlay
- Ouverture des ports suivants :
 - Port 2377/TCP pour la communication de la gestion des clusters
 - Port 7946/TCP et UDP pour la communication entre les noeuds
 - Port 4789/UDP pour le trafic du réseau Overlay
- Initialiser ou rejoindre un *swarm* Docker
- `docker swarm init` ou `docker swarm join`

Conteneur Docker
oooooooooooooooooooo

Réseau docker
oooooooooooo●oooo●oooooooooooo

Réseau Overlay

Le pilote réseau Overlay

- Création d'un réseau overlay :

```
docker network create -d overlay my-overlay
```

- Permettre à des CT indépendants de s'y attacher :

```
docker network create -d overlay --attachable \
my-attachable-overlay
```

- On peut aussi configurer les paramètres IP

Réseau Host

1 Conteneur Docker

2 Réseau docker

- Réseau Bridge
- Réseau Overlay
- Réseau Host**
- Réseau MACvlan
- Réseau IPvlan
- Réseau None

Réseau Host

Le pilote réseau Host

- Pilote qui supprime l'isolation réseau hôte/conteneur
- Accès direct au réseau de l'hôte
- Les ports ouverts sur les CT sont vus comme s'ils étaient à l'hôte
- Pas d'IP pour le conteneur
- Peut optimiser les performances
 - Notamment avec beaucoup de ports publiés
 - Ne nécessite pas de passer par une NAT interne
- Pilote uniquement disponible sous Docker pour Linux

1 Conteneur Docker

2 Réseau docker

- Réseau Bridge
- Réseau Overlay
- Réseau Host
- Réseau MACvlan**
- Réseau IPvlan
- Réseau None

Réseau MACvlan

Le pilote réseau Macvlan

- Certaines applications
 - Anciennes
 - Ou agissant sur le réseau
- Besoin d'un accès direct
- Pilote MACvlan
 - Affecte une adresse MAC à l'interface virtuelle du conteneur
 - Applications du conteneur croient à une vraie interface
- Une interface physique doit être associée au MACvlan
 - Configurer son sous-réseau
 - Et sa passerelle

Réseau MACvlan

Le pilote réseau Macvlan

- Avec plusieurs interfaces physiques
 - On peut isoler plusieurs MACvlan
- MACvlan peut dégrader l'accès réseau (saturation des tables d'adresses MAC)
- L'équipement connecté à l'hôte doit accepter plusieurs MAC par port
- Si un autre pilote peut fournir l'accès réseau, préférer ce dernier

Le pilote réseau Macvlan

- Options importantes du MACvlan
 - **macvlan_mode** : définit le mode d'opération du macvlan qui peut être bridge (défaut), vepa, passthru, private.
 - **parent** : Spécifie l'interface parente à utiliser
- Un MACvlan peut être en mode **bridge** ou **802.1Q trunk bridge**
 - Mode **bridge**, le trafic Macvlan passe par un périphérique physique sur l'hôte
 - Mode **802.1Q trunk bridge**, le trafic passe par une sous-interface 802.1Q (VLAN) que Docker crée à la volée.

Réseau MACvlan

Le pilote réseau Macvlan (*bridge*)

- Utilisation de la commande

```
docker network create --driver macvlan
```

- Spécifier également l'interface physique parente

- Exemple :

```
docker network create -d macvlan \
--subnet=172.16.86.0/24 \
--gateway=172.16.86.1 \
-o parent=eth0 pub_net
```

Le pilote réseau Macvlan (*bridge*)

- Si des adresses sont réservées sur le réseau
- On peut les exclure des adresses allouées aux CT
- Option --aux-address
- Exemple :

```
1 docker network create -d macvlan \
2   --subnet=192.168.32.0/24 \
3   --ip-range=192.168.32.128/25 \
4   --gateway=192.168.32.254 \
5   --aux-address="my-router=192.168.32.129" \
6   -o parent=eth0 macnet32
```

Le pilote réseau Macvlan (802.1Q)

- Pour passer en mode dot1Q
- Nommer une sous-interface comme parente
- Gestion automatique par Docker
- Exemple :

```
1 docker network create -d macvlan \
2   --subnet=192.168.50.0/24 \
3   --gateway=192.168.50.1 \
4   -o parent=eth0.10 macvlan10
```

1 Conteneur Docker

2 Réseau docker

- Réseau Bridge
- Réseau Overlay
- Réseau Host
- Réseau MACvlan
- Réseau IPvlan
- Réseau None

Réseau IPvlan

Le pilote réseau IPvlan

- Permet de contrôler l'adressage IP
- Utile quand on veut gérer l'intégration réseau des CT
- Variante de la virtualisation réseau
- Deux avantages d'IPvlan
 - ① Meilleure performance en contournant le pont Linux
 - ② Moins de variation de l'adressage
- Supprime le pont utilisé par défaut
- Ne nécessite plus de mappage de port

Réseau IPvlan


Le pilote réseau IPvlan

- Différentes options :

- **ipvlan_mode** : mode d'opération d'IPvlan parmi 12 (défaut), 13, 13s.
- **ipvlan_flag** : indicateur du mode IPvlan parmi bridge (défaut), private, vepa.
- **parent** : interface parente à utiliser

Réseau IPvlan


Exemple en mode L2



```
docker network create -d ipvlan \
    --subnet=192.168.1.0/24 \
    --gateway=192.168.1.1 \
    -o parent=eth0 pub_net
```

Réseau IPvlan

Exemple en mode L2 802.1Q



Conteneur Docker
oooooooooooooooooooo

Réseau docker
oooooooooooooooooooo●

Réseau None

1 Conteneur Docker

2 Réseau docker

- Réseau Bridge
- Réseau Overlay
- Réseau Host
- Réseau MACvlan
- Réseau IPvlan
- Réseau None

Réseau None

Le pilote réseau None

- Désactive totalement la pile réseau du conteneur
- Ne configure aucune IP
- Ne donne accès ni au réseau externe
- Ni aux autres conteneurs de l'hôte
- Le conteneur est totalement isolé