

Configurazione Windows – Attività 3

Condivisione in rete · Oracle VirtualBox 7.x · Windows 11 Pro

1. Attività preliminari

- a. Disporre di due macchine virtuali Windows a cui è stato cambiato il nome computer (vedi punti 1 e 2 dell'attività 1).
- b. Le due macchine si chiamino `WINDOWS-1` e `WINDOWS-2`.
- c. A macchine spente, andare nelle impostazioni di VirtualBox (Rete → Scheda 1) e impostare su **entrambe** le macchine il tipo "Rete interna". Verificare che i due indirizzi MAC siano diversi, cambiandolo su una delle due se necessario.

Attenzione. Le due macchine devono usare lo **stesso nome di rete interna** (ad esempio `intnet`, il valore predefinito), altrimenti non si vedono. Se i cloni sono stati creati con l'opzione "Reinizializza l'indirizzo MAC", i MAC sono già diversi; altrimenti usare il pulsante di rigenerazione accanto al campo "Indirizzo MAC" (Impostazioni avanzate).

- d. Avviare le due macchine, accedere come amministratore e disabilitare, da Pannello di controllo, il firewall di Windows Defender.

Nota. Pannello di controllo → Sistema e sicurezza → Windows Defender Firewall → "Attiva/Disattiva Windows Defender Firewall". Disattivarlo sia per le reti private sia per quelle pubbliche: senza un DHCP la rete interna viene di solito classificata come pubblica. Il firewall blocca di default i pacchetti `ping`, quindi questo passaggio è indispensabile. Essendo la rete interna isolata dal resto, per l'esercizio è accettabile; al termine conviene riattivarlo.

- e. Con il comando `ipconfig /all` recuperare l'indirizzo IPv4 di ciascuna delle due macchine.

Attenzione. Nella rete interna di VirtualBox non esiste un server DHCP: senza configurazione le macchine ottengono un indirizzo automatico del tipo `169.254.x.x` (assegnazione impiegata circa un minuto). Il ping funziona comunque, ma per un esercizio più affidabile è consigliato impostare indirizzi statici:

- Premere `Win + R`, digitare `ncpa.cpl`, aprire le proprietà della scheda Ethernet e quindi "Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4)".
- WINDOWS-1: `192.168.10.1`; WINDOWS-2: `192.168.10.2`; subnet mask `255.255.255.0`; gateway e DNS vuoti.

- f. Con il comando `ping`, specificando l'indirizzo IP dell'altra macchina, verificare che le due macchine si vedano reciprocamente.

2. Accesso al computer di rete

- a. Avviare `WINDOWS-1` e accedere come amministratore.
- b. Lanciare PowerShell (tasto `Win` + `X`) e scegliere PowerShell o Terminale come amministratore).
- c. Lanciare `lusrmgr.msc` (Local Users and Groups, "Utenti e gruppi locali").

Nota. Disponibile solo nelle edizioni Pro, Enterprise ed Education.

- d. Creare un utente `rete1`, con password `rete1`, e togliere la spunta da "L'utente deve cambiare la password all'accesso successivo".

Attenzione. La password va impostata obbligatoriamente. Di default Windows rifiuta gli accessi di rete degli account locali con password vuota, e il punto j fallirebbe.

- e. Avviare `WINDOWS-2` e accedere come amministratore.
- f. Creare un utente `rete2`, con password `rete2`, senza cambio password obbligatorio.
- g. Accedere come `rete2`.
- h. Aprire "Esplora file" e selezionare "Rete".
- i. Verificare che compaia "WINDOWS-1". Se non compare, verificare se viene richiesta l'attivazione della ricerca (individuazione della rete) ed eventualmente digitare `\\WINDOWS-1` nella barra degli indirizzi.

Nota. Se il nome non viene risolto, usare direttamente l'indirizzo IP, ad esempio `\\192.168.10.1`.

- j. Quando vengono richieste le credenziali, fornire quelle di `rete1`. Conviene scrivere l'utente come `WINDOWS-1\rete1` e spuntare "Memorizza credenziali".
- k. Verificare di poter accedere a `WINDOWS-1`, dove però non verrà visualizzato nulla (non ci sono ancora cartelle condivise; le condivisioni amministrative come `C$` sono nascoste).

3. Accesso a una cartella condivisa

- a. Su `WINDOWS-1` accedere come `rete1`.
- b. Creare una cartella con nome `Cartella1` sul Desktop.
- c. Cliccare col tasto destro e selezionare "Proprietà".

Nota. In Windows 11 il menu contestuale è ridotto: usare `Alt` + `Invio` oppure "Mostra altre opzioni".

- d. Selezionare "Condivisione" e poi "Condivisione avanzata".

- e. Fornire le credenziali di amministratore (`admin` / `admin`) nella finestra di controllo account, se richieste.
- f. Abilitare "Condividi la cartella" e assegnare come nome `Condivisione1`.
- g. Scegliere "Autorizzazioni".
- h. Rimuovere "Everyone" ("Tutti") e aggiungere `rete1` con diritti di sola lettura.
- i. Confermare e chiudere la finestra delle proprietà.
- j. Andare sulla macchina `WINDOWS-2` e riaccedere a `\\WINDOWS-1`: dovrebbe comparire "Condivisione1".

Nota. Se la cartella non compare, premere `F5` per aggiornare. Se Windows continua a usare credenziali vecchie, chiudere la connessione con `net use * /delete` e riaprire il percorso.

- k. Verificare che abbia i diritti di sola lettura: aprire la cartella e provare a creare o modificare un file; l'operazione deve essere negata.

Riepilogo dei dati da usare

Elemento	Valore
Nome computer	WINDOWS-1, WINDOWS-2
Rete VirtualBox	Rete interna, stesso nome (<code>intnet</code>) su entrambe
Indirizzi IP (consigliati)	192.168.10.1 (WINDOWS-1), 192.168.10.2 (WINDOWS-2), maschera 255.255.255.0
Amministratore	admin / admin
Utente su WINDOWS-1	rete1 / rete1
Utente su WINDOWS-2	rete2 / rete2
Cartella condivisa	Cartella1, condivisa come Condivisione1 (sola lettura per rete1)