Atelier 3 : EvolInfra

Sommaire

Partie 1 : améliorer la gestion globale des équipements d'interconnexion

Mission 1 – Maquettage et serveur NTP

Mission 2 – Sauvegarde des équipements réseau

Mission 3 – Segmentation du réseau

Mission 4 – Centralisation des journaux

Partie 2 : mettre en place la haute-disponibilité et la sécurisation des équipements d'interconnexion

Mission 5 – Tolérance aux pannes

Mission 6 – Amélioration de la banda passante

Mission 7 – Tolérance aux pannes des commutateurs

Mission 8 – Tolérance aux pannes du routeur


Mission bonus

Mission 9 – Sécurisation des ports des commutateurs

Mission 10 – Sécurisation du trafic réseau

Mission 1: maquettage et serveur NTP

Tâche 1





Tâche 2

Configurer la partie internet sous Packet Tracer, comprenant un routeur de FAI et son serveur DNS, un serveur Web sur internet et un pc d'un internaute lambda. Vous configurerez les adresses IP et le serveur DNS pour permettre l'accès au site web externe par son url (ex : www.ldlc.fr pour l'IP 91.211.165.65).

On peut remarquer que le ping vers l'adresse IP fonctionne bien car on arrive à accéder à la page web mais aussi mais en mettant le nom cela fonctionne aussi.


J'ai changé l'adresse IP car je préférer en prendre une plus simple et plus facile à retenir afin de faire la configuration ensuite.





Installer et configurer un serveur de temps (Service NTP) sur un serveur Windows (ou Linux), tous les postes de travail, serveurs et équipements réseaux devront être synchronisés à ce serveur.

J'ai activé la synchronisation via mes paramètres de VMWare.



Restart-Service w32time

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

PS C:\Users\Administrateur> w32tm /config /manualpeerlist:TiersLieux86.fr /syncfromflags:manual
La commande s'est terminée correctement.

PS C:\Users\Administrateur> Restart-Service w32time

PS C:\Users\Administrateur> __
```

Éditeur du Registre						
Nom Type Données						
ab (par défaut)	REG_SZ	(valeur non définie)				
ab NtpServer	REG_SZ	TiersLieux86.fr				
ab ServiceDII	REG_EXPAND_SZ	%systemroot%\system32\w32time.dll				
ServiceDIIUnloa	REG_DWORD	0x00000001 (1)				
ab ServiceMain	REG_SZ	SvchostEntry_W32Time				
ab Type	REG_SZ	NTP				


w32tm /query /status


```
PS C:\Users\Administrateur> w32tm /query /status
Indicateur de dérive : 0(Aucun avertissement)
Couche : 1 (Référence principale, synchronisée par l'horloge du réveil)
Précision : -23 (119.209ns par battement)
Délai de racine : 0.0000000s
Dispersion de racine : 10.0000000s
ID de référence : 0x4C4F434C (Nom de la source : "LOCL")
Heure de la dernière synchronisation réussie : 30/03/2023 14:54:40
Source : TiersLieux86.fr
Intervalle d'interrogation : 6 (64s)
PS C:\Users\Administrateur>
```


J'ai utilisé la commande suivante pour que le message apparaisse : w32tm /resync Envoi de la commande de resynchronisation à l'ordinateur local La commande s'est terminée correctement.

Mission 2 : sauvegarde des équipements réseau

Tâche 1







Écrire une procédure expliquant comment sauvegarder / restaurer la configuration et l'IOS d'équipements Cisco via le serveur TFTP.

Sauvegarde de la configuration et de l'IOS :

Il faut que l'équipement Cisco soit connecté à un réseau et que le serveur TFTP est également connecté à ce réseau.

Ouvrir la console sur l'équipement Cisco en utilisant un câble console et un émulateur de terminal tel que PuTTY.

Entrez les informations d'identification pour accéder à l'interface de commande en ligne (CLI) de l'équipement.

Utilisez la commande suivante pour sauvegarder la configuration de l'équipement sur le serveur TFTP

Copy running-config tftp:

Suivre les instructions pour fournir l'adresse IP du serveur TFTP et le nom du fichier de sauvegarde.

Attendre que la sauvegarde soit terminée.

Pour sauvegarder l'IOS, utilisez la commande suivante

Copy flash: tftp:

Suivre les instructions pour fournir l'adresse IP du serveur TFTP et le nom du fichier de sauvegarde.

Attendez que la sauvegarde soit terminée.

Restauration de la configuration et de l'IOS :

Il faut que l'équipement Cisco soit connecté à un réseau et que le serveur TFTP est également connecté à ce réseau.

Ouvrir la console sur l'équipement Cisco en utilisant un câble console et un émulateur de terminal tel que PuTTY.

Entrez les informations d'identification pour accéder à l'interface de commande en ligne (CLI) de l'équipement.

Utilisez la commande suivante pour restaurer la configuration de l'équipement depuis le serveur TFTP

Copy tftp: running-config

Suivre les instructions pour fournir l'adresse IP du serveur TFTP et le nom du fichier de sauvegarde.

Attendre que la sauvegarde soit terminée.

Pour restaurer l'IOS, utilisez la commande suivante :

Copy tftp: flash:

Suivre les instructions pour fournir l'adresse IP du serveur TFTP et le nom du fichier de sauvegarde.

Attendre que la sauvegarde soit terminée.

Tâche 3

Écrire une procédure permettant de réinitialiser les mots de passe des commutateurs et des routeurs Cisco.

Il faut avoir accès à la CLI de l'équipement.

Entrez la commande "enable" pour accéder au mode d'exécution privilégié (enable mode).

Entrez la commande "configure terminal" pour accéder au mode de configuration.

Utilisez la commande "enable secret" pour définir un nouveau mot de passe pour l'utilisateur "enable". Par exemple :

Enable secret NouveauMotdePasse

Utilisez la commande "line console 0" pour accéder à la configuration de la console.

Utilisez la commande "password" pour définir un nouveau mot de passe pour la console. Par exemple :

Password NouveauMotdePasse

Utilisez la commande "exit" pour quitter la configuration de la console et des connexions Telnet ou SSH.

Entrez la commande "copy running-config startup-config" pour enregistrer la nouvelle configuration.

Tâche 4

Écrire une procédure expliquant comment mettre à jour les IOS.

Il faut avoir une sauvegarde de la configuration de l'équipement avant de commencer la mise à jour de l'IOS.

Téléchargez la dernière version de l'IOS compatible avec votre équipement à partir du site web de Cisco.

Transférez l'IOS téléchargé vers le serveur TFTP. Assurez-vous que le serveur TFTP est configuré correctement et que l'IOS est accessible à partir de l'emplacement de stockage approprié sur le serveur.

Connectez-vous à l'équipement Cisco à partir du client TFTP.

Entrez la commande "copy tftp: flash:" pour copier l'IOS depuis le serveur TFTP vers la mémoire flash de l'équipement.

Lorsqu'on vous demande de spécifier l'adresse IP du serveur TFTP, entrez l'adresse IP du serveur TFTP.

Lorsqu'on vous demande de spécifier le nom du fichier, entrez le nom de fichier de l'IOS que vous avez téléchargé sur le serveur TFTP.

Suivez les instructions pour terminer la copie de l'IOS vers la mémoire flash de l'équipement.

Entrez la commande "show flash" pour afficher la liste des fichiers enregistrés dans la mémoire flash de l'équipement.

Vérifiez que le nouveau fichier IOS que vous avez copié sur la mémoire flash est présent dans la liste.

Entrez la commande "config t" pour accéder au mode de configuration.

Entrez la commande "boot system flash:nomdufichierIOS" pour indiquer à

l'équipement de démarrer à partir de la nouvelle version de l'IOS.

Entrez la commande "exit" pour quitter le mode de configuration.

Entrez la commande "show run | include boot" pour vérifier que le chemin de démarrage a été configuré correctement.

Entrez la commande "write memory" pour enregistrer les modifications de la configuration.

Redémarrez l'équipement pour que la nouvelle version de l'IOS soit chargée au démarrage.

Vérifiez que l'équipement démarre à partir de la nouvelle version de l'IOS.

Vérifiez que la configuration de l'équipement fonctionne comme prévu avec la nouvelle version de l'IOS.

Sauvegardez la configuration de l'équipement mise à jour.


Mission 4 : centralisation des journaux

Tâche 1

Installer et configurer un serveur Syslog (indifféremment sous Windows ou Linux) afin de centraliser la gestion des logs des équipements réseaux et des serveurs.

Tâche 2

Configurer les équipements CISCO afin qu'ils envoient leurs logs sur le serveur prévu à cet effet.



Meilleure disponibilité (temps de disponibilité le plus élevé)						
Disponibilité [%]	Capteur	Équipement				
100,0000%	✓ DNS v2	Passerelle: 192.168.175.2				
100,0000%	✓ Ping					
100,0000%	✓ Ping	■ 192.168.175.1				
100,0000%	✓ DNS v2	■ DNS/ADS: WIN-U464C1I1E34				
100,0000%	✓ HTTP (8080)	■ DNS/ADS: WIN-U464C1I1E34				
100,0000%	✓ HTTP	■ DNS/ADS: WIN-U464C1I1E34				
100,0000%	✓ Ping	■ DNS/ADS: WIN-U464C1I1E34				
100,0000%	✓ HTTP	 Internet				
100,0000%	✓ État du serveur central (autonome)	■ Serveur central PRTG				
100,0000%	✓ Intel[R] PRO_1000 MT Network Connection	Équipement de la sonde				

Meilleure disponibilité (temps de disponibilité le plus élevé)						
Disponibilité [%]	Capteur	Équipement				
100,0000%	✓ HTTP (8080)	■ DNS/ADS: WIN-U464C1I1E34				
100,0000%	✓ HTTP	■ DNS/ADS: WIN-U464C1I1E34				
100,0000%	✓ Ping	■ DNS/ADS: WIN-U464C1I1E34				
100,0000%	✓ HTTP	 Internet				
100,0000%	✓ État du serveur central (autonome)	■ Serveur central PRTG				
100,0000%	✓ Intel[R] PRO_1000 MT Network Connection	Équipement de la sonde				
100,0000%	✓ Espace disque libre	Équipement de la sonde				
100,0000%	✓ État de la sonde	Équipement de la sonde				
100,0000%	✓ État du serveur central	Équipement de la sonde				
100,0000%	✓ État du système	Équipement de la sonde				

Mission 5 : tolérance aux pannes

Recenser les problèmes physiques possibles et propositions de solutions.

<u>Défaillance de composants critiques</u>: En cas de défaillance d'un composant essentiel, tel qu'un processeur ou un disque dur, le système risque de tomber en panne. Pour résoudre ce problème, les systèmes tolérants aux pannes doivent être équipés de dispositifs de redondance des composants et de détection des pannes afin d'assurer un fonctionnement continu.

<u>Défaillance de l'alimentation électrique</u>: En cas de coupure de courant, cela peut entraîner une perte de données ou une défaillance du système. Pour éviter cela, les systèmes tolérants aux pannes doivent être équipés de sources d'alimentation de secours, telles que des batteries de secours ou des générateurs.

<u>Erreurs de communication</u>: Les systèmes tolérants aux pannes qui nécessitent une communication entre les composants peuvent être affectés par des erreurs de communication, comme des erreurs de transmission de données ou des problèmes de synchronisation. Pour résoudre ce problème, les systèmes tolérants aux pannes doivent être équipés de mécanismes de détection et de correction d'erreur.

<u>Erreurs de logiciel</u>: Les erreurs de logiciel peuvent entraîner des défaillances du système. Les systèmes tolérants aux pannes doivent être conçus de façon à détecter les erreurs logicielles et à continuer de fonctionner malgré ces erreurs.

<u>Contraintes de temps réel</u>: Certains systèmes tolérants aux pannes, tels que les systèmes de contrôle de vol, doivent fonctionner en temps réel pour éviter des conséquences catastrophiques. Les systèmes doivent être conçus pour garantir des temps de réponse rapides et des performances prévisibles.

Recenser les problèmes logiciels/système possibles et propositions de solutions.

<u>Défaillance du système d'exploitation</u>: Si le système d'exploitation tombe en panne, cela peut entraîner une perte de données ou une défaillance du système. Pour éviter cela, les systèmes tolérants aux pannes doivent être équipés de mécanismes de récupération pour redémarrer automatiquement le système en cas de panne.

<u>Erreurs de mémoire</u>: Les erreurs de mémoire peuvent entraîner des erreurs de logiciel et des défaillances du système. Pour éviter cela, les systèmes tolérants aux pannes doivent être équipés de mécanismes de détection d'erreur de mémoire pour éviter les erreurs de lecture ou d'écriture.

<u>Erreurs de logiciel</u>: Les erreurs de logiciel peuvent entraîner des défaillances du système. Pour éviter cela, les systèmes tolérants aux pannes doivent être conçus pour détecter les erreurs de logiciel et pour continuer à fonctionner malgré ces erreurs.

<u>Défaillance des bases de données</u>: Si la base de données tombe en panne, cela peut entraîner une perte de données ou une défaillance du système. Pour éviter cela, les systèmes tolérants aux pannes doivent être équipés de mécanismes de sauvegarde et de récupération de données.

<u>Erreurs de réseau</u>: Les erreurs de réseau peuvent entraîner des erreurs de communication entre les composants du système et des défaillances du système. Pour éviter cela, les systèmes tolérants aux pannes doivent être équipés de mécanismes de détection et de correction d'erreur.

Tâche 3

Proposer un schéma réseau de l'architecture du site de Chasseneuil permettant la tolérance de pannes des équipements réseaux et des serveurs.

Mission 6 : amélioration de la bande passante

Tâche 1

Mettre en place l'agréation de liens avec l'EtherChannel afin de doubler la bande passante entre les deux commutateurs servant à l'expérimentation des VLAN.

Tâche 2

Tester le bon fonctionnement sur le réseau simulé sous Packet Tracer et rédiger la procédure afin de mettre en place l'EtherChannel

Vérifier si les deux commutateurs prennent en charge EtherChannel et configurer la méthode d'agrégation de liens : show etherchannel summary config t port-channel load-balance ethernet interface range fastethernet 0/24 channel-group 1 mode active exit

```
Ajouter les ports à agréger dans le groupe EtherChannel :
config t
interface range fastethernet 0/24
channel-group 1 mode active
exit
Configurer les VLAN sur les ports EtherChannel :
config t
interface port-channel 1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30
exit
Vérifier la configuration :
show etherchannel summary
show interfaces port-channel 1
show interfaces gigabitethernet 1/0/1 etherchannel
Switch#show etherchannel summary
Flags: D - down P - in port-channel
       I - stand-alone s - suspended
       H - Hot-standby (LACP only)
       R - Layer3 S - Layer2
U - in use f - failed to allocate aggregator
       u - unsuitable for bundling
       w - waiting to be aggregated
       d - default port
Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:
Group Port-channel Protocol Ports
```

Mission 7 : tolérance aux pannes des commutateurs

Tâche 1


1 Pol(SD)

Mettre en place la tolérance de pannes des commutateurs avec le protocole Rapid Spanning Tree en vous appuyant sur vos préconisations de la mission 5.

Tâche 2

Tester le bon fonctionnement sur le réseau simulé sous Packet Tracer, notamment la prise en compte du Spanning Tree sur les VLANS et rédiger un rapport de test simulant plusieurs pannes à différents endroits.

Première partie c'est la partie Internet



Switch#show spanning-tree VLAN0001

Spanning tree enabled protocol rstp

Root ID Priority 32769

Address 0060.5CC5.31D8 This bridge is the root

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)

Address 0060.5CC5.31D8

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 20

VLAN0030

Spanning tree enabled protocol rstp

Root ID Priority 24606

Address 0060.5CC5.31D8 This bridge is the root

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 24606 (priority 24576 sys-id-ext 30)

Address 0060.5CC5.31D8

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

--More--

Switch#show interfaces status Vlan Duplex Speed Type Port Name Status 1 auto 10/100BaseTX Fa0/1 connected auto 30 Fa0/2 auto auto 10/100BaseTX connected Fa0/3 connected 30 auto auto 10/100BaseTX 1 Fa0/4 notconnect auto auto 10/100BaseTX Fa0/5 auto auto 10/100BaseTX notconnect 1 Fa0/6 auto auto auto 10/100BaseTX notconnect 1 Fa0/7 notconnect auto 10/100BaseTX Fa0/8 auto auto 10/100BaseTX notconnect 1 1 auto auto Fa0/9 auto 10/100BaseTX notconnect Fa0/10 notconnect auto 10/100BaseTX auto 10/100BaseTX Fa0/11 auto notconnect 1 1 auto auto Fa0/12 notconnect auto 10/100BaseTX Fa0/13 notconnect auto 10/100BaseTX Fa0/14 auto auto 10/100BaseTX notconnect 1 1 auto auto Fa0/15 auto 10/100BaseTX notconnect Fa0/16 notconnect auto 10/100BaseTX auto 10/100BaseTX Fa0/17 notconnect 1 auto 1 Fa0/18 notconnect auto auto 10/100BaseTX Fa0/19 notconnect auto auto 10/100BaseTX Fa0/20 auto 10/100BaseTX notconnect 1 auto Fa0/21 auto 10/100BaseTX notconnect 1 auto

Switch#show mls qos interface fa0/1

FastEthernet0/1


trust state: not trusted trusted mode: not trusted trust enabled flag: ena

COS override: dis default COS: 0

DSCP Mutation Map: Default DSCP Mutation Map

Trust device: none qos mode: port-based

Seconde partie c'est le switch du milieu qui a servi pour la mise en place du protocole HSRP



Switch#show spanning-tree

VLAN0040

Spanning tree enabled protocol rstp

Root ID Priority 24616

Address 00D0.BC32.29AA This bridge is the root

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 24616 (priority 24576 sys-id-ext 40)

00D0.BC32.29AA Address

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 20

Interface	Role S	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/2	Desg F	TWD	19	128.2	P2p
Fa0/1	Desg F	TWD	19	128.1	P2p

Switch#

This bridge is the root

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 24616 (priority 24576 sys-id-ext 40)

Address 00D0.BC32.29AA
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/2	Desg	FWD	19	128.2	P2p
Fa0/1	Desg	FWD	19	128.1	P2p

Switch#show mls qos interface fa0/1

FastEthernet0/1

trust state: not trusted trusted mode: not trusted trust enabled flag: ena COS override: dis

default COS: 0

DSCP Mutation Map: Default DSCP Mutation Map

Trust device: none qos mode: port-based

Switch#show mls qos interface fa0/2

FastEthernet0/2

trust state: not trusted trusted mode: not trusted trust enabled flag: ena COS override: dis default COS: 0


DSCP Mutation Map: Default DSCP Mutation Map

Trust device: none qos mode: port-based

Switch#show interfaces status

Port	Name	Status	Vlan	Duplex	Speed	Туре
Fa0/1		connected	40	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/2		connected	40	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/3		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/4		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/5		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/6		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/7		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/8		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/9		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/10		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/11		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/12		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/13		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/14		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/15		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/16		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/17		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/18		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/19		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/20		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/21		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX

Troisième partie c'est le switch à gauche



```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config) #spanning-tree vlan
% Incomplete command.
Switch(config)#
Switch(config) #spanning-tree vlan 10 priority 100
% Bridge Priority must be in increments of 4096.
% Allowed values are:
     4096 8192 12288 16384 20480 24576 28672
  32768 36864 40960 45056 49152 53248 57344 61440
Switch(config) #spanning-tree vlan 10 priority 16384
Switch(config) #spanning-tree portfast
% Incomplete command.
Switch(config) #spanning-tree mode rapid-pvst
Switch(config)#spanning-tree max-age 10
% Invalid input detected at '^' marker.
Switch(config) #mls qos
Switch#show spanning-tree
VLAN0001
 Spanning tree enabled protocol rstp
 Root ID Priority 32769
                      000A.F37B.D208
            Address
            This bridge is the root
            Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
            Address
                      000A.F37B.D208
            Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
            Aging Time 20
Interface
              Role Sts Cost Prio.Nbr Type
 ------
               Desg FWD 4
                                 128.25 P2p
Gi0/1
VLAN0010
```

Spanning tree enabled protocol rstp

Root ID Priority 16394

Address 000A.F37B.D208 This bridge is the root

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 16394 (priority 16384 sys-id-ext 10)

000A.F37B.D208 Address

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

spanning siee enabled prosocol issp

Root ID Priority 32769

Address 000A.F37B.D208 This bridge is the root

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1) Address 000A.F37B.D208

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 20

Role Sts Cost Prio.Nbr Type Interface

Gi0/1 Desg FWD 4 128.25 P2p

VLAN0010

Spanning tree enabled protocol rstp

Root ID Priority 16394

000A.F37B.D208 Address This bridge is the root

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 16394 (priority 16384 sys-id-ext 10) Address 000A.F37B.D208

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Switch#show mls qos interface fa0/2

FastEthernet0/2


trust state: not trusted trusted mode: not trusted trust enabled flag: ena

COS override: dis default COS: 0

DSCP Mutation Map: Default DSCP Mutation Map

Trust device: none

Avant-dernière partie de configuration du switchEtages



Switch#show spanning-tree

VLAN0001

Spanning tree enabled protocol rstp

Root ID Priority 32769

00D0.BA71.4B72 This bridge is the root

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)

00D0.BA71.4B72

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 20

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type

Desg FWD 19 128.26 P2p Gi0/2

VLAN0015

Spanning tree enabled protocol rstp

Root ID Priority 32769

000A.F37B.D208 Address

Cost


25(GigabitEthernet0/1) Port

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 36879 (priority 36864 sys-id-ext 15)

Address 00D0.BA71.4B72

Dernière partie de configuration du switchDMZ



Switch#show spanning-tree

VLAN0001

Spanning tree enabled protocol rstp

Root ID Priority 32769

Address 000A.F3B6.6E97 This bridge is the root

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)

Address 000A.F3B6.6E97

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 20

Role Sts Cost Prio.Nbr Type Interface

Desg FWD 19 128.1 P2p Fa0/1

VLAN0020

Spanning tree enabled protocol rstp

Root ID

Priority 24596 Address 000A.F3B6.6E97 This bridge is the root

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

24596 (priority 24576 sys-id-ext 20) 000A.F3B6.6E97 Bridge ID Priority

Address

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Tester le bon fonctionnement sur le réseau simulé sous Packet Tracer, notamment la prise en compte du Spanning Tree sur les VLANS et rédiger un rapport de test simulant plusieurs pannes à différents endroits.

Introduction : Le rapport montre les résultats des tests de tolérance aux pannes du réseau en utilisant le protocole Rapid Spanning Tree (RSTP). L'objectif de ces tests est de vérifier la résilience du réseau aux pannes et de déterminer si la configuration RSTP est correctement mise en place.

Méthodologie : Pour effectuer les tests, j'ai simulé plusieurs pannes à différents endroits du réseau en utilisant des outils de simulation. Les pannes ont été simulées sur les ports des commutateurs et ont été variées pour tester la résilience du réseau dans différentes situations.

Résultats: Les tests ont montré que le réseau est bien résilient aux pannes grâce à la configuration RSTP. Lorsque j'ai simulé une panne sur un port d'un commutateur, le protocole RSTP a réagi rapidement en redirigeant le trafic vers un autre chemin pour assurer la continuité du réseau.

Conclusion : En conclusion, les tests ont montré que la configuration de la tolérance aux pannes du réseau avec le protocole Rapid Spanning Tree est efficace et permet d'assurer la continuité du réseau en cas de pannes. Il est recommandé de maintenir cette configuration pour garantir la résilience du réseau et la disponibilité des services pour les utilisateurs.

Mission 8 : tolérance aux pannes du routeur

Tâche 1

Mettre en place la tolérance aux pannes du routeur avec le protocole HSRP ou GLBP en vous appuyant sur vos préconisations de la mission 5.

```
routChass>en
routChass#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
routChass(config)#int Ethernet0/0
%Invalid interface type and number
routChass(config)#int fa0/0
routChass(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
routChass(config-if)#stanby 1 ip 192.168.1.254

routChass(config-if)#standby 1 priority 120
routChass(config-if)#standby 1 priority 120
routChass(config-if)#standby 1 preempt
routChass(config-if)#
%HSRP-6-STATECHANGE: FastEthernet0/0 Grp 1 state Speak -> Standby
%HSRP-6-STATECHANGE: FastEthernet0/0 Grp 1 state Standby -> Active
routChass(config-if)#
```

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int fa0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255

Router(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.0
Router(config-if)#standby 1 ip 192.168.1.254
Router(config-if)#standby 1 priority 110

Router(config-if)#standby 1 priority 110
Router(config-if)#
%HSRP-6-STATECHANGE: FastEthernet0/0 Grp 1 state Speak -> Standby
%HSRP-6-STATECHANGE: FastEthernet0/0 Grp 1 state Standby -> Active
Router(config-if)#
```

Tester le bon fonctionnement sur le réseau simulé sous Packet Tracer et rédiger un rapport de test simulant la panne d'un des routeurs.


Introduction : Ce rapport présente les résultats des tests de tolérance aux pannes du réseau en simulant la panne d'un routeur. L'objectif de ces tests est de vérifier la résilience du réseau face à une panne de ce type et de déterminer si les protocoles de routage dynamique sont bien configurés pour assurer la continuité du réseau.


Méthodologie : Pour effectuer les tests, j'ai simulé la panne d'un des routeurs du réseau en utilisant des outils de simulation. Nous avons vérifié les tables de routage sur les autres routeurs pour nous assurer que le réseau était toujours accessible et que les routes avaient été recalculées pour contourner le routeur défectueux.

Résultats: Les tests ont montré que le réseau est bien résilient face à une panne de routeur grâce à la configuration des protocoles de routage dynamique. Les tables de routage ont été mises à jour automatiquement pour contourner le routeur défectueux et assurer la continuité du réseau.

Conclusion : En conclusion, les tests ont montré que la configuration des protocoles de routage dynamique est efficace pour assurer la tolérance aux pannes du réseau en cas de panne de routeur. Il est recommandé de maintenir cette configuration pour garantir la résilience du réseau et la disponibilité des services pour les utilisateurs.

```
routChass#
%HSRP-6-STATECHANGE: FastEthernet2/0 Grp 100 state Speak -> Standby
%HSRP-6-STATECHANGE: FastEthernet2/0 Grp 100 state Standby -> Active
%HSRP-6-STATECHANGE: FastEthernet2/0 Grp 100 state Speak -> Standby
%HSRP-6-STATECHANGE: FastEthernet2/0 Grp 100 state Speak -> Standby
routChass#show standby fa2/0
FastEthernet2/0 - Group 100
 State is Standby
   23 state changes, last state change 00:21:12
 Virtual IP address is 192.168.0.1
 Active virtual MAC address is 0000.0C07.AC64
   Local virtual MAC address is 0000.0C07.AC64 (vl default)
 Hello time 3 sec, hold time 10 sec
   Next hello sent in 2.578 secs
  Preemption enabled
  Active router is 192.168.0.2, priority 110 (expires in 7 sec)
   MAC address is 0000.0C07.AC64
  Standby router is local
  Priority 100 (default 100)
  Group name is hsrp-Fa2/0-100 (default)
routChass#
  Router#show standby fa0/0
  FastEthernet0/0 - Group 100
    State is Active
      8 state changes, last state change 00:20:54
    Virtual IP address is 192.168.0.1
    Active virtual MAC address is 0000.0C07.AC64
      Local virtual MAC address is 0000.0C07.AC64 (vl default)
    Hello time 3 sec, hold time 10 sec
     Next hello sent in 1.665 secs
    Preemption enabled
    Active router is local
    Standby router is 192.168.0.3, priority 100 (expires in 6 sec)
    Priority 110 (configured 110)
    Group name is hsrp-Fa0/0-100 (default)
  Router#
  routChass#show standby
  FastEthernet2/0 - Group 100
    State is Active
      43 state changes, last state change 00:27:51
    Virtual IP address is 192.168.0.1
    Active virtual MAC address is 0000.0C07.AC64
      Local virtual MAC address is 0000.0C07.AC64 (v1 default)
    Hello time 3 sec, hold time 10 sec
      Next hello sent in 1.566 secs
    Preemption enabled
    Active router is local
    Standby router is unknown, priority 110
    Priority 100 (default 100)
    Group name is hsrp-Fa2/0-100 (default)
  routChass#
```





```
serveurDNSFAI
                                                                                                                              Physical Config Services
                                        Desktop Programming
                                                                         Attributes
     mmand Prompt
    Request timed out.
   Ping statistics for 192.168.0.254:
    Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
    Control-C
    C:\>ping 192.168.1.1
    Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
    Request timed out.
Request timed out.
   Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
   C:\>ping 192.168.0.2
    Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data:
   Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=255
   Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<lms TTL=255 Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<lms TTL=255 Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<lms TTL=255
    Ping statistics for 192.168.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
□ Тор
```

Mission 9 : sécurisation des ports des commutateurs (mission bonus)

Mettre en place une restriction sur le nombre d'adresses MAC autorisées par port : vous n'autoriserez qu'une seule adresse MAC par port. Si jamais une autre adresse MAC venait à se connecter, désactivez le port.

```
Switch#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]? terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#
Switch(config) #int fa0/1
Switch(config-if) #switchport mode access
Switch(config-if) #switchport port-security
Switch(config-if) #switchport port-security maximum 1
Switch(config-if)#
Switch(config-if) #switchport port-security violation shutdown
Switch(config-if)#ex
Switch(config)#ex
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#show port-security
Secure Port MaxSecureAddr CurrentAddr SecurityViolation Security Action
            (Count) (Count) (Count)
                                                         Shutdown
Switch#
```

Tester le bon fonctionnement sur le réseau simulé sous Packet Tracer et rédiger la procédure afin de permettre la sécurisation des ports.

Elodie LEFEVRE