



DOCUMENTAÇÃO TREPORT

RFB Sistemas

Curso: Relatórios

Esta documentação destina-se exclusivamente a alunos da RFB Sistemas,
para o curso de Relatórios.
Sua reprodução e compartilhamento não autorizados são proibidos.

Klaus Wilhelm Breit Junior

Sumário

TReport	2
Propriedades	2
Métodos	12
TRSection.....	29
Propriedades	29
Métodos	35
TRCell	48
Propriedades	48
Métodos	51
TRPosition.....	58
Propriedades	58
Métodos	58
TRFunction.....	60
Propriedades	60
Métodos	62
TRBreak	68
Propriedades	68
Métodos	68
TROrder.....	71
Propriedades	71
Métodos	71
TRRelation	72
Métodos	72
TRPage.....	73
Propriedades	73
Métodos	75
TRParamPage	78
Propriedades	78
Métodos	78
TRCollection.....	79
Propriedades	79
Métodos	80
TRBorder	83
Propriedades	83
Métodos	84

TREPORT

Classe de impressão que substitui as funções SetPrint, SetDefault, RptStatus e Cabec.

A classe TReport permite que o usuário personalize as informações que serão apresentadas no relatório, alterando fonte (tipo, tamanho, etc.), cor, tipo de linhas, cabeçalho, rodapé, etc.

Estrutura do componente TReport:

O relatório (TReport) contém uma ou mais seções (TRSection);

Uma seção (TRSection) pode conter uma ou mais seções;

A seção (TRSection) contém células pré-definidas e células selecionadas pelo usuário;

A seção (TRSection) também contém as quebras (TRBreak) para impressão de totalizadores (TRFunction);

Os totalizadores são incluídos pela seção que automaticamente inclui no relatório (TReport).

PROPRIEDADES

aBreak

Array com todas as quebras totalizadoras do relatório.

Elemento: 1-Objeto TRBreak.

aCollection

Array com todos totalizadores do tipo TRCollection do relatório.

Elemento: 1-Objeto TRCollection.

aCustomText

Array contendo a customização para impressão do cabeçalho padrão.

Elementos: 1=Texto a ser impresso, no qual, um elemento por linha. Existem algumas strings que pode auxiliar na criação do cabeçalho:

__NOLINEBREAK__ - Não quebra linha

__NOTRANSFORM__ - Imprime sem nenhum tratamento

__LOGOEMP__ - Imprime o logo da empresa

__FATLINE__ - Imprime uma linha grossa

__THINLINE__ - Imprime uma linha fina

aBmps

Array com as imagens dos gráficos enviadas por e-mail.

Elemento: 1- Caminho da imagem.

aFontSize

Array com as fontes do sistema.

Elementos: 1-Fonte, 2-tamanho, 3- Tamanho em pixel.

aFunction

Array com todos totalizadores do tipo TRFunction do relatório.

Elemento: 1-Objeto TRFunction.

aHeaderPage

Array com todas as seções que imprimem cabeçalho no topo da página.

aSection

Array com todas as seções do relatório.

Elemento: 1-Objeto TRSection.

bAction

Bloco de código executado quando o usuário confirmar a impressão do relatório.

bCustomText

Bloco de código para atualização da propriedade aCustomText.

bOnNumberPage

Bloco de código para atualização do número da página atual.

bOnPageBreak

Bloco de código para tratamentos na inicialização de cada página.

bTotal

Compatibilidade – Não utilizado.

bTotalCanPrint

Bloco de código utilizado para validar a impressão dos totalizadores.

bTotalPos

Bloco de código utilizado para localizar a posição do totalizador a ser impresso.

bTotalPrint

Bloco de código utilizado para imprimir os totalizadores.

bTotalReset

Bloco de código utilizado para limpar os totalizadores.

bTotalRSize

Bloco de código utilizado para definir o tamanho das Collections.

bTotalText

Bloco de código utilizado na impressão do texto do totalizador.

cClassName

Nome da classe. Exemplo: TREPORT.

cDate

Data da impressão do relatório.

cDescription

Descrição do relatório.

cDir

Diretório selecionado para geração do relatório.

cEmail

E-mail utilizado na geração do relatório via e-mail.

cFontBody

Fonte definida para impressão do relatório.

cFile

Nome do arquivo que será gerado.

cID

ID do component. Exemplo: TREPORT.

cLogo

Logo da empresa/filial.

cMsgPrint

Mensagem apresentada durante a geração do relatório.

cPrinterName

Nome da impressora selecionada para impressão.

cReport

Nome do relatório. Exemplo: MATR010.

cTime

Hora da impressão do relatório.

cTitle

Título do relatório.

cRealTitle

Título padrão do relatório definido pelo criador do relatório.

cUserObs

Observação do usuário.

cXlsTHStyle

Estilo do cabeçalho padrão utilizado na geração da planilha.

cXlsSHStyle

Estilo do cabeçalho utilizado na geração da planilha.

cXmlDefault

Arquivo XML contendo Informações do relatório padrão.

cXlsFile

Nome do arquivo que será gerado em planilha.

IBold

Aponta que as Informações serão impressas em negrito.

ICanceled

Aponta que o relatório foi cancelado.

IClrBack

Define que a cor de fundo deverá ser atualizada.

IClrFore

Define que a cor da fonte deverá ser atualizada.

IDisableOrientation

Orientação (Retrato/Paisagem) não poderá ser modificada.

IDynamic

Aponta que o relatório é dinâmico, permitindo imprimir as seções conforme a ordem de impressão selecionada.

IEdit

Relatório não poderá ser configurado pelo usuário.

IEnabled

Impressão do relatório foi desabilitada.

IEmptyLineExcel

Suprime as linhas em branco e os totais na geração em planilha.

IFooterVisible

Habilita a impressão do rodapé.

IFunctionBefore

Imprime os totalizadores do tipo TRFunction antes dos totalizadores do tipo TRCollecions.

IHeaderVisible

Habilita a impressão do cabeçalho.

Italic

Aponta que as informações serão impressas em itálico.

IOnPageBreak

Cabeçalho das seções impressas após a quebra de página.

IPageBreak

Quebra página antes da impressão dos totalizadores.

IParamPage

Existe parâmetros para impressão.

IParamReadOnly

Parâmetros não poderão ser alterados pelo usuário.

IPixColSpace

Espaçamento das colunas serão calculadas em pixel.

IPreview

Visualização do relatório antes da impressão física.

IPrinting

Relatório está em processo de impressão.

IPrtParamPage

Aponeta que serão impressos os parâmetros do relatório.

IStartPage

Aponeta que uma nova página deverá se inicializada.

ITotalInLine

Imprime as células no formato linha.

ITPageBreak

Quebra página após a impressão do totalizador.

IUnderline

Aponeta que as informações serão impressas sublinhadas.

IUserAccess

Valida permissão para geração dos gráficos do relatório.

IUserInfo

Imprime informações do usuário na página de parâmetros.

IUserFilter

Permite a utilização de filtros na personalização do relatório.

IXIsHeader

Imprime informações do cabeçalho padrão na geração em planilha.

INoPrint

Aponta que nenhuma informação foi impressa.

IXmlEndRow

Aponta fim de linha na geração em planilha.

IXlsParam

Aponta a existência de parâmetros na geração em planilha.

IEndReport

Imprime total geral do relatório.

nBorderDiff

Tamanho da borda utilizado para cálculo da altura de uma linha.

nClrBack

Cor de fundo.

nClrFore

Cor da fonte.

nCol

Coluna posiciona na impressão.

nColSpace

Espaçamento entre as colunas.

nDevice

Tipo de impressão selecionado. Opções: 1-Arquivo,2-Impressora,3-email,4-Planilha e 5-
Html.

nEnvironment

Ambiente selecionado. Opções: 1-Server e 2-Cliente.

nFontBody

Tamanho da fonte definida para impressão do relatório.

nHeaderDiff

Tamanho do cabeçalho utilizado para cálculo do altura da página.

nLeftMargin

Tamanho da margem a esquerda.

nLineHeight

Altura da linha.

nLogPxYDiff

Utilizado no cálculo para geração da visualização do relatório.

nLogPxXDiff

Utilizado no cálculo para geração da visualização do relatório.

nMeter

Posição da régua de progressão.

nOrder

Ordem de impressão selecionada.

nPageWidth

Largura da página.

nPxColSpace

Espaçamento da coluna em pixel.

nPxBase

Tamanho da base em pixel.

nPxDate

Tamanho do sistema operacional em pixel.

nPxLeftMargin

Tamanho da margem a esquerda em pixel.

nPxPage

Tamanho da numeração da página em pixel.

nPxTitle

Tamanho do título em pixel.

nRemoteType

Aponta de que forma o Server está gerando o relatório.

Opções: 1-Sem Remote, 2-Remote Delphi, 3-Remote Windows e 4-Remote Linux.

nRow

Linha posicionada na impressão.

nXlsCol

Coluna posicionada na geração em planilha.

nXlsRow

Linha posicionada na geração em planilha.

nXlsStyle

Estilo utilizado na geração em planilha.

nExcel

Número do arquivo na geração em planilha.

nColumnPos

Posicionamento no arquivo gerado em planilha.

oBrdBottom

Objeto TRBorder com a borda Inferior.

oBrdLeft

Objeto TRBorder com a borda à esquerda.

oBrdRight

Objeto TRBorder com a borda à direita.

oBrdTop

Objeto TRBorder com a borda superior.

oHBrdBottom

Objeto TRBorder com a borda Inferior no cabeçalho.

oHBrdLeft

Objeto TRBorder com a borda à esquerda no cabeçalho.

oHBrdRight

Objeto TRBorder com a borda à direita no cabeçalho.

oHBrdTop

Objeto TRBorder com a borda superior no cabeçalho.

oClrBack

Objeto TBrush com a cor de Fundo.

oFontBody

Objeto TFont com a fonte do relatório.

oFontHeader

Objeto TFont com a fonte do cabeçalho.

oMeter

Objeto TMeter com a régua de progressão.

oMsg

Objeto TSAY com a mensagem apresentada durante a impressão do relatório.

oPage

Objeto TRPage com a configuração da página de impressão.

oParamPage

Objeto TRParamPage com a configuração da página de parâmetros.

oPrint

Objeto TMSPrinter.

oReport

Componente de impressão.

oXlsCell

Compatibilidade – Não utilizado.

oXlsRow

Compatibilidade – Não utilizado.

oXlsStyles

Compatibilidade – Não utilizado.

oXlsWorksheet

Compatibilidade – Não utilizado.

uParam

Parâmetros do relatório cadastrado no Dicionário de Perguntas (SX1).

Também pode ser utilizado bloco de código para parâmetros customizados.

MÉTODOS

AddBreak(oBreak)

Adiciona a quebra de impressão na propriedade aBreak.

oBreak Objeto TRBreak

AddCollection(oCollection)

Adiciona o totalizador na propriedade aCollection.

oCollection Objeto TRCollection

AddFunction(oFunction,oParent)

Adiciona o totalizador na propriedade aFunction.

oFunction Objeto TRFunction

oParent Objeto TRSecion que aponta a seção que pertence o totalizador

AddHeaderPage(oSection)

Adiciona a seção que imprime cabeçalho no topo da página.

oSection Objeto TRSection

AddSection(oSection)

Adiciona a seção na propriedade aSection.

oSection Objeto TRSection

Border(uBorder,lHeader)

Retorna a borda do relatório.

uBorder Tipo Caracter: "TOP","BOTTOM","LEFT","RIGHT","ALL"
 Tipo Numérico: 1-Superior,2-Inferior,3-Esquerda,4-Direita,5-Todas

lHeader Borda do cabeçalho

Retorno Objeto do tipo TRBorder

Box(nRow,nCol,nBottom,nRight,oPen)

Desenha uma caixa, utilizando as especificações do objeto TPen.

nRow Linha no qual inicia o desenho da caixa

nCol Coluna no qual inicia o desenho da caixa

nBottom Linha no qual finaliza o desenho da caixa

nRight Coluna no qual finaliza o desenho da caixa

oPen Objeto da classe TPen

Cancel()

Retorna se o usuário cancelou a impressão do relatório.

CancelPrint()

Cancela a impressão do relatório.

Char2Pix(nSize,cFont,nFontSize)

Retorna o tamanho de acordo com a fonte informada.

nSize Tipo Caracter: Texto a ser considerado no cálculo
 Tipo Numérico: Valor a ser considerado no cálculo

cFont Fonte do relatório

nFontSize Tamanho da fonte

Retorno Tamanho calculado em pixel

ChkIncRow(nInc,lLine)

Verifica a necessidade de inicializar uma nova página antes da inclusão da linha.

nInc Quantidade de linhas a serem impressas

lLine Considera o tamanho da linha no cálculo

Retorno Lógico

ClassName()

Retorna o nome da classe. Exemplo: TREPORT.

ClrBack(IObject)

Retorna a cor de fundo do relatório.

IObject Aponta que deve ser retornado o objeto TBrush

Retorno Caso o parâmetro IObjeto seja verdadeiro o retorno será o objeto TBrush, caso contrário será o número da cor RGB.

ClrFore()

Retorna a cor de fonte do relatório.

Retorno Número da cor RGB

Col()

Retorna a coluna posicionada na impressão.

ColSpace()

Retorna o espaçamento entre as colunas.

Description()

Retorna a descrição do relatório.

Disable()

Desabilita a impressão do relatório.

DisableOrientation()

Desabilita a seleção da orientação (Retrato/Paisagem).

Enable()

Habilita a impressão do relatório.

Enabled()

Retorna se a impressão do relatório esta habilitada.

EndPage(IFooter)

Finaliza a página na impressão.

IFooter Imprime rodapé na finalização da página

EvalBreak(IForce,IPrintHeader,oSection)

Executa a quebra na impressão do relatório.

IForce Força a execução do método OnBreak da classe TRBreak

IPrintHeader Imprime cabeçalho da seção

oSection Seção considerada na quebra
Retorno Lógico. Se verdadeiro, quebrou a impressão

EndReport()

Retorna se imprime o total geral do relatório.

FatLine()

Desenha uma linha com altura grossa, iniciando posição da linha atual de impressão com a largura da página.

FillRect(aRect,oBrush)

Preenche um retângulo na impressão utilizando as especificações do objeto TBrush.

aRect Vetor com coordenadas no formato: linha inicial, coluna inicial, linha final,

coluna final

oBrush Objeto da classe TBrush

Finish()

Finaliza a impressão do relatório, imprime os totalizadores, fecha as queries e índices temporários, entre outros tratamentos do componente.

Não é necessário executar o método Finish se for utilizar o método Print, já que este faz o controle de inicialização e finalização da impressão.

FreeAllObjs()

Elimina os objetos da memória no servidor.

FunctionBefore(IFunctionBefore)

Define se a impressão dos totalizadores do tipo TRFunction será realizada antes dos totalizadores do tipo TRCollection.

GetAction()

Retorna o bloco de código definido para a propriedade bAction.

GetBreak(uBreak)

Retorna a quebra do relatório.

uBreak Tipo Caracter: Nome da quebra

 Tipo Numérico: Número da quebra no array aBreak

Retorno Objeto TRBreak

GetDynamic()

Retorna se o relatório é do tipo dinâmico.

Retorno Lógico

GetEdit()

Retorna se é permitida a configuração do relatório pelo usuário.

Retorno Lógico

GetFontSize(cFont,nFontSize,lBold,lItalic,lUnderline)

Retorna o tamanho da fonte.

cFont Fonte a ser considerada no cálculo

nFontSize Tamanho da fonte

lBold Aponta se a fonte é negrita

lItalic Aponta se a fonte é itálica

lUnderline Aponta se a fonte é sublinhada

Retorno Array com informações do tamanho da fonte. Elementos: 1-Fonte, 2-Tamanho, 3-Tamanho em pixel

GetFunction(uFunction)

Retorna objeto da classe TRFunction (totalizadores).

uFunction Tipo Caracter: Nome da Function

Tipo Numérico: Índice do objeto segundo a ordem de criação dos componentes TRFunction

Retorno Objeto da classe TRFunction (totalizadores)

GetOrder()

Retorna a ordem de impressão selecionada.

Retorno Ordem selecionada

GetOrientation()

Retorna a orientação de página (Retrato ou Paisagem) selecionada pelo usuário.

Retorno 1=Retrato ou 2=Paisagem

GetParam()

Retorna a pergunta ou bloco de código utilizado como parâmetros do relatório.

GetPassword()

Não utilizado.

GetWidth()

Retorna a largura da página.

HideFooter()

Define que não será impresso o rodapé padrão da página.

HideHeader()

Define que não será impresso o cabeçalho padrão da página.

HideParamPage()

Define se será permitida a alteração dos parâmetros do relatório.

IncMeter(nInc)

Incrementa a régua de progressão do relatório.

nInc Quantidade a incrementar na régua. Padrão: 1

IncRow(nInc)

Incrementa linhas na impressão.

nInc Quantidade de linhas que deverão ser incrementadas

Retorno Linha atualizada.

Init()

Inicializa as configurações e define a primeira página do relatório.

Não é necessário executar o método Init se for utilizar o método Print, já que estes fazem o controle de inicialização e finalização da impressão.

LeftMargin(IPixel,IForce)

Retorna o tamanho da margem à esquerda do relatório.

IPixel Considera cálculo em pixel

IForce Força o recálculo da margem à esquerda

Retorno Tamanho da margem à esquerda

Line(nTop,nLeft,nBottom,nRight,oPen)

Desenha uma linha, utilizando as especificações da classe TPen.

nTop Linha no qual inicia o desenho da linha

nLeft Coluna no qual inicia o desenho da linha

nBottom Linha no qual finaliza o desenho da linha

nRight Coluna no qual finaliza o desenho da linha

oPen Objeto da classe TPen

LineHeight()

Retorna a altura da linha.

LoadDefault()

Carrega o relatório padrão para personalização.

LoadLayout(cLayout)

Carrega um layout customizado para impressão.

cLayout Layout a ser carregado

New(cReport,cTitle,uParam,bAction,cDescription,lLandscape,uTotalText,ITotalInLine,cPageText,lPageTInLine,lTPageBreak,nColSpace)

Método construtor da classe TReport.

cReport Nome do relatório. Exemplo: MATR010

cTitle Título do relatório

uParam Parâmetros do relatório cadastrado no Dicionário de Perguntas (SX1)
Também pode ser utilizado bloco de código para parâmetros customizados.

bAction Bloco de código que será executado quando o usuário confirmar a impressão do relatório

cDescription Descrição do relatório

lLandscape Aponta a orientação de página do relatório como paisagem

uTotalText Texto do totalizador do relatório, podendo ser caracter ou bloco de código

ITotalInLine Imprime as células em linha

cPageText Texto do totalizador da página

lPageTInLine Imprime totalizador da página em linha

lTPageBreak Quebra página após a impressão do totalizador

nColSpace Espaçamento entre as colunas

Retorno Objeto

NoUserFilter()

Desabilita a utilização de filtros na personalização do relatório.

NoCell()

Verifica a existência de seção sem células.

Retorno Lógico

NoPrint()

Retorna se não foram impressos registros.

Retorno Lógico

OnPageBreak(bOnPageBreak, lOnPageBreak)

Atualiza a propriedade bOnPageBreak utilizada para tratamentos na inicialização de cada página.

bOnPageBreak Bloco de código para tratamentos na inicialização de cada página

lOnPageBreak Cabeçalho das seções impressas após a quebra de página

Page()

Retorna o número da página atual na impressão.

PageBreak()

Retorna se existe quebra de página.

Retorno Lógico

PageHeight(lHeaderDiff)

Retorna a altura da página baseado no tamanho da folha (A4, Carta, etc), conforme seleção do usuário.

lHeaderDiff Desconsidera o tamanho reservado para impressão do cabeçalho

PageTotalBefore()

Define se o total da página será impresso antes do total geral do relatório.

PageTotalInLine(lTotalInLine)

Define se o total da página será impresso em linha ou coluna.

lTotalInLine Se verdadeiro será impresso em linha

PageTotalText(cText)

Define o texto do totalizador da página.

cText Texto do totalizador da página

PageWidth()

Retorna a largura da página baseado no tamanho da folha (A4, Carta, etc), conforme seleção do usuário.

ParamReadOnly(lParamReadOnly)

Define se o usuário terá acesso aos parâmetros do relatório.

IParamReadOnly .I. – Não permite acesso aos parâmetros
.F. – Permite acesso aos parâmetros

Preview()

Apresenta a visualização do relatório antes da impressão física.

Print(IDlg)

Executa a impressão do relatório conforme o bloco de código da propriedade bAction.

IDlg Aponta se deverá apresentar a tela de configuração do relatório ou se imprime em segundo plano.

PrintCollection(IPrintHeader,IFinish)

Imprime os totalizadores do tipo Collections.

IPrintHeader Imprime cabeçalho da seção

IFinish Aponta que é o encerramento do relatório

Retorno Lógico. Se verdadeiro, o total foi impresso

PrintDialog(bAction)

Exibe a tela de configuração para a impressão do relatório.

bAction Bloco de código que será executado quando usuário confirmar a impressão do relatório

Retorno Lógico

PrintFooter()

Imprime o rodapé do relatório.

PrintFunction(IPrintHeader)

Imprime os totalizadores do tipo TRFunctions.

IPrintHeader Imprime cabeçalho da seção

PrintGraphic()

Imprime os gráficos do relatório.

PrintHeader(IHeaderSection,IPage)

Imprime o cabeçalho padrão do relatório.

IHeaderSection Imprime cabeçalho da seção

IPage Imprime Informações sobre a página, como por exemplo, número da página

Printing()

Retorna se relatório esta em processo de impressão.

O status de impressão é definido pelos métodos Init(), que indica o início da impressão, e o método Finish, que indica a finalização.

PrintSHeader()

Imprime o cabeçalho da seção.

PrintText(cText,nRow,nCol,nClrText,cStyle,nCells,lUpdateRow)

Imprime um texto no relatório.

cText Texto que será impresso

nRow Linha em que o texto será impresso. Caso não informada, será considerada a

linha posicionada na impressão

nCol Coluna em que o texto será impresso. Caso não informada, será considerada a coluna posicionada na impressão

nClrText Cor do texto

cStyle Utilizado internamente para geração do relatório em planilha

nCells Utilizado internamente para geração do relatório em planilha

lUpdateRow Atualiza o posicionamento da linha quando informado o parâmetro
nRow

PrintTHeader(nWidth,nCells)

Imprime o cabeçalho dos totalizadores.

nWidth Largura do cabeçalho

nCells Quantidade de células considerada na geração em planilha

PrintTotal(lFinish)

Imprime os totalizadores do relatório.

lFinish Aponta que é o fim do relatório

Retorno Se verdadeiro, os totalizadores foram impressos

PrtCenter(cText)

Imprime um texto centralizado.

cText Texto a ser centralizado

PrtLeft(cText)

Imprime um texto à esquerda.

cText Texto a ser impresso à esquerda

PrtLogo()

Imprime o logo da empresa/filial.

PrtRight(cText)

Imprime um texto à direita.

cText Texto a ser impresso à direita

ReportName()

Retorna o nome do relatório.

Exemplo: MATR010.

Row()

Retorna a linha posicionada na impressão.

SaveAsHTML()

Salva o relatório em HTML.

SaveDefault()

Salva o relatório padrão sem as customizações do usuário.

Say(nRow,nCol,cText,oFont,nWidth,nClrText,nBkMode,nPad)

Imprime um texto no relatório.

nRow	Linha para impressão do texto
nCol	Coluna para impressão do texto
cText	Texto que será impresso
oFont	Objeto da classe TFont
nWidth	Tamanho em pixel do texto para impressão
nClrText	Cor da fonte
nBkMode	Compatibilidade – Não utilizado
nPad	Compatibilidade – Não utilizado

SayBitmap(nRow,nCol,cBitmap,nWidth,nHeight,nRaster)

Imprime uma imagem no relatório.

nRow	Linha para impressão da imagem
nCol	Coluna para impressão da imagem
cBitmap	Nome da imagem, podendo ser path de um arquivo ou resource compilado no repositório

nWidth	Largura da imagem
nHeight	Altura da imagem
nRaster	Compatibilidade – Não utilizado

Section()

Retorna objeto da classe TRSection (seção).

uSection	Tipo Caracter: Título da seção
	Tipo <u>Numérico</u> : Índice da seção segundo a ordem de criação dos componentes TRSection

SendMail()

Envia o relatório através do e-mail.

SendToPrinter()

Direciona o relatório para o tipo de impressão selecionada.

SetAction(bAction)

Define o bloco de código que será executado ao usuário confirmar a impressão do relatório.

bAction	Bloco de código que será executado na confirmação
---------	---

SetBorder(uBorder,nWeight,nColor,lHeader)

Define as bordas do relatório.

uBorder	Tipo Caracter: "TOP","BOTTOM","LEFT","RIGHT","ALL"
	Tipo Numérico: 1-Superior,2-Inferior,3-Esquerda,4-Direita,5-Todas
nWeight	Largura da borda
nColor	Cor da borda
lHeader	Aponta se é borda de cabeçalho
Retorno	Objeto do tipo TRBorder

SetClrBack(nClrBack)

Define a cor de fundo do relatório.

nClrBack	Número da cor de fundo no format RGB
----------	--------------------------------------

SetClrFore(nClrFore)

Define a cor da fonte do relatório.

nClrFore	Número da cor da fonte no format RGB
----------	--------------------------------------

SetCol(nCol)

Define a coluna de impressão.

SetColSpace(nColSpace,IPixel)

Define o espaçamento entre as colunas.

nColSpace Tamanho do espaçamento

IPixel Aponta se o tamanho será calculado em pixel

SetCustomText(uCustomText)

Define que a impressão do cabeçalho padrão será customizado.

uCustomText Tipo Array: Array contendo a customização para impressão do cabeçalho padrão.

Elementos: 1=Texto a ser impresso, no qual, um elemento por linha. Existem algumas strings que pode auxiliar na criação do cabeçalho:

__NOLINEBREAK__ - Não quebra linha

__NOTRANSFORM__ - Imprime sem nenhum tratamento

__LOGOEMP__ - Imprime o logo da empresa

__FATLINE__ - Imprime um linha grossa

__THINLINE__ - Imprime uma linha fina

Tipo Bloco de código: Contendo Informações para geração do array descrito acima

SetDescription(cDescription)

Define a descrição detalhada do relatório.

cDescription Descrição do relatório

SetDevice(nDevice)

Define o tipo de impressão selecionado. Opções: 1-Arquivo,2-Impressora,3-email,4-Planilha e 5-Html.

nDevice Tipo de impressão selecionada

SetDynamic()

Define que o relatório será do tipo dinâmico, no qual, permite imprimir as seções conforme a ordem de impressão selecionada.

SetEdit(IEdit)

Define se o relatório poderá ser configurado pelo usuário no caso de verdadeiro.

SetEnvironment(nEnv)

Define o ambiente para impressão.

nEnv

Ambiente: 1-Server e 2-Cliente

SetFile()

Define o nome do arquivo temporário utilizado para geração dos relatórios.

SetLandscape()

Define orientação de página do relatório como paisagem.

SetLeftMargin(nLeftMargin)

Define a margem à esquerda do relatório.

nLeftMargin Tamanho da margem à esquerda

SetLineHeight(nLineHeight)

Define a altura da linha na impressão.

nLineHeight Altura da linha

SetLogo()

Define o logo da empresa na impressão do cabeçalho padrão.

SetMeter(nTotal)

Define o limite da régua de progressão do relatório.

nTotal Limite da régua

SetMsgPrint(cMsg)

Define a mensagem apresentada durante a geração do relatório.

cMsg Texto da mensagem

SetOnPageNumber(bOnNumberPage)

Define o bloco de código utilizado para manipular o número da página atual.

SetPageNumber(nPage)

Define o número da página atual.

SetPageFooter(nLinesFooter,bPageFooter,lFooterBefore)

nLinesFooter Linhas reservada para impressão do rodapé

bPageFooter Bloco de código utilizado para imprimir Informações customizadas, no qual, deverá ser utilizado métodos do TReport para impressão. Exemplo: Say, PrintText.

lFooterBefore Imprime rodapé antes dos totalizadores

SetParam(uParam)

Define os parâmetros que serão utilizados pelo usuário.

uParam Parâmetros do relatório cadastrado no Dicionário de Perguntas (SX1).

Também pode ser utilizado bloco de código para parâmetros customizados

SetPortrait()

Define orientação de página do relatório como retrato.

SetPreview()

Define se será apresentada a visualização do relatório antes da impressão física.

SetPxLeftMargin(nPxLeftMargin)

Define a margem à esquerda em pixel do relatório.

nPxLeftMargin Tamanho da margem à esquerda em pixel

SetRow()

Define a linha de impressão.

SetStartPage(IStartPage)

Define que deverá ser gerada uma nova página no relatório.

IStartPage Se verdadeiro, aponta a necessidade de uma nova página

SetTitle(cTitle)

Define o título do relatório.

cTitle Título do relatório

SetTotalInLine(ITotalInLine)

Define se os totalizadores serão impressos em linha ou coluna.

SetTotalPageBreak(ITPageBreak)

Define que será quebrada página após a impressão do totalizador.

ITPageBreak Se verdadeiro, aponta a quebra de página após a impressão do totalizador

SetTotalText(uText)

Define o texto que será impresso antes da impressão dos totalizadores.

uText Texto a ser impresso no formato caractere ou bloco de código

ShowFooter()

Define que será impresso o rodapé do relatório.

ShowHeader()

Define que será impresso o cabeçalho do relatório.

ShowParamPage()

Define que será impressa a página de parâmetros do relatório.

SkipLine(nSkip)

Salta linhas na impressão.

nSkip Quantidade de linhas a serem saltadas

StartPage()

Inicializa uma nova página para impressão.

ThinLine()

Desenha uma linha simples, iniciando posição da linha atual de impressão com a largura da página.

Title()

Retorna o título do relatório.

TotalText()

Retorna o texto que será impresso no totalizador geral do relatório.

TotalInLine()

Retorna se a impressão dos totalizadores será em linha.

XmlLoad(cXml)

Carrega um layout personalizado pelo usuário.

cXml Arquivo do tipo XML com as personalizações do usuário

XmlSave()

Salva um layout personalizado pelo usuário.

XlsNewCell(c, lIndex, nCol, cStyle, nCells, nWidth, cType)

Adiciona uma célula na geração em planilha.

c Informação a ser inserido na célula

lIndex	Controla numeração de colunas na planilha
nCol	Coluna posicionada
cStyle	Estilo da célula
nCells	Quantidade de células utilizadas para a informação (Mesclar)
nWidth	Largura da célula
cType	Tipo de dado. C-Character, N-Numérico, L-Lógico

XlsNewCol(nCol,nWidth)

Adiciona uma coluna na geração em planilha.

nCol	Coluna posicionada
nWidth	Largura da coluna

XlsNewRow(lIncRow)

Adiciona uma linha na geração em planilha.

lIncRow	Apona se deverá ser adicionada uma linha
---------	--

XlsNewStyle(cID,cName,nAlign,aFont,aBorder,lWrapText,cType)

Cria um estilo para utilizar nas criações das células.

cID	ID do estilo
cName	Nome do estilo
nAlign	Tipo de alinhamento. 1-Esquerda, 2-Centralizado e 3-Direita
aFont	Array contendo a fonte. Elementos: 1-Fonte e 2-Tamanho
aBorder	Array contendo a borda. Elementos: 1-"Bottom","Left","Right","Center" e 2=Largura da borda
lWrapText	Apona quebra de linha automática
cType	Tipo de dado. C-Character, N-Numérico, L-Lógico

XlsSave()

Compatibilidade – Não utilizado.

TRSECTION

Seção de um relatório que utiliza a classe TReport.

A classe TRSection pode ser entendida como um layout do relatório, por conter células, quebras e totalizadores que darão um formato para sua impressão.

Com a classe TRSection é possível definir uma query, filtro ou índice com filtro (IndRegua) que será utilizada por ela para processamento do relatório, através do método Print e utilizando as células de posicionamento (TRPosition) e componente de posicionamento de seção (TRPosSection), sem a necessidade de escrever um fonte para processar os resultados da query, filtro ou índice com filtro.

Esta classe herda as propriedades e métodos da classe TREPORT.

PROPRIEDADES

aCell

Array contendo as células da seção.

Elemento: 1-Objeto TRCell.

aCellPos

Array contendo as células reposicionadas da seção.

Elemento: 1-Objeto TRCell.

aFilter

Array contendo os filtros da seção:

Elementos: 1-Tabela, 2-Filtro, 3-Chave de Índice, 4-Ordem.

aOrder

Array contendo as ordens do relatório:

Elementos: 1-Objeto TROrder.

aPosCell

Array com as células da seção na ordem de impressão.

aTable

Array com as tabelas utilizadas na seção.

aTCFields

Array com os campos que possuem o tipo de dados diferente de caracter e que devem ser tratados para apresentar os resultados na query.

Elementos: 1-Campo, 2-Tipo, 3- Tamanho e 4-Decimal.

aTCMemo

Array com os campos do tipo de dados Memo a serem desconsiderados na query.

aTCTables

Array com as tabelas utilizadas na query.

aLoadCells

Array com as tabelas que executaram o carregamento de Informações das células através do Dicionário de Dados (SX3).

aUserFilter

Array com os filtros de usuários:

Elementos: 1-Tabela, 2-Expressão ADVPL, 3-Expressão SQL e 4-Filtro adicionado na query principal.

aNoFilter

Array com as tabelas que não poderão aplicar filtros de usuário. Elemento: 1-Tabela.

aSection

Array com as seções filhas.

Elemento: 1-Objeto TRSection.

bCompQuery

Bloco de código utilizado na montagem da query através de compilação em tempo real.

bLineCondition

Bloco de código utilizado na validação do registro.

bOnPrintLine

Bloco de código com os tratamentos a serem realizados antes da impressão do registro da seção.

bParentFilter

Bloco de código com a regra para saída do loop.

bParentParam

Bloco de código com a expressão que retorna o valor que é enviado como parâmetro para a regra de saída do loop da seção.

bRealQuery

Bloco de código utilizado para montar a query da seção.

cAlias

Tabela principal da seção.

cAdvplExp

Filtro do usuário em forma de expressão ADVPL.

cDynamicKey

Chave que identifica a seção na impressão dinâmica.

cFilter

Filtro da tabela principal da seção.

cIdxFile

Índice temporário utilizado no filtro da tabela principal.

cName

Nome da seção.

cQuery

Query da seção com os tratamentos de adição de campos e filtros.

cRealFilter

Filtro da tabela principal da seção.

cRealQuery

Query sem os tratamentos de adição de campos e filtros.

cCharSeparator

Caracter que separa as Informações na impressão em linha.

cSqlExp

Filtro do usuário em forma de expressão SQL.

IAutoSize

Ajusta o tamanho das células para que caiba em uma página.

ICellPos

Ajusta o cabeçalho das células.

IChangeQuery

Tratamento para utilizar a query em diversos Banco de Dados.

IChkFilters

Compatibilidade – Não utilizado.

IEdit

Apona se a seção poderá ser personalizada pelo usuário.

IEditCell

Apona se o usuário poderá personalizar as células da seção.

IForceLineStyle

Força a impressão em linha.

IHeaderBreak

Imprime cabeçalho da seção na quebra de impressão (TRBreak).

IHeaderPage

Imprime cabeçalho da seção no topo da página.

IHeaderSection

Imprime cabeçalho da seção na quebra de seção.

IIdxOrder

Utiliza ordem do Dicionário de Índices (SIX) na impressão da seção.

IInit

Apona que a impressão da seção não foi iniciada.

IInitFilter

Apona que os filtros da seção não foram iniciados.

ILineBreak

Aponta que a impressão da seção quebra linhas no caso das colunas não couberem em uma linha.

ILineStyle

Impressão em linhas.

ISkipped

Aponta que a seção saltou o registro da seção pai.

IParentQuery

Utiliza Informações da query da seção pai para impressão dos registros.

IParentRecno

Utiliza Informações do registro da seção pai.

IPrintHeader

Aponta impressão do cabeçalho da seção.

IPrintLayout

Aponta que é impressão de visualização do layout.

IReadOnly

Define se o usuário pode personalizar informações da seção.

ITCFields

Define que deverá ser efetuado tratamento na query de campos com tipo de dado diferente de caractere.

IVisible

Aponta que a seção será impressa.

IUserVisible

Aponta que a seção será impressa na personalização do usuário.

ICellUseQuery

Utiliza query na impressão de células da seção.

nCols

Quantidade de colunas a serem impressas.

nIdxOrder

Índice utilizado na impressão da seção.

nLineCount

Quantidade de linhas a serem impressas para o registro.

nLinesBefore

Quantidade de linhas a serem saltadas antes da impressão da seção.

nOrder

Ordem de impressão da seção.

nPercentage

Percentual da largura da página a ser considerada.

nRow

Linha posicionada na impressão da seção.

nWidth

Largura da seção.

oCBrdBottom

Objeto TRBorder com a borda Inferior.

oCBrdLeft

Objeto TRBorder com a borda à esquerda.

oCBrdRight

Objeto TRBorder com a borda à direita.

oCBrdTop

Objeto TRBorder com a borda superior.

oParent

Seção pai.

oRelation

Objeto TRRelation com informações do relacionamento entre as seções.

MÉTODOS

AddCell(oCell)

Adiciona a célula na propriedade aCell da seção.

oCell Objeto TRCell

AddOrder(oOrder)

Adiciona a ordem da seção na propriedade aOrder.

oOrder Objeto TROrder

AddPosCell(oCell)

Adiciona a célula, na sequência de impressão da seção, na propriedade aPosCell.

oCell Objeto TRCell

AddTable(cTable)

Adiciona a tabela, que será utilizada na impressão da seção, na propriedade aTable.

cTable Tabela utilizada na impressão da seção

Alias()

Retorna o alias da tabela utilizado pela query da seção, definida pelo Embedded SQL com os métodos BeginQuery e EndQuery.

Retorno Alias da tabela posicionada

AutoSize()

Retorna se a impressão da seção será ajustada automaticamente.

BeginQuery()

Indica que será utilizado o Embedded SQL para criação de uma query para a seção.

Cell(uCell)

Retorna o objeto da classe TRCell (célula) baseado.

uCell Tipo Caracter: Nome ou título do objeto

 Tipo Numérico: Índice do objeto segundo a ordem de criação dos componentes TRCell

Retorno Objeto da classe TRCell

CellBorder(uBorder,lHeader)

Retorna a borda da seção.

uBorder	Tipo Caracter: "TOP","BOTTOM","LEFT","RIGHT","ALL" Tipo Numérico: 1-Superior,2-Inferior,3-Esquerda,4-Direita,5-Todas
lHeader	Borda do cabeçalho
Retorno	Objeto do tipo TRBorder

CellPos(lReset)

Ordena as células para impressão.

lReset	Força a inicialização do tamanho das células
--------	--

CharSeparator()

Retorna o caracter que separa as Informações na impressão das células em linha.

Retorno	Caracter utilizado para separar as informações
---------	--

CheckFields(aTables,aMemo,lEnabled,aHasArea,nTotCell,cSelect)

Retorna as células que poderão ser adicionadas na query, ou seja, retira os campos do tipo Memo e as células que não foram selecionadas pelo usuário.

aTables	Tabelas utilizadas na query
aMemo	Campos memo da tabela
lEnabled	Define se considera as células selecionadas pelo usuário
aHasArea	Valida se as tabelas utilizadas na query são padrão do sistema
nTotCell	Quantidade maxima de células a serem consideradas
cSelect	Texto contendo a select da query
Retorno	Campos a serem considerados na query

ChkMainFilter(cAlias)

Retorna o filtro da tabela.

cAlias	Tabela que contém o filtro
Retorno	Filtro da tabela

ChkTcMemo(aTables,aMemo)

Retorna os campos do tipo Memo das tabelas.

aTables	Tabelas a serem verificadas
aMemo	Array contendo os campos do tipo Memo
Retorna	Array contendo os campos do tipo Memo

CheckWidth(nWidth)

Retorna a largura da seção.

nWidth Caso a largura da seção for inferior a largura informada, a seção assume a informada no parâmetro

Retorno Largura da seção

CloseFilter()

Finaliza todos os filtros da seção.

CloseQuery(ISections)

Finaliza todas as queries da seção.

ISections Finaliza as queries de todas seções

DelUserCell()

Exclui as células adicionadas pelo usuário.

EndQuery(aParam)

Indica a query criada utilizando o Embedded SQL para a seção.

O método EndQuery ira juntar na query as células selecionadas e o filtro criado pelo usuário, mais a expressão das perguntas do tipo Range, que foram convertidas anteriormente pela função MakeSQLExpr.

Após sua execução, a query esta pronta para ser utilizada tanto pela classe TRSection como para o programa que esta criando os componentes, sem a necessidade de utilizar TCGenQuery, ChangeQuery e TCSetField.

aParam Tipo Caracter: Pergunta. Exemplo: mv_par01 do tipo Range

Range Tipo Array: Lista de perguntas. Exemplo: {mv_par01, mv_par02} do tipo Range

EndBorder()

Finaliza a impressão das bordas.

EvalCell()

Atualiza o conteúdo de todas as células da seção.

EvalFunction()

Atualiza o conteúdo dos totalizadores da seção.

EvalPosition()

Atualiza o conteúdo das células utilizadas na impressão da seção.

ExecSql()

Executa a query da seção.

ExUserFilter()

Executa os filtros definidos pelo usuário.

Retorno Retorno da execução do filtro (Verdadeiro ou Falso)

Finish()

Finaliza a impressão da seção, imprime os totalizadores, tratamentos de quebras das seções, entre outros tratamentos do componente.

Não é necessário executar o método Finish se for utilizar o método Print, já que este faz o controle de inicialização e finalização da impressão.

ForceLineStyle()

Força a impressão da seção em linhas.

GetAdvplExp(cAlias)

Retorna o filtro do usuário em forma de expressão ADVPL.

cAlias Tabela a ser consultada

Retorno Filtro do usuário em forma de expressão ADVPL

GetDynamicKey()

Retorna a chave dinâmica utilizada para geração de relatórios dinâmicos.

Retorno Chave dinâmica

GetIdxOrder()

Retorna o índice utilizado pela tabela principal da seção.

Retorno Índice utilizado pela tabela principal

GetOrder()

Retorna a ordem selecionada.

Retorno Ordem selecionada pelo usuário

GetParentQuery()

Atualiza as Informações de query da seção atual com as Informações da seção pai.

GetQuery()

Retorna a query, que foi definida pelo Embedded SQL com os métodos BeginQuery e EndQuery, com as células selecionadas, o filtro criado pelo usuário e as perguntas do tipo Range inclusas.

Retorno String com a query

GetSqlExp()

Retorna o filtro do usuário em forma de expressão SQL.

cAlias Tabela a ser consultada

Retorno Filtro do usuário em forma de expressão SQL

GetUseQuery()

Retorna se a seção utiliza query para impressão.

Retorno Se verdadeiro, a query é utilizada para impressão

GetUserExp()

Retorna o filtro de usuário.

Retorno Filtro do usuário

GetUserFilter()

Retorna os filtros de usuário.

Retorno Array contendo os filtros da seção

GetWidth()

Retorna a largura da seção.

Retorno Largura da seção

HeaderBreak()

Retorna se o cabeçalho das células será impresso após uma quebra (TRBreak).

Retorno Se verdadeiro, aponta que será impresso o cabeçalho

HeaderSection()

Retorna se o cabeçalho das células será impresso na quebra de seção.

Retorno Se verdadeiro, aponta que será impresso o cabeçalho

Hide()

Desabilita a impressão da seção, porém todas as linhas serão processadas, somente não aparecerão no relatório.

Init()

Executa as quebras de seções, imprime cabeçalhos entre outras configurações do relatório.

Não é necessário executar o método Init se for utilizar o método Print, já que estes fazem o controle de inicialização e finalização da impressão.

IniRow()

Inicializa a linha posicionada nas seções.

LineCount()

Quantidade de linhas a serem impressas para cada registro da seção.

Retorno Quantidade de linhas a serem impressas

LoadCells(cTable,aCells,IDisableAll,IMarkAsUser)

Carrega campos do Dicionário de Campos (SX3) como células da seção, respeitando nível, uso e contexto do campo.

cTable Tabela que será utilizada para carregar os campos. Se não for informada será utilizada todas as tabelas informadas no método New

aCells Array com nomes dos campos que serão carregados como células da seção

IDisableAll Desabilita todas as células

IMarkAsUser Aponta que as células foram definidas pelos usuários

LoadOrder()

Carrega índices do Dicionário de Índices (SIX) como ordem da seção.

IReadOnly()

Retorna se o usuário pode personalizar informações da seção.

Objeto Caso verdadeiro, aponta que o usuário não pode alterar informações da seção

Name()

Retorna o nome da seção.

Retorno Nome da seção

New(oParent,cTitle,uTable,aOrder,ILoadCells,ILoadOrder,uTotalText,ITotalLine,IHeaderPage,IHeaderBreak,IPageBreak,ILineBreak,nLeftMargin,ILineStyle,nColSpace,IAutoSize,cCharSeparator,nLinesBefore,nCols,nClrBack,nClrFore,nPercentage)

Método construtor da classe TRSection.

No parâmetro onde é informado as tabelas utilizadas pela seção, a primeira será a principal, sendo utilizada para o processamento pelo método Print. As outras tabelas serão utilizadas para que o usuário possa incluir os campos como célula.

O relacionamento entre as tabelas poderá ser feito pela query ou então pelo uso dos objetos da classe TRPosition.

Dos elementos do parâmetro onde são informadas as ordens utilizada pela seção serão criados os objetos da classe TROrder automaticamente, utilizando como índice da tabela principal a ordem do elemento no vetor.

oParent Objeto da classe TReport ou TRSection que será o pai da classe TRSection

cTitle Título da seção

uTable Tipo Caracter: Tabela que será utilizada pela seção

Tipo Array: Lista de tabelas que serão utilizadas pela seção

aOrder Array contendo a descrição das ordens. Elemento: 1-Descrição, como por exemplo, Filial + Código

lLoadCells Carrega os campos do Dicionário de Campos (SX3) das tabelas da seção como células

lLoadOrder Carrega os índices do Dicionário de Índices (SIX)

uTotalText Texto do totalizador da seção, podendo ser caracter ou bloco de código

lTotalInLine Imprime as células em linha

lHeaderPage Cabeçalho da seção no topo da página

lHeaderBreak Imprime cabeçalho na quebra da seção

lPageBreak Imprime cabeçalho da seção na quebra de página

lLineBreak Quebra a linha na impressão quando as informações não caber na página

nLeftMargin Tamanho da margem à esquerda da seção

lLineStyle Imprime a seção em linha

nColSpace Espaçamento entre as colunas

lAutoSize Ajusta o tamanho das células para que caiba em uma página

cCharSeparator Define o caracter que separa as informações na impressão em linha

nLinesBefore Aponta a quantidade de linhas a serem saltadas antes da impressão da seção

nCols Quantidade de colunas a serem impressas

nClrBack Cor de fundo das células da seção

nClrFore Cor da fonte das células da seção

nPercentage Tamanho da página a ser considerada na impressão em percentual

NoCell()

Verifica se não existem células configuradas para a seção.

Retorno Se verdadeiro, não existem células configuradas

OnPrintLine(bOnPrintLine)

Permite efetuar tratamentos antes da impressão do registro da seção.

bOnPrintLine Bloco de código com os tratamentos a serem realizados antes da impressão do registro da seção

Order(uOrder)

Retorna objeto da classe TROrder (ordem).

uOrder Tipo Caracter: Nickname da ordem

Tipo Numérico: Índice do objeto segundo a ordem de criação dos componentes TROrder

Retorno Objeto da classe TROrder

PageBreak()

Retorna se salta a página na quebra de seção.

Retorno Se verdadeiro, aponta que quebra página na seção

PageWidth()

Retorna a largura da página.

Retorno Largura da página

Parent()

Retorna o objeto pai da classe TRSection.

Retorno Objeto TRSection ou TReport

Print(IFromParent)

Realiza a impressão baseada na tabela ou query principal, executando o método PrintLine para cada linha e o método Print de todas as seções filhas. Nas seções filhas, o posicionamento inicial pode ser baseado na query da seção pai (através do método SetParentQuery) ou através da regra informada pelo método SetRelation, junto com a regra informada pelo método SetParentFilter que controla o fim da impressão.

IFromParent Aponta que é impressão de uma seção filha

PrintHeader(ICellPos,IVisible,cStyle,IExcel)

Imprime o cabeçalho da seção.

ICellPos Ajusta o cabeçalho das células

IVisible Aponta que a seção está habilitada para impressão

cStyle Utilizado internamente para geração do relatório em planilha

IExcel Geração em planilha

PrintLine(IEvalPosition,IParamPage,IExcel)

Imprime a linha baseado nas células existentes.

IEvalPosition Força a atualização do conteúdo das células

IParamPage Aponta que é a impressão da página de parâmetros

IExcel Aponta que é geração em planilha

ResetCellPos(IResetAll)

Define que as células deverão ser ajustadas para impressão.

IResetAll Reavalia o posicionamento das células

Report()

Retorna o objeto da classe TReport que a classe TRSection pertence.

Retorno Objeto TReport

SetAutoSize(IAutoSize)

Define que as células serão ajustadas automaticamente na seção.

IAutoSize Ajuste automático das células

SetCellBorder(uBorder,nWeight,nColor,IHeader)

Define a borda da seção.

uBorder Tipo Caracter: "TOP","BOTTOM","LEFT","RIGHT","ALL"

Tipo Numérico: 1-Superior,2-Inferior,3-Esquerda,4-Direita,5-Todas

nWeight Largura da borda

nColor Cor da borda

IHeader Borda do cabeçalho

Retorno Objeto do tipo TRBorder

SetCharSeparator(cCharSeparator)

Retorna o caracter que separa as Informações na impressão das células em linha.

cCharSeparator Caracter utilizado para separar as informações

SetCols(nCols)

Define a quantidade de colunas a serem impressas.

nCols Quantidade de colunas a serem impressas

SetDynamicKey(cDynamicKey)

Define a chave que identifica a seção na impressão dinâmica.

cDynamicKey Chave que identifica a seção na impressão dinâmica

SetEdit(IEdit)

Define se a seção poderá ser personalizada pelo usuário.

IEdit Se verdadeiro, o usuário poderá personalizar a seção

SetEditCell(IEditCell)

Define se o usuário poderá personalizar as células da seção.

IEditCell Se verdadeiro, o usuário poderá personalizar as células

SetFilter(cFilter,cIndexKey,cOrdem,cAlias,nIdxOrder)

Define um filtro para a tabela principal da seção.

Se não informado o parâmetro com a chave de índice, será executado SET FILTER TO com o primeiro parâmetro, senão será criado um índice com filtro (IndRegua).

cFilter Expressão do filtro no format ADVPL

cIndexKey Chave de índice

cOrdem Ordem para a criação do índice

cAlias Tabela a ser filtrada

nIdxOrder Ordem no Dicionário de Índices (SIX)

SetHeaderBreak(IHeaderBreak)

Define se imprime cabeçalho das células após uma quebra (TRBreak).

IHeaderBreak Se verdadeiro, aponta que salta página na quebra

SetHeaderPage(IHeaderPage)

Define que imprime cabeçalho das células no topo da página.

IHeaderPage Se verdadeiro, aponta que imprime o cabeçalho no topo da página

SetHeaderSection(IHeaderSection)

Define que imprime cabeçalho das células na quebra de seção.

IHeaderSection Se verdadeiro, aponta que imprime cabeçalho na quebra da seção

SetIdxOrder(nIdxOrder)

Define uma ordem de índice para a tabela principal.

nIdxOrder Ordem de índice para a tabela principal

SetLineBreak(ILineBreak)

Define que a impressão poderá ocorrer em uma ou mais linhas no caso das colunas excederem o tamanho da página.

`lLineBreak` Se verdadeiro, imprime em uma ou mais linhas

SetLineCondition(bLineCondition)

Permite validar a impressão do registro.

`bLineCondition` Bloco de código utilizado na validação

SetLineStyle(lLineStyle)

Define se imprime as células da seção em linhas.

`lLineStyle` Imprime as células da seção em linhas

SetLinesBefore(nLinesBefore)

Define a quantidade de linhas que serão saltadas antes da impressão da seção.

`nLinesBefore` Quantidade de linhas

SetName()

Compatibilidade – Não utilizado.

SetNoFilter(cAlias)

Define que a tabela não poderá receber filtros de usuário.

`cAlias` Tabela a ser considerada

SetUseQuery(iCellUseQuery)

Define que a seção utilize query na impressão.

`iCellUseQuery` Se verdadeiro, utiliza query na impressão

SetOrder(nOrder)

Define a ordem (TROrder) que será utilizada pela seção.

`nOrder` Ordem da seção

SetPageBreak(iPageBreak)

Define se salta a página na quebra de seção.

`iPageBreak` Se verdadeiro, aponta que salta página na quebra de seção

SetParentFilter(bFilter,bParam)

Define a regra de saída do loop de impressão das seções filhas.

`bFilter` Bloco de código com a regra para saída do loop

`bParam` Bloco de código com a expressão que retorna o valor que é enviado como parâmetro para a regra de saída do loop

SetParentQuery()

Define que a seção filha utiliza a query da seção pai na impressão da seção.

SetParentRecno(IParentRecno)

Define se a seção utiliza o registro da seção pai.

IParentRecno Utiliza o registro da seção pai

SetPercentage(nPercentage)

Define o tamanho da página a ser considerada na impressão em percentual.

nPercentage Tamanho da página a ser considerada na impressão em percentual

SetPrintLayout()

Compatibilidade – Não utilizado.

SetQuery(cAlias,cQuery,IChangeQuery,aParam,aTCFields)

Aplica os tratamentos necessários para execução das queries, tais como, adicionar células de usuários, aplicação de filtros entre outros.

cAlias	Tabela principal da query
cQuery	Query da seção
IChangeQuery	Se verdadeiro, realiza tratamentos para outros bancos de dados
aParam	Parâmetros do tipo range a serem utilizados no filtro da query
aTCFields	Lista de campos com tipo de dados diferente de caractere que devem ser tratados para apresentar os resultados na query. Elementos: 1- Campo, 2-Tipo, 3- Tamanho e 4-Decimal

SetReadOnly(IReadOnly)

Define que o usuário não poderá alterar informações da seção, ou seja, não poderá remover as células pré-definidas.

IReadOnly Se verdadeiro, aponta que o usuário não poderá alterar Informações da seção

SetRelation(bFormula,cAlias,uOrder,ISeek)

Define a fórmula de relacionamento de uma seção filha com sua seção pai, caso não utilize a query da seção pai através do método SetParentQuery.

bFormula Bloco de código com a expressão para relacionamento entre as seções

cAlias Tabela utilizada pela fórmula

uOrder Ordem utilizada na tabela

Tipo Caractere: Nickname da ordem de índice

Tipo Numérico: Ordem do índice

lSeek Indica se será executado DbSeek com o conteúdo da fórmula

SetRow(nRow)

Define a linha de impressão.

nRow Linha atual

SetWidth(nWidth)

Define a largura da seção.

nWidth Largura da seção

Show()

Habilita a impressão da seção.

UseFilter()

Retorna se existem células personalizadas pelo usuário.

Retorno Se verdadeiro, existe célula personalizada

Visible()

Retorna se a seção está habilitada para impressão.

Retorno Caso verdadeiro, a seção está habilitada

XmlLoad(oXml)

Carrega uma seção do layout personalizado pelo usuário.

oXml Objeto do tipo XML com as personalizações da seção

XmlSave()

Salva a seção no layout personalizado pelo usuário.

TRCELL

Célula de impressão de uma seção (TRSection) de um relatório que utiliza a classe TRReport.

Esta classe herda as propriedades e métodos da classe TRSECTION.

PROPRIEDADES

aCBox

Array com os possíveis textos a serem impressos na célula. Elemento: 1- Conteúdo.
Exemplo: 1=Sim.

aFormatCond

Array com as condições do usuário para impressão de forma variável da cor da célula: Elementos: 1-Condição, 2-Cor de fundo e 3-Cor da fonte.

bCanPrint

Bloco de código que valida a impressão da célula.

bCellBlock

Bloco de código que retornará o conteúdo de impressão da célula.

cFormula

Fórmula para impressão da célula.

cOrder

Ordem de impressão da célula.

cPicture

Máscara da célula.

cRealFormula

Fórmula em forma de expressão ADVPL.

cType

Tipo de dado da célula.

cUserFunction

Tipo de acumulador: "MIN" – Menor valor, "MAX" – Maior valor, "SUM" – Soma, "COUNT" – Contador ou "AVERAGE" – Média.

cXlsHStyle

Estilo do cabeçalho padrão utilizado na geração da planilha.

cXlsStyle

Estilo utilizado na geração da planilha.

IBold

Aponta que a célula será impressa em negrito.

IHeaderSize

Aponta que o tamanho a ser considerado na impressão é do cabeçalho.

IPixelSize

Aponta que o tamanho da célula está calculado em pixel.

IPrintCell

Aponta que a célula está habilitada para impressão.

ICellBreak

Compatibilidade – Não utilizado.

IUserEnabled

Aponta que a célula foi habilitada para impressão pelo usuário.

IUserField

Aponta que a célula foi personalizada pelo usuário.

IUserAccess

Aponta que o usuário tem acesso a impressão desta célula, no caso de falso, o usuário não possui o nível de campo ou acesso definido no cadastro de usuários.

nAlign

Alinhamento da célula. 1-Esquerda, 2-Center ou 3-Direita.

nAutoWidth

Largura gerada automaticamente quando excedida a largura da página.

nCellPixel

Largura da célula em pixel.

nHeaderAlign

Alinhamento do cabeçalho 1-Esquerda, 2-Center ou 3-Direita.

nHeaderPixel

Tamanho do cabeçalho da célula em pixel.

nHeaderSize

Tamanho do cabeçalho da célula.

nLineStart

Apona a primeira linha da célula a ser impressa no caso de quebra de linha.

nNegative

Número do item de sinal negativo no array aNegative.

nPixelSize

Tamanho da célula em pixel.

nRowDiff

Quantidade de linhas a serem consideradas na impressão das bordas.

nSize

Tamanho da célula.

nType

Tipo da célula. 1-Celula, 2-Formula, 3-acumulador ou 4-Célula de usuário.

nUserValue

Auxilia no controle do totalizador do tipo MAX e MIN.

nUserCount

Contador de itens impressos quando utilizado totalizadores.

nLevel

Nível de campo da célula.

uValue

Valor da célula a ser impresso.

uPrint

Conteúdo da célula a ser impresso.

oFontBody

Objeto TFont com Informações da fonte da célula.

MÉTODOS

CanPrint()

Valida se a célula pode ser impressa.

Col()

Retorna a coluna da célula.

ColPos()

Retorna a coluna que a célula será impressa pelo método PrintLine da seção que a célula pertence.

Retorno Coluna da célula na impressão

CellBreak()

Compatibilidade – Não utilizado.

ClrBack(IObject)

Retorna a cor de fundo do relatório.

IObject Aponta que deve ser retornado o objeto TBrush

Retorno Caso o parâmetro IObjeto seja verdadeiro o retorno será o objeto TBrush, caso contrário será o número da cor RGB.

ClrFore(IPrintHeader)

Retorna a cor de fonte do relatório.

IPrintHeader Aponta impressão do cabeçalho da célula

Retorno Número da cor RGB

Disable()

Desabilita a impressão da célula.

Enable()

Habilita a impressão da célula.

Enabled()

Retorna se a célula está habilitada para impressão.

Retorno Se verdadeiro, a célula está habilitada

EvalFunction()

Atualiza o conteúdo dos totalizadores da seção.

Execute(IPrintLayout)

Atualiza o conteúdo da célula a ser impresso.

IPrintLayout Aponta visualização de layout

Retorno Conteúdo a ser impresso

GetCBox()

Retorna o conteúdo da lista de dado a ser impresso. Exemplo: 1=Sim ou 2=Não.

Retorno Conteúdo da lista

GetCellSize()

Retorna o tamanho da célula.

Retorno Tamanho da célula

GetCellWidth()

Retorna a largura da célula.

Retorno Largura da célula

GetFieldInfo(cField)

Carrega informações (título, picture, tamanho, etc) do campo baseado no Dicionário de Campos (SX3).

cField Campo a ser consultado no dicionário

Retorno Se verdadeiro, conseguiu coletar informações do dicionário

GetHeaderSize()

Retorna o tamanho do cabeçalho da célula.

Retorno Tamanho do cabeçalho

GetHeaderWidth()

Retorna a largura do cabeçalho da célula.

Retorno Largura do cabeçalho

GetSize()

Retorna o tamanho da célula considerando o maior tamanho entre a célula e o cabeçalho da célula.

Retorno Tamanho da célula

GetText()

Retorna o texto que será impresso.

Retorno Conteúdo da célula a ser impresso

GetValue()

Retorna o valor a ser impresso na célula.

Retorno Valor da célula

GetWidth(IAutoWidth)

Retorna a largura da célula.

IAutoWidth Largura automática

Retorno Largura da célula

Hide()

Desabilita a impressão da célula, porém calcula o posicionamento da célula.

LineCount(IHeader)

Quantidade de linhas a serem impressas para a célula.

IHeader Se verdadeiro, verifica as linhas do cabeçalho

Retorno Quantidade de linhas

New(oParent,cName,cAlias,cTitle,cPicture,nSize,lPixel,bBlock,cAlign,lLineBreak,cHeaderAlign,lCellBreak,nColSpace,lAutoSize,nClrBack,nClrFore,lBold)

Método construtor da classe TRCell.

Se o nome da célula informada for encontrada no Dicionário de Campos (SX3), as informações do campo serão carregadas para a célula, respeitando os parâmetros de título, picture e tamanho. Dessa forma o relatório sempre estará atualizado com as informações do Dicionário de Campos (SX3).

O nome da célula será utilizado junto ao alias informado pelo parâmetro como conteúdo para a impressão da célula, como por exemplo a impressão do campo A1_COD da tabela SA1.

Se for informado o parâmetro com o bloco de código, o retorno deste será utilizado como conteúdo para impressão da célula, com a picture, tamanho e título definidos para a célula. Assim sendo, é possível criar células calculadas com formato de impressão baseada no Dicionário de Campos (SX3)

oParent	Objeto da classe TRSection que a célula pertence
cName	Nome da célula
cAlias	Tabela utilizada pela célula
cTitle	Título da célula
cPicture	Máscara da célula
nSize	Tamanho da célula
IPixel	Aponta se o tamanho foi informado em pixel
bBlock	Bloco de código com o retorno do campo
cAlign	Alinhamento da célula. "LEFT", "RIGHT" e "CENTER"
lLineBreak	Quebra linha se o conteúdo estourar o tamanho do campo
cHeaderAlign	Alinhamento do cabeçalho da célula. "LEFT", "RIGHT" e "CENTER"
lCellBreak	Compatibilidade – Não utilizado
nColSpace	Espaçamento entre as células
lAutoSize	Ajusta o tamanho da célula com base no tamanho da página e as informações impressas
nClrBack	Cor de fundo da célula
nClrFore	Cor da fonte da célula
lBold	Imprime a fonte em negrito

Picture()

Retorna a máscara de impressão da célula.

Retorno Máscara de impressão

Print(lCanPrint,nXlsCol,lExcel)

Imprime o conteúdo da célula.

lCanPrint	Valida impressão da célula
nXlsCol	Número da coluna na geração em planilha
lExcel	Geração em planilha

PrintHeader(nSkipline,lHeaderWidth,cXlsHStyle,lExcel)

Imprime o cabeçalho da célula.

nSkipLine	Compatibilidade – Não utilizado
lHeaderWidth	Considera a largura do cabeçalho na impressão
cXlsHStyle	Estilo do cabeçalho na geração em planilha
lExcel	Geração em planilha

ResetWidth()

Inicializa o tamanho e largura da célula.

ResetLineStart()

Inicializa a linha que indica a primeira linha da célula a ser impressa no caso de quebra de linha.

Say(cText,nAlign,nSayWidth,lPrintHeader)

Imprime um texto na célula ou o conteúdo da célula.

cText	Texto que será impresso
nAlign	Alinhamento do texto. 1-Esquerda, 2-Centro ou 3-Direita
nSayWidth	Largura do texto
lPrintHeader	Impressão do cabeçalho

SetAlign(uAlign)

Define o alinhamento da célula na impressão.

uAlign	Tipo Character: "LEFT" – esquerda, "RIGHT" – direita e "CENTER" - centro
	Tipo Numérico: 1 – esquerda, 2 – centro e 3 - direita

SetAutoWidth(nAutoWidth)

Apona a largura da célula gerada automaticamente pelo cálculo de posicionamento das células que atingirem a largura máxima da página.

nAutoWidth	Largura da célula
------------	-------------------

SetBlock(bBlock)

Define o bloco de código que retornará o conteúdo de impressão da célula.

Definindo o bloco de código para a célula, esta não utilizará mais o nome mais alias para retornar o conteúdo de impressão.

bBlock	Bloco de código que retorna o conteúdo
--------	--

SetBorder(uBorder,nWeight,nColor,lHeader)

Define as bordas da célula.

uBorder	Tipo Character: "TOP", "BOTTOM", "LEFT", "RIGHT", "ALL"
---------	---

	Tipo Numérico: 1-Superior,2-Inferior,3-Esquerda,4-Direita,5-Todas
nWeight	Largura da borda
nColor	Cor da borda
lHeader	Aponta se é borda de cabeçalho
Retorno	Objeto do tipo TRBorder

SetCanPrint(bCanPrint)

Define o bloco de código que será utilizado para validar se a célula poderá ser impressa.

bCanPrint Bloco de código com a validação da célula

SetCBox(cBox)

Define que a célula irá imprimir a descrição do item de um campo que tenha o formato ComboBox, utilizado no Dicionário de Campos (SX3).

cBox O formato do parâmetro é o mesmo utilizado no Dicionário de Campos (SX3), como no exemplo abaixo:

oCell:SetCBox('1=Sim;2=Não').

Na impressão será utilizada a descrição do item. No exemplo acima se o conteúdo da célula for '1', será impresso 'Sim', sendo que o método já irá calcular o tamanho da célula baseado na maior descrição informada

SetCellBreak()

Compatibilidade – Não utilizado.

SetHeaderAlign(uAlign)

Define o alinhamento do cabeçalho da célula na impressão.

uAlign Tipo Caracter: "LEFT" – esquerda, "RIGHT" – direita e "CENTER" - centro
Tipo Numérico: 1 – esquerda, 2 – centro e 3 - direita

SetNegative(cNegative)

Define o sinal de negativo utilizado na impressão.

cNegative Tipo Caracter: "PARENTHESES" () ou "SIGNAL" –

SetPicture(cPicture)

Define a máscara de impressão da célula.

cPicture Máscara da célula

SetPrintCell(lPrintCell)

Define se a célula será impressa.

IPrintCell

Se verdadeiro, imprime a célula

SetRow(nRow)

Quantidade de linhas para impressão das bordas.

nRow

Quantidade de linhas

SetRowDiff(nRowDiff)

Quantidade de linhas a serem consideradas na impressão das bordas.

nRowDiff

Quantidade de linhas

SetSize(nSize,IPixel)

Define o tamanho da célula.

nSize

Tamanho da célula

IPixel

Aponta se o tamanho é calculado em pixel

SetTitle(cTitle)

Define o título da célula.

cTitle

Título da célula

SetType(cType)

Define o tipo de dado da célula.

cType

Tipo de dado

SetValue(uValue)

Define um valor constante para a célula.

uValue

Valor constante

Definindo um valor constante para a célula, esta não utilizará o nome mais o alias para impressão do conteúdo, ou seja, a célula passará a se comportar como um variável de um programa.

Se o parâmetro não for informado (Nulo), então a célula deixará de usar o valor constante, voltando a imprimir seu conteúdo utilizando nome mais alias.

XmlLoad(oXml)

Carrega uma célula do layout personalizado pelo usuário.

oXml

Objeto do tipo XML com as personalizações da célula

XmlSave()

Salva a célula no layout personalizado pelo usuário.

TRPOSITION

Célula de posicionamento de uma seção de um relatório que utiliza a classe TReport.

As células de posicionamento são executadas em toda execução do método PrintLine da seção que elas pertencem, para posicionar as tabelas secundárias da seção que o usuário pode utilizar para incluir células baseadas em seus campos.

PROPRIEDADES

cAlias

Tabela que será utilizada para posicionamento.

cClassName

Nome da classe. (TRPOSITION).

cNickName

Nickname da ordem do índice da tabela.

lSeek

Se verdadeiro, executar o DbSeek com o conteúdo retornado pela fórmula.

nOrder

Ordem a ser utilizada na pesquisa.

uFormula

Fórmula de posicionamento.

uValue

Conteúdo retornado após a execução da fórmula.

oReport

Objeto TReport.

oParent

Objeto da classe TRSection que a célula pertence.

MÉTODOS

ClassName()

Retorna o nome da classe. Exemplo: TRPOSITION.

Execute()

Executa a fórmula de posicionamento.

New(oParent,cAlias,uOrder,uFormula,ISeek)

Método construtor da classe TRPOSITION.

oParent	Objeto da classe TRSection que a célula pertence
cAlias	Tabela que será utilizada para posicionamento
uOrder	Tipo Caracter: Nickname da ordem do índice da tabela Tipo Numérico: Ordem do índice da tabela
uFormula	Fórmula de posicionamento Tipo Caracter: Expressão ADVPL para macro execução Tipo Bloco de Código: Bloco de Código com a expressão ADVPL para execução
ISeek	Se verdadeiro, Executar o DbSeek com o conteúdo retornado pela fórmula
Retorno	Objeto do tipo TRPosition

SetFormula(uFormula,ISeek)

Define a fórmula de posicionamento.

uFormula	Fórmula de posicionamento Tipo Caracter: Expressão ADVPL para macro execução Tipo Bloco de Código: Bloco de Código com a expressão ADVPL para execução
ISeek	Se verdadeiro, Executar o DbSeek com o conteúdo retornado pela fórmula

SetNickName(cNickName)

Define a ordem do índice pelo seu nickname.

cNickName	NickName da ordem de índice da tabela
-----------	---------------------------------------

SetOrder(nOrder)

Define a ordem do índice para o posicionamento.

nOrder	Ordem do índice
--------	-----------------

SetTable(cAlias)

Define a tabela que será utilizada pela fórmula para o posicionamento.

cAlias	Tabela que será utilizada na fórmula
--------	--------------------------------------

TRFUNCTION

Totalizador de uma quebra, seção ou relatório que utiliza a classe TReport.

Um totalizador pode executar uma das seguintes funções abaixo, utilizando como referência uma célula da seção ou o retorno de uma fórmula definida para ele:

SUM	Somar
COUNT	Contar
MAX	Valor máximo
MIN	Valor mínimo
AVERAGE	Valor médio
ONPRINT	Valor atual
TIMESUM	Somar horas
TIMEAVERAGE	Valor médio de horas
TIMESUB	Subtrai horas

Na criação do totalizador sempre é informado uma seção (TRSection) a qual ele pertence, e automaticamente o totalizador será incluído no relatório (TReport) que a seção pertence.

Esta classe herda as propriedades e métodos da classe TRCELL.

PROPRIEDADES

bCondition

Bloco de código com a condição de atualização dos valores do totalizador.

bOnPrint

Bloco de código para tratamentos antes da impressão do totalizador.

cFunction

Função que será utilizada pelo totalizador. Exemplo: SUM, COUNT, MAX, MIN.

ICollection

Se verdadeiro, aponta que o totalizador é do tipo Collection.

IEndPage

Se verdadeiro, aponta que o totalizador será impresso no final da página.

IEndReport

Se verdadeiro, aponta que o totalizador será impresso no final do relatório.

IEndSection

Se verdadeiro, aponta que o totalizador será impresso no final da seção.

IPageValue

Se verdadeiro, aponta que é impressão do total da página.

IPrintLayout

Se verdadeiro, aponta que é visualização do layout.

IReportValue

Se verdadeiro, aponta que é impressão do total geral.

ISectionValue

Se verdadeiro, aponta que é impressão do total da seção.

IPrintCollection

Se verdadeiro, aponta que é impressão de totalizador do tipo Collection.

nCount

Contador de registros impressos.

nCountPage

Contador de registros impressos para a página.

nCountReport

Contador geral de registros impressos.

nCountSection

Contador de registros impressos para a seção.

oCell

Objeto da classe TRCell que o totalizador se refere.

oTotal

Objeto da classe TRFunction ou TRCollection.

uFormula

Tipo Caracter: Expressão ADVPL para macro execução.

Tipo Bloco de código: Bloco de Código com a expressão ADVPL para execução.

uLastValue

Último valor atualizado no totalizador.

uPage

Total acumulado por página.

uReport

Total acumulado geral do relatório.

uSection

Total acumulado por seção.

MÉTODOS

ClrBack(IObject)

Retorna a cor de fundo do relatório.

IObject Aponta que deve ser retornado o objeto TBrush

Retorno Caso o parâmetro IObjeto seja verdadeiro o retorno será o objeto TBrush, caso contrário será o número da cor RGB.

ClrFore()

Retorna a cor de fonte do relatório.

IPrintHeader Aponta impressão do cabeçalho da célula

Retorno Número da cor RGB

Col()

Retorna a posição da coluna do totalizador.

Retorno Posição da coluna do totalizador

Enabled()

Retorna se o totalizador está habilitado.

Retorno Se verdadeiro, aponta que o totalizador está habilitado

EndPage()

Retorna se o totalizador será impresso no final de cada página.

Retorno Se verdadeiro, o totalizador será impresso

EndReport()

Retorna se o totalizador será impresso no final do relatório.

Retorno Se verdadeiro, o totalizador será impresso

EndSection()

Retorna se o totalizador será impresso na quebra de seção.

Retorno Se verdadeiro, o totalizador será impresso

EvalFunction()

Utilizado pelo método Execute(), ele executa a função do totalizador, utilizando a fórmula definida pelo método New ou pelo método SetFormula.

Execute()

Executa a função do totalizador, utilizando a fórmula definida pelo método New ou pelo método SetFormula.

O método execute é executado para cada linha impressa pelo método PrintLine da seção que o totalizador pertence.

Formula()

Retorna a fórmula do totalizador.

Retorno Tipo Caracter: Expressão ADVPL para macro execução
Tipo Bloco de código: Bloco de Código com a expressão ADVPL para execução

FullID()

Retorna o identificador do totalizador mais o identificador da célula.

Retorno Identificador do totalizador mais o identificador da célula

GetFunction(uFunction)

Retorna a função utilizada pelo totalizador. Exemplo: SUM, COUNT, MAX, MIN, AVERAGE.

uFunction Identificador do totalizador

Retorno Caso informado o identificador do totalizador o retorno será o objeto, caso contrário será a função

GetValue()

Retorna o valor do totalizador.

Retorno Valor do totalizador

GetLastValue()

Retorno o último valor atualizado no totalizador.

Retorno Último valor atualizado no totalizador

GetWidth(IAutoWidth)

Retorna a largura da célula.

IAutoWidth Aponta que a largura será calculada automaticamente

Retorno Largura da célula do totalizador

GetPrintCollection()

Retorna se é impressão de totalizador do tipo Collection.

Retorno Se verdadeiro, aponta impressão de totalizador do tipo Collection

New(oCell,cName,cFunction,oBreak,cTitle,cPicture,uFormula,IEndSection,IEndReport,IEndPage,oParent,bCondition,IDisable,bCanPrint)

Método construtor da classe TRFunction.

oCell Objeto da classe TRCell que o totalizador se refere

cName Identificação do totalizador

cFunction Função que será utilizada pelo totalizador. Exemplo: SUM, COUNT, MAX, MIN

oBreak Objeto da classe TRBreak que define em qual quebra o totalizador será impresso

cTitle Título do totalizador. Se não informado será utilizado o título da célula que o totalizador se refere

cPicture Máscara de impressão do totalizador. Se não informado será utilizado a máscara da célula que o totalizador se refere

uFormula Tipo Caracter: Expressão ADVPL para macro execução
Tipo Bloco de código: Bloco de Código com a expressão ADVPL para execução

IEndSection Se verdadeiro. Indica se totalizador será impresso na quebra de seção

IEndReport Se verdadeiro. Indica se totalizador será impresso no final do relatório

IEndPage Se verdadeiro. Indica se totalizador será impresso no final de cada página

oParent Objeto da classe TRSection que o totalizador se refere

bCondition Bloco de código com a condição de atualização dos valores do totalizador

IDisable Se verdadeiro. Define que não irá atualizar os valores do totalizador

bCanPrint Bloco de código com a condição de impressão dos valores do totalizador

PageValue()

Retorna o valor atual do totalizador para a página.

Retorno Valor atual da página

Print(uValue)

Imprime o total atual.

uValue Se informado, define o valor a ser impresso e altera o valor do total, caso contrário imprime o valor atual

PrintPage()

Imprime o totalizador da página.

PrintReport()

Imprime o totalizador geral do relatório.

PrintSection()

Imprime o totalizador da seção.

ReportValue()

Retorna o valor geral do totalizador para o relatório.

Retorno Valor geral do relatório

Reset()

Reinicia valor do totalizador.

ResetPage()

Reinicia valor do totalizador da página.

ResetReport()

Reinicia valor do totalizador geral do relatório.

ResetSection()

Reinicia valor do totalizador da seção.

SectionValue()

Retorna o valor atual do totalizador para a seção.

Retorno Valor atual da seção

SetBreak(oBreak)

Define a quebra (TRBreak) que o totalizador será impresso.

oBreak Objeto TRBreak

SetCollection(ICollection)

Define que o totalizador é do tipo collection.

ICollection Se verdadeiro, aponta que o totalizador é do tipo collection

SetCondition(bCondition)

Define o bloco de código com a condição de atualização dos valores do totalizador.

bCondition Bloco de código com a condição de atualização dos valores do totalizador

SetEndPage(IEndPage)

Define se o totalizador será impresso na quebra de cada página.

IEndPage Se verdadeiro, aponta que imprime o totalizador

SetEndReport(IEndReport)

Define se o totalizador será impresso no final do relatório.

IEndReport Se verdadeiro, aponta que imprime o totalizador

SetEndSection(IEndSection)

Define se o totalizador será impresso na quebra de seção.

IEndSection Se verdadeiro, aponta que imprime o totalizador

SetFormula(uFormula)

Define a fórmula utilizada pelo totalizador no lugar de utilizar o conteúdo da célula que ele se refere.

uFormula Tipo Caracter: Expressão ADVPL para macro execução

Tipo Bloco de código: Bloco de código com a expressão ADVPL para execução

SetFunction(cFunction)

Define a função que será utilizada pelo totalizador. Exemplo: SUM, COUNT, MAX, MIN.

cFunction Função do totalizador

SetTotalInLine(ITotalInLine)

Define que a impressão dos totalizadores será em linha.

ITotalInLine Se verdadeiro, imprime os totalizadores em linha

SetPrintCollection(IPrintCollection)

Define que é impressão de collections.

IPrintCollection Se verdadeiro, aponta que é impressão de collections.

TRBREAK

Quebra de uma seção de um relatório que utiliza a classe TReport.

A classe TRBreak é utilizada quando há a necessidade de impressão dos totalizadores da seção antes do final da seção ou do relatório, dependendo da regra de quebra informada.

Esta classe herda as propriedades e métodos da classe TRSECTION.

PROPRIEDADES

bOnBreak

Bloco de código com tratamentos a serem realizados antes da quebra.

bOnPrintTotal

Bloco de código com tratamentos a serem realizados após a quebra.

uBreak

Regra para quebra:

Tipo Objeto:	Objeto da classe TRCell.
Tipo Caracter:	Expressão ADVPL para macro execução.
Tipo Bloco de Código:	Bloco de código com expressão que será executada.

uContent

Último valor atualizado no controle da quebra.

MÉTODOS

Execute(IForce)

Executa a regra e indica se houve a quebra.

O método execute é executado para cada linha impressa pelo método PrintLine da seção que a quebra pertence.

IForce	Força a execução da quebra
Retorno	Se verdadeiro, aponta que houve quebra

GetLastValue()

Retorno o último valor atualizado no controle da quebra.

Retorna	Último valor atualizado
---------	-------------------------

New(oParent,uBreak,uTitle,lTotalInLine,cName,lPageBreak)

Método construtor da classe TRBreak.

oParent	Objeto da classe TRSection que a quebra pertence
uBreak	Regra para quebra
	Tipo Objeto: Objeto da classe TRCell
	Tipo Caracter: Expressão ADVPL para macro execução
	Tipo Bloco de Código: Bloco de código com expressão que será executada
uTitle	Título da quebra
lTotalInLine	Se verdadeiro, aponta que os totalizadores serão impressos em linha
cName	Nome e identificador da quebra
lPageBreak	Se verdadeiro, aponta salta de página após a quebra
Retorno	Objeto da classe TRBreak

OnBreak(bOnBreak)

Define o bloco de código que será executado antes da impressão da quebra.

bOnBreak	Bloco de código com tratamentos a serem realizados antes na quebra
----------	--

OnPrintTotal(bOnPrintTotal)

Define o bloco de código que será executado após a impressão da quebra.

bOnPrintTotal	Bloco de código com tratamentos a serem realizados após a quebra
---------------	--

Print()

Executa a impressão da quebra.

PrintTotal()

Imprime a quebra e executa os tratamentos definidos no método OnPrintTotal.

ResetBreak()

Inicializa o valor utilizado para controlar a quebra.

SetBreak(uBreak)

Define a regra para a quebra.

uBreak	Regra para quebra
Tipo Objeto:	Objeto da classe TRCell
Tipo Caracter:	Expressão ADVPL para macro execução
Tipo Bloco de Código:	Bloco de código com expressão que será executada

SetTitle(uTitle)

Define o título que será impresso antes da impressão dos totalizadores.

uTitle Texto a ser impresso no formato caractere ou bloco de código

Title()

Retorna o título que será impresso antes da impressão dos totalizadores.

Retorno Título da quebra

TORDER

Ordena a seção de um relatório que utiliza a classe TReport.

Esta classe herda as propriedades e métodos da classe TRPOSITION.

PROPRIEDADES

cTitle

Título da ordem

MÉTODOS

Execute()

Ordena a tabela.

GetOrder()

Retorna a ordem da tabela.

Retorno Posição da ordem no dicionário de índices - SIX

New(oParent,uOrder,cTitle,cAlias)

Método construtor da classe TOrder.

oParent	Objeto da classe TRSection que a ordem pertence
uOrder	Tipo Character: NickName da ordem no dicionário de índices – SIX Tipo Numérico: Posição da ordem no dicionário de índices - SIX
cTitle	Título da ordem
cAlias	Tabela que será ordenada
Retorno	Objeto da classe TOrder

SetTitle(cTitle)

Define o título da ordem.

cTitle Título da ordem

Title()

Retorna o título da ordem.

Retorno Título da ordem

TRRELATION

Relacionamento entre as seções que utiliza a classe TReport.

Esta classe herda as propriedades e métodos da classe TRPOSITION.

MÉTODOS

New(oParent)

Método construtor da classe TRRelation.

oParent Objeto da classe TRSection que o relacionamento pertence

Execute()

Executa fórmula de relacionamento.

SetFormula(uFormula,lSeek)

Define a fórmula de posicionamento.

uFormula Fórmula de posicionamento
 Tipo Caracter: Expressão ADVPL para macro execução
 Tipo Bloco de Código: Bloco de Código com a expressão ADVPL para
execução
lSeek Se verdadeiro, Executar o DbSeek com o conteúdo retornado pela
fórmula

SetNickName(cNickName)

Define a ordem do índice pelo seu nickname.

cNickName NickName da ordem de índice da tabela

SetOrder(nOrder)

Define a ordem do índice para o posicionamento.

nOrder Ordem do índice

SetTable(cAlias)

Define a tabela que será utilizada pela fórmula para o posicionamento.

cAlias Tabela que será utilizada na fórmula

TRPAGE

Definição da página para relatório que utiliza a classe TReport.

Esta classe herda as propriedades e métodos da classe TREPORT.

PROPRIEDADES

bPageFooter

Bloco de código utilizado para imprimir Informações customizadas, no qual, deverá ser utilizado métodos do TReport para impressão. Exemplo: Say, PrintText.

lEndPage

Aponta que deverá quebrar página.

lFirstPage

Aponta que é primeira página do relatório.

lFooterBefore

Aponta que o rodapé será impresso antes dos totalizadores.

lFooterDiff

Aponta que é considerado a altura da linha no rodapé para cálculo da altura da página.

lLandscape

Aponta a orientação de página do relatório como paisagem.

lPageDiff

Aponta que é considerado o tamanho da borda e rodapé para cálculo da altura da página.

lPageFooter

Aponta que está sendo impresso o rodapé da página.

lPageTotal

Aponta que está sendo impresso o total da página.

lPortrait

Aponta a orientação de página do relatório como retrato.

lTotalAfter

Aponta que o totalizador será impresso após a impressão do rodapé.

lTotalDiff

Aponta que será considerada a quantidade de linhas a serem impressas no rodapé no cálculo da altura da página.

nFooterDiff

Quantidade de linhas a serem impressas no rodapé considerando a altura da linha.

nHorzRes

Resolução horizontal da impressora configurada.

nLinesFooter

Quantidade de linhas reservadas para impressão do rodapé.

nPage

Página atual.

nPaperSize

Tamanho da página.

nTotalDiff

Quantidade de linhas a serem impressas no rodapé considerando o tamanho da linha e bordas.

nWidth

Largura da página.

nVertRes

Resolução vertical da impressora configurada.

oParent

Objeto da classe TRSection que a página pertence.

oReport

Objeto da classe TREPORT que a página pertence.

MÉTODOS

EndPage(IFooter)

Imprime os totalizadores, rodapé e salta a página.

IFooter Aponta que o rodapé será impresso

FooterDiff()

Retorna a quantidade de linhas do rodapé considerando a altura da linha.

Retorno Quantidade de linhas

IsLandscape()

Aponta que a orientação do relatório é paisagem.

Retorno Se verdadeiro, é orientação paisagem

IsPortrait()

Aponta que a orientação do relatório é retrato.

Retorno Se verdadeiro, é orientação retrato

New(oParent,uTotalText,lTotalInLine)

Método construtor da classe TRPage.

oParent Objeto da classe TRSection que a página pertence

uTotalText Texto do totalizador da página

lTotalInLine Imprime os totalizadores em linhas

Retorno Objeto da classe TRPage

Page()

Retorna a página atual.

Retorno Página atual

PageDiff()

Retorna a quantidade de linhas utilizadas na impressão do rodapé.

Retorno Quantidade de linhas do rodapé

PageHeight()

Retorna a altura da página.

Retorno Altura da página

PageWidth()

Retorna a largura da página.

Retorno Largura da página

PaperSize()

Retorna o tamanho do papel selecionado.

Retorno Tamanho do papel

PrintPageFooter(nDiff)

Imprime o rodapé da página.

nDiff Quantidade de linhas reservadas para o rodapé

PrintTotal(nDiff,ISetPos)

Imprime os totalizadores da página.

nDiff Quantidade de linhas reservadas para o rodapé

ISetPos Posiciona a linha de impressão na primeira linha reservada para o rodapé

ResetFooterDiff()

Inicializa os valores referente a quantidade de linhas reservadas para o rodapé, utilizados no cálculo da altura da página.

ResetPage()

Inicializa as variáveis da página, indicando como impressão da primeira página.

ResetTotalDiff()

Inicializa os valores referente a quantidade de linhas reservadas para o rodapé.

SetLandscape()

Define a orientação de página do relatório como paisagem.

SetPageDiff(IPageDiff)

Define que será considerada a quantidade de linhas a serem impressas no rodapé para o cálculo da altura da página.

SetPageFooter(nLinesFooter,bPageFooter,IFooterBefore)

Define a configuração para impressão do rodapé da página.

nLinesFooter Quantidade de linhas reservadas para impressão do rodapé

bPageFooter Bloco de código utilizado para imprimir Informações customizadas, no qual, deverá ser utilizado métodos do TReport para impressão. Exemplo: Say, PrintText.

IFooterBefore Imprime rodapé antes da impressão dos totalizadores

SetPageNumber(nPage)

Define o número da página atual.

nPage Número da página

SetPaperSize(nPaperSize)

Define o tamanho da página.

nPaperSize Tamanho da página

SetPortrait()

Define a orientação de página do relatório como retrato.

SetTotalBefore(lTotalBefore)

Define que o total da página será impressa antes do rodapé.

lTotalBefore Total da página antes do rodapé

StartPage()

Inicializa a impressão de uma nova página.

TotalDiff()

Retorna a quantidade total de linhas reservadas para impressão do rodapé.

Retorno Quantidade total de linhas reservadas

TRPARAMPAGE

Imprime página de parâmetros para relatório que utiliza a classe TREPORT.

Este método herda as propriedades e métodos da classe TRSECTION.

PROPRIEDADES

nSize

Tamanho da célula

MÉTODOS

New(oParent,cParam)

Método construtor da classe TRParamPage.

oParent	Objeto da classe TREPORT
cParam	Grupo de perguntas
Retorno	Objeto da classe TRParamPage

Print()

Imprime a página de parâmetros.

PrintFilter()

Imprime as Informações de usuário e filtros.

TRCOLLECTION

Acumulador de uma quebra, seção e relatório que utiliza a classe TReport.

Um Acumulador pode executar uma das seguintes funções abaixo, utilizando como referência uma célula da seção ou o retorno de uma fórmula definida para ele:

SUM	Somar
COUNT	Contar
MAX	Valor máximo
MIN	Valor mínimo
AVERAGE	Valor médio
ONPRINT	Valor atual
TIMESUM	Somar horas
TIMEAVERAGE	Valor médio de horas
TIMESUB	Subtrai horas

Na criação do acumulador sempre é informado uma seção (TRSection) a qual ele pertence, e automaticamente o acumulador será incluído no relatório (TReport) que a seção pertence.

Esta classe herda as propriedades e métodos da classe TRFUNCTION.

PROPRIEDADES

bltemPrint

Compatibilidade – Não utilizado.

bltemReset

Compatibilidade – Não utilizado.

bltemValue

Compatibilidade – Não utilizado.

cGName

Título do gráfico personalizado.

cGSerie

Título da série do gráfico personalizado.

cltemPicture

Máscara de impressão do acumulador.

IEndReport

Aponta impressão do gráfico no final do relatório.

IGraphic

Aponta a existência de gráficos no relatório.

IPrintLayout

Aponta que é impressão de visualização do layout.

IUserAccess

Se verdadeiro, permite o usuário utilizar acumuladores personalizados.

nGType

Tipo do gráfico personalizado.

- 1 – Linhas
- 2 – Area
- 3 – Pontos
- 4 – Barra
- 9 – Pizza
- 12 – Linhas Rápidas

uContent

Regra com o valor acumulado.

Tipo Caracter: Expressão ADVPL para macro execução.

Tipo Bloco de código: Bloco de Código com a expressão ADVPL para execução.

MÉTODOS

Col()

Compatibilidade – Não utilizado.

EvalFunction()

Atualiza o conteúdo dos acumuladores.

New(cName,cFunction,oBreak,uTitle,cPicture,uFormula,IEndSection,IEndReport,oParent,bCondition,uContent)

Método construtor da classe TRCollection.

cName Identificação do acumulador

cFunction	Função que será utilizada pelo acumulador. Exemplo: SUM, COUNT, MAX, MIN
oBreak	Objeto da classe TRBreak que define em qual quebra o acumulador será impresso
uTitle	Título do acumulador. Texto a ser impresso no formato caracter ou bloco de código
cPicture	Máscara de impressão do acumulador
uFormula	Regra para acúmulo dos valores Tipo Caracter: Expressão ADVPL para macro execução Tipo Bloco de código: Bloco de Código com a expressão ADVPL para execução
lEndSection	Se verdadeiro. Indica se o acumulador será impresso na quebra de seção
lEndReport	Se verdadeiro. Indica se o acumulador será impresso no final do relatório
oParent	Objeto da classe TRSection que o acumulador se refere
bCondition	Bloco de código com a condição de atualização dos valores do acumulador
uContent	Regra com o valor acumulado Tipo Caracter: Expressão ADVPL para macro execução Tipo Bloco de código: Bloco de Código com a expressão ADVPL para execução
Retorno	Objeto da classe TRCollection

Reset()

Inicializa o acumulador atual.

ResetPage()

Inicializa o acumulador da página.

ResetReport()

Inicializa o acumulador do relatório.

ResetSection()

Inicializa o acumulador da seção.

ResetSize(nType)

Inicializa o tamanho da célula de impressão do acumulador.

nType	Aponta o tipo de collection a ser verificado 0 – Acumulador atual
-------	--

- 1 – Acumulador do relatório
- 2 – Acumulador da seção
- 3 – Acumulador da página

SetBreak(oBreak)

Define a quebra (TRBreak) que o acumulador será impresso.

oBreak Objeto da classe TRBreak

SetPicture(cPicture)

Define a máscara de impressão do acumulador.

cPicture Máscara do acumulador

SetTitle(uTitle)

Define o título que será impresso antes da impressão dos acumuladores.

uTitle Texto a ser impresso no formato caractere ou bloco de código

SetTotalInLine(lTotalInLine)

Define que o acumulador será impresso em linhas.

lTotalInLine Se verdadeiro, aponta que o acumulador era impresso em linhas

Title()

Retorna o título do acumulador.

Retorno Título do acumulador

XmlLoad(oXml)

Carrega um acumulador do tipo collection do layout personalizado pelo usuário.

oXml Objeto do tipo XML com as personalizações do acumulador

XmlSave()

Salva o acumulador do tipo collection no layout personalizado pelo usuário.

TRBORDER

Classe com as propriedades e métodos para impressão de bordas.

PROPRIEDADES

nCol

Coluna da borda.

nColor

Número da cor RGB.

nEdge

Tipo da borda. 1 – Topo, 2 – Fim, 3 – Esquerda, 4 – Direita e 5 – Tudo.

nLineStyle

Estilo da borda.

- 0 – Sem borda,
- 1 – Borda continua,
- 2 – Borda da classe superior,
- 3 – Borda do cabeçalho da classe superior,
- 4 – Borda da célula,
- 6 – Borda do totalizador e
- 7 – Borda da seção.

nRow

Linha inicial da borda.

nRowDiff

Quantidade de linhas a serem saltadas antes da impressão da borda.

nWeight

Largura/Altura da borda.

oParent

Objeto da classe que irá utilizar a borda.

oReport

Objeto da classe TREPORT que a borda pertence.

oPrint

Objeto TMSPrinter da classe TREPORT.

oRealBorder

Objeto da classe TRBorder.

MÉTODOS

CheckBorder(nWeight,nColor,nLineStyle)

Verifica se a borda foi criada e caso contrário define com as Informações do parâmetro.

nWeight	Largura/Altura da borda
nColor	Numero da cor RGB
nLineStyle	Estilo da borda.
	0 – Sem borda,
	1 – Borda continua,
	2 – Borda da classe superior,
	3 – Borda do cabeçalho da classe superior,
	4 – Borda da célula,
	6 – Borda do totalizador e
	7 – Borda da seção

Col()

Retorna a coluna em que a borda será impressa.

Retorno	Coluna da borda
---------	-----------------

Color()

Retorna a cor da borda.

Retorno	Número da cor RGB
---------	-------------------

LineStyle()

Retorna o estilo de borda utilizado.

Retorno	Estilo da borda
	0 – Sem borda,
	1 – Borda continua,
	2 – Borda da classe superior,
	3 – Borda do cabeçalho da classe superior,
	4 – Borda da célula,

6 – Borda do totalizador e

7 – Borda da seção

New(oParent,nEdge,nWeight,nLineStyle,nColor)

Método construtor da classe TRBorder.

oParent	Objeto da classe que irá utilizar a borda
nEdge	Tipo da borda. 1 – Topo, 2 – Fim, 3 – Esquerda, 4 – Direita e 5 – Tudo
nWeight	Largura/Altura da borda
nLineStyle	Estilo da borda. 0 – Sem borda, 1 – Borda continua, 2 – Borda da classe superior, 3 – Borda do cabeçalho da classe superior, 4 – Borda da célula, 6 – Borda do totalizador e 7 – Borda da seção
nColor	Número da cor RGB
Retorno	Objeto da classe TRBorder

Print()

Imprime a borda.

RealBorder()

Retorna a borda atual.

Retorno Objeto da classe TRBorder

SetCol(nCol)

Define a coluna da borda.

nCol Coluna da borda

SetColor(nColor)

Define a cor da borda.

nColor Número da cor RGB

SetLineStyle(nLineStyle)

Define o estilo da borda.

nLineStyle 0 – Sem borda
1 – Borda continua

- 2 – Borda da classe superior
- 3 – Borda do cabeçalho da classe superior
- 4 – Borda da célula
- 6 – Borda do totalizador
- 7 – Borda da seção

SetRow(nRow)

Define a linha inicial a ser impressa a borda.

nRow Linha inicial da borda

SetRowDiff(nRowDiff)

Define a quantidade de linhas que deverão ser saltadas antes da impressão da borda.

nRowDiff Quantidade de linhas a serem saltadas

SetWeight(nWeight)

Define a largura/altura da borda.

nWeight Largura/altura da borda

Weight()

Retorna a largura/Altura da borda.

Retorno Largura/Altura da borda

XmlLoad(oXml)

Carrega as bordas do layout personalizado pelo usuário.

oXml Objeto do tipo XML com as personalizações das bordas

XmlSave()

Salva as bordas no layout personalizado pelo usuário.