## asm

- 部分asm基础内容详见
  - o theory/os/csapp.md

## x86寄存器使用惯例

0-63	0-31	0-15	8-15	0-7	使用惯例
%rbp	%ebp	%bp	无	%bpl	被调用者保存,base pointer
%rsp	%esp	%sp	无	%spl	栈顶指针,stack pointer,当前进程的栈顶, 函数调用以及变量定义均会导致栈指针减小
%rip	%eip	%ip			指令指针寄存器,指向下一个指令的地址
%rax	%eax	%ax	%ah	%al	accumulator即累加寄存器, 用于保存函数的返回值
%rbx	%ebx	%bx	%bh	%bl	被调用者保存
%rdi	%edi	%di	无	%dil	第1个参数 or d means destination
%rsi	%esi	%si	无	%sil	第2个参数 or s means source
%rdx	%edx	%dx	%dh	%dl	第3个参数
%rcx	%ecx	%сх	%ch	%cl	第4个参数
%r8	%r8d	%r8w	无	%r8b	第5个参数
%r9	%r9d	%r9w	无	%r9b	第6个参数
%r10	%r10d	%r10w	无	%r10b	调用者保存
%r11	%r11d	%r11w	无	%r11b	调用者保存
%r13	%r13d	%r13w	无	%r13b	被调用者保存
%r14	%r14d	%r14w	无	%r14b	被调用者保存
%r15	%r15d	%r15w	无	%r15b	被调用者保存

## memcpy的实现

• in linux/arch/x86/lib/memcpy\_64.S

```
SYM_FUNC_START_ALIAS(__memcpy)
SYM FUNC START WEAK(memcpy)
       ALTERNATIVE_2 "jmp memcpy_orig", "", X86_FEATURE_REP_GOOD, \
                   "jmp memcpy erms", X86 FEATURE ERMS
       movq %rdi, %rax
       movq %rdx, %rcx // rcx 中保存需要cpy的字节数
       shrq $3,%rcx // 8*8=64,按照64字节的粒度去copy,rcx现在保存了需要操作的次数,cacheline的粒度,shift right 右
       andl $7, %edx // and 是将后边两个操作数按位求&,加1表示后边两个操作数是4个字节32bit的,结果保存在 edx 中
       rep movsq // 重复 copy 64 字节, 由 rsi 到 rdi, copy 次数在 rcx 中, 有 flag 来控制 rdi 与 rsi 的增减, rdi与rs
       movl %edx, %ecx // 如果ecx是0就没有后续的操作了
       rep movsb // 不能被64整除的粒度按字节去处理
       ret
SYM FUNC END(memcpy)
SYM_FUNC_END_ALIAS(__memcpy)
EXPORT_SYMBOL(memcpy)
EXPORT_SYMBOL(__memcpy)
```

- mov指令
  - ∘ movb (8位) 、movw (16位) 、movl (32位) 、movq (64位, Quadword, 4字)
- https://software.intel.com/content/www/cn/zh/develop/articles/intel-sdm.html
  - 20M 左右, 默认名字是 325383-sdm-vol-2abcd, 下载错一次