Conectar a Jarvis desde cualquier dispositivo

Por Wi-Fi, por cable o sin ninguna red alrededor. Y, si hace falta, a escondidas.

Con la Wi-Fi «M-Jarvis» conectada,

apunte la cámara aquí y el chat se abre. Si no hay Wi-Fi propia, siga leyendo: la guía explica cómo se arma cada caso.

> **La idea en una línea.** M-Jarvis vive entero en la Latitude. Los demás equipos no instalan nada: abren una página en su navegador. Solo hace falta que **la Latitude esté encendida** y que el otro equipo esté **en su misma red**. Y desde esta versión, la Latitude **se acomoda sola** para lograrlo.

1. La Latitude busca sola cómo conectarse

Al encenderla (y cada vez que cambia algo), revisa en este orden y se queda con la primera que sirva:

1	2	3	4
Wi-Fi con internet	**Puente por cable**	**Red sin internet**	**Su propia red**
La mejor: todo disponible. Solo entra a Wi-Fi que ya conoce.	Otra laptop le presta internet por un cable de red.	Hay red pero sin salida: Jarvis sirve a esa red igual.	Si no hay nada, crea la Wi-Fi «M-Jarvis» y ofrece su interfaz.

Cualquier equipo que se conecte a la red de M-Jarvis llega solo al chat. Al unirse a la Wi-Fi «M-Jarvis» (o al cable directo), el celular o la laptop muestra el aviso de «iniciar sesión en la red» y lo que abre es la conversación con Jarvis. Escribir la dirección a mano sirve cuando eso no ocurre.

Jarvis funciona igual sin internet. El internet solo sirve para actualizarlo y, a veces, para llevarlo a otra red. En el **Manager → Red** se ve qué modo eligió y por qué, y desde ahí se puede forzar uno.

2. La dirección de M-Jarvis

DIRECCIÓN	CUÁNDO USARLA
`http://ferr-latitude-5590.local:8080`	Por nombre: sirve en casi cualquier red. Es la primera que hay que probar.
`http://10.42.0.1:8080`	Siempre esta, con la Wi-Fi propia «M-Jarvis».
`http://10.44.0.1:8080`	Por cable directo, cuando la Latitude ofrece su interfaz.
`http://`*`números`*`:8080`	Por números (como `10.0.0.22`) en la red del lugar. Cambian: úsela si el nombre no abre.

Para no escribir nada: en la Latitude, **menú M-Jarvis → Conectar** muestra las direcciones de ese momento con su **código QR**. Siempre `http://` (no https) y con `:8080` al final.

3. Qué forma usar según dónde esté

SITUACIÓN	FORMA	POR QUÉ
En casa, todos en la misma Wi-Fi	**A** · Misma red	No hay que tocar nada.
Colegio, feria o casa ajena, con celulares y laptops	**B** · Wi-Fi propia	No depende de la red del lugar, que suele impedir que los equipos se vean.
Una sola laptop junto a la Latitude	**C** · Cable	Lo más estable y con menos retraso.
No hay Wi-Fi y se quiere internet para la Latitude	**D** · Zona del celular	El celular hace de router.

Para llevarlo a una exhibición, la recomendada es la B: no depende de nadie y sirve igual para iPhone, iPad, Android y laptops. Si no hay ninguna Wi-Fi conocida, la Latitude la crea sola.

A Misma Wi-Fi o mismo router

1. La Latitude y el otro equipo, en la misma Wi-Fi (o al mismo router por cable).
2. En el otro equipo, abrir `http://ferr-latitude-5590.local:8080` o escanear el QR de «Conectar».

Ojo: en un lugar nuevo hay que unir la Latitude a esa Wi-Fi una vez desde su escritorio. Las redes de colegios, hoteles y «invitados» suelen aislar a los equipos: si todo está bien conectado y aun así no abre, es eso; pase a la forma B.

B Wi-Fi propia «M-Jarvis»

1. Automático: si la Latitude no encuentra ninguna red, la enciende sola. A mano: **menú M-Jarvis → Wi-Fi propia** o **Manager → Red**.
2. La primera vez pide elegir una contraseña de 8 caracteres o más. Queda guardada.
3. En el celular, tableta o laptop: unirse a la Wi-Fi **M-Jarvis** con esa contraseña. El chat se abre solo.
4. Si no se abre: `http://10.42.0.1:8080`.

- Esa red **no tiene internet** y no la necesita. El celular avisará «sin conexión»: elegir **seguir conectado**. Si un Android salta a datos móviles, apáguelos un momento.
- Mientras está encendida, la Latitude deja la Wi-Fi normal. Al apagarla (mismo menú), se une sola a la última Wi-Fi conocida.
- Alcance: una sala o un aula, con varios equipos a la vez.

C Cable de red

1. Un cable Ethernet común, de la Latitude a la otra laptop. No hace falta cable especial ni router.
2. Esperar **cerca de un minuto**: la Latitude primero intenta recibir internet de la laptop y, si nadie le contesta, ofrece su interfaz.
3. Abrir `http://ferr-latitude-5590.local:8080` o `http://10.44.0.1:8080`.

Si quiere que la Latitude tenga internet por ese cable (para actualizarla): en la laptop, compartir su internet con el adaptador de cable. Windows: Propiedades de la Wi-Fi → Uso compartido. Mac: Ajustes → Compartir → Compartir Internet. Linux: en la conexión del cable, IPv4 → «Compartida con otros equipos». La Latitude lo detecta sola y pasa a modo puente. Si la laptop no tiene puerto de red, sirve un adaptador USB a Ethernet.

D Zona Wi-Fi del celular

1. En el celular: activar **Zona Wi-Fi / Punto de acceso personal**.
2. Unir la Latitude a esa Wi-Fi (la primera vez desde su escritorio; después entra sola).
3. Unir los demás equipos a la misma zona y abrir la dirección por nombre o el QR.

No gasta datos: todo va entre los equipos. Si el celular que crea la zona no puede abrir a Jarvis, use la forma B.

4. Celular y tableta

En pantallas pequeñas se abre primero la conversación a pantalla completa. El botón de red, arriba a la derecha, muestra u oculta el mapa de la red neuronal. El **micrófono** solo está en la pantalla de la propia Latitude (los navegadores lo ocultan en páginas sin https); en el celular se escribe.

iPhone y iPad

1. Unirse a la Wi-Fi «M-Jarvis» o a la misma que la Latitude.
2. Con la **Cámara**, apuntar al QR y tocar el enlace (abre en Safari).
3. Para tenerlo como aplicación: **Compartir → Añadir a pantalla de inicio**.

El nombre `.local` funciona siempre. Si usa Chrome, aceptar el permiso de «Red local».

Android

1. Unirse a la Wi-Fi «M-Jarvis» o a la misma que la Latitude.
2. Escanear el QR con la cámara o Google Lens (abre en Chrome).
3. Para tenerlo a mano: **menú ⋮ → Instalar aplicación**.

El nombre `.local` solo sirve en Android 12 o más: mejor el QR o los números.

Con cable y dock: sirve si está enchufado al mismo router o switch que la Latitude. Directo a la Latitude, iPhone y iPad deberían enlazar solos; Android normalmente no. Para celulares y tabletas, lo que siempre funciona es la Wi-Fi.

5. Otra computadora

EQUIPO	CÓMO
Windows	El navegador y la dirección bastan. Más cómodo: el lanzador **M-Jarvis.bat** (en «Conectar» o en el panel). Busca a la Latitude solo y da un menú con chat, red neuronal y panel. No instala nada.
Mac	Safari o Chrome con el nombre `.local`, que en Mac funciona siempre.
Linux, Chromebook	El navegador, con los números o el QR.

Qué puede hacer cada equipo conectado

- **Libre para todos:** conversar con Jarvis, ver la red neuronal, ver el panel.
- **Con la clave de gestión:** subir o borrar documentos y mandar órdenes desde el Manager. La clave se ve solo en la Latitude: menú M-Jarvis → Compartir.
- **Solo desde la PC principal:** el control remoto del escritorio de la Latitude (por túnel SSH).

Jarvis lleva una sola conversación. Si preguntan dos equipos a la vez, las preguntas hacen cola y comparten el mismo hilo.

6. El Manager: manejarlo a escondidas

Si la Latitude está en una pantalla frente al público, **otro equipo (el «manager»)** puede vigilar y mandar sin que nadie lo note: Windows, Mac, Linux o un celular.

Entrar: con la Wi-Fi «M-Jarvis» conectada, apunte la cámara al código, o abra `http://10.42.0.1:8080/manager.html` (o la dirección que muestre «Conectar»).

Para tener un acceso directo en una computadora: **Manager → Red → Conectar un dispositivo** descarga uno que busca a la Latitude donde esté. La primera orden pide la clave de gestión.

PESTAÑA	PARA QUÉ SIRVE
Ahora	Preguntas y respuestas en vivo con su calidad y fallos, el mapa de conexiones, y los botones **Detener**, **Silenciar la voz** y **Bloquear el teclado** de la pantalla.
Red	Qué modo eligió la Latitude y por qué, quién está conectado, y cómo conectar cada tipo de dispositivo.
Aprender	Datos que alguien le contó (por aprobar) y respuestas por revisar. Nada se vuelve cierto sin aprobarlo.
Decir	Hace que Jarvis diga algo, o que la pantalla pregunte algo y Jarvis responda: para el teatro.
Sistema	Temperatura, memoria, procesador, disco y batería de la Latitude.

7. Si no conecta

QUÉ PASA	QUÉ REVISAR
La página no abre en ningún equipo	Que la Latitude esté encendida y haya pasado un minuto. En su pantalla debe verse el menú o el chat.
No aparece la Wi-Fi «M-Jarvis»	Menú de la Latitude → Wi-Fi propia (la primera vez pide contraseña), o **Manager** → **Red** → **Encender**.
Al unirse no se abre el chat solo	Algunos celulares no muestran el aviso de red. Abrir `http://10.42.0.1:8080` a mano.
Abre por números pero no por nombre	Normal en Android antiguos y algunas redes. Usar los números o el QR.
Todo está en la misma Wi-Fi y no abre	La red aísla los equipos (colegios, hoteles). Usar la Wi-Fi propia (forma B).
El celular dejó de abrir	Se pasó a datos móviles por falta de internet. Volver a la Wi-Fi y elegir «seguir conectado».
Error de «sitio no seguro»	El navegador puso `https://`. Escribirlo con `http://` y `:8080`.
Por cable no enlaza	Esperar el minuto completo; ver que parpadeen las luces del puerto; probar `10.44.0.1`.
VPN o «relay privado» en el celular	Apagarlos: desvían el tráfico fuera de la red local.
La pantalla no deja escribir	Está bloqueada desde el Manager: desactivar «Bloquear el teclado».
Tarda mucho en contestar	No es la conexión: hay otra pregunta delante, o la respuesta es larga.

8. Qué está probado y qué no

MONTAJE	ESTADO AL 4 DE OCTUBRE DE 2026
Búsqueda automática: Wi-Fi con internet → puente → red → Wi-Fi propia	**Probado en la Latitude**
Wi-Fi propia: encender, atender en `10.42.0.1`, apagar y volver a la Wi-Fi de casa	**Probado**
Redirección de cualquier equipo al chat (portal) por cable, con la PC de prueba	**Probado**
Puente: la PC le presta internet a la Latitude por cable	**Probado**
Manager en PC y en pantalla de celular simulada; órdenes de silencio, bloqueo, «Decir» y «Preguntar»	**Probado**
Accesos directos del Manager para Windows y Mac	**Sin probar en esos sistemas**
Un iPhone, iPad o Android real unido a la Wi-Fi propia, con el chat abriéndose solo	**Falta probarlo con un aparato real**
Celular o tableta por cable con dock	**Sin probar**

Antes de la exhibición, ensaye en casa la forma B con un celular y la pestaña Ahora del Manager en otro equipo: unirse a «M-Jarvis», ver que el chat se abre, hacer una pregunta y comprobar que el Manager la ve.