Conectar M-Jarvis a otros dispositivos

Cómo usar a Jarvis desde otra laptop, un celular o una tableta: por Wi-Fi, por cable o sin ninguna red alrededor.

GUÍA DE CONEXIÓN · 1 DE OCTUBRE DE 2026

> **La idea en una línea:** M-Jarvis vive entero en la Latitude. Los demás equipos no instalan nada: solo abren una página en su navegador. Lo único que hace falta es que **la Latitude esté encendida** y que el otro equipo esté **en la misma red que ella**. Todo lo demás de esta guía son maneras de lograr eso.

1. La dirección de M-Jarvis

En el navegador del otro equipo se escribe una de estas dos:

Dirección	Cuándo usarla
`http://ferr-latitude-5590.local:8080`	Por nombre. Sirve en cualquier red y no cambia nunca. Es la primera que hay que probar.
`http://números:8080`	Por números (por ejemplo `10.0.0.22`). Cambian con cada red. Úsela si el nombre no abre.
`http://10.42.0.1:8080`	Siempre esta cuando el equipo está conectado a la Wi-Fi propia «M-Jarvis» (forma B).

Para no escribir nada: en la Latitude, **menú M-Jarvis → Conectar**. Sale una pantalla con las direcciones de ese momento y un **código QR** de cada una; se apunta con la cámara del celular y abre solo. Esa misma pantalla está en `/conectar.html` desde cualquier equipo ya conectado.

Siempre `http://` (no `https://`) y siempre con `:8080` al final. Si el navegador cambia solo a https, la página no abre.

2. Qué forma usar según dónde esté

Situación	Forma	Por qué
En casa, todos en la misma Wi-Fi	**A** · Misma red	No hay que tocar nada.
Colegio, feria o casa de un amigo, con celulares y varias laptops	**B** · Wi-Fi propia	No depende de la red del lugar, que suele bloquear que los equipos se vean.
Una sola laptop al lado de la Latitude	**C** · Cable directo	Lo más estable. No hace falta Wi-Fi ni contraseña.
No hay Wi-Fi y no quiere usar la forma B	**D** · Zona del celular	El celular hace de router para todos.

Para llevarlo al colegio, la recomendada es la B. Es la única que no depende de nadie más y sirve igual para iPhone, iPad, Android y laptops.

3. Las cuatro formas, paso a paso

A Misma Wi-Fi o mismo router

1. La Latitude y el otro equipo, conectados a la misma Wi-Fi (o al mismo router, por cable).
2. En el otro equipo, abrir el navegador en `http://ferr-latitude-5590.local:8080` o escanear el QR de «Conectar».

Ojo: la Latitude solo entra sola a las Wi-Fi que ya conoce. En un lugar nuevo hay que conectarla una vez a esa Wi-Fi desde su propio escritorio. Y las redes de colegios, hoteles y las de «invitados» suelen aislar a los equipos entre sí: si está todo bien conectado y aun así no abre, es eso. Pase a la forma B.

B Wi-Fi propia «M-Jarvis» (la Latitude crea su red)

1. En la Latitude: **menú M-Jarvis → Wi-Fi propia**.
2. La primera vez pide elegir una contraseña (8 caracteres o más). Queda guardada; no la vuelve a pedir.
3. En el celular, tableta o laptop: conectarse a la Wi-Fi **M-Jarvis** con esa contraseña.
4. Abrir `http://10.42.0.1:8080` (o el QR de «Conectar»).

- Esa red **no tiene internet**, y no lo necesita: Jarvis es local. El celular avisará «sin conexión a internet»: hay que elegir **seguir conectado / usar esta red de todas formas**. Si un Android se cambia solo a los datos móviles, apague los datos un momento.
- Mientras está encendida, la Latitude deja la Wi-Fi normal. Para volver: el mismo menú (pregunta si apagarla). Al reiniciar el equipo también vuelve sola a la normal.
- Alcance: una sala o un aula. Pueden conectarse varios equipos a la vez.

C Cable de red, de laptop a laptop

1. Un cable de red (Ethernet) común, de la Latitude a la otra laptop. No hace falta cable especial ni router.
2. Esperar **cerca de un minuto**: los dos equipos se ponen de acuerdo solos.
3. Abrir `http://ferr-latitude-5590.local:8080`. Si no abre por nombre, en «Conectar» sale la dirección de «Cable directo» (empieza por `169.254`).

Si la otra laptop no tiene puerto de red, sirve un adaptador USB a Ethernet. El mismo puerto de la Latitude también sirve para enchufarla a un router o a un switch: en ese caso recibe su dirección del router, como en la forma A.

D Zona Wi-Fi del celular

1. En el celular: activar **Zona Wi-Fi / Punto de acceso personal**.
2. Conectar la Latitude a esa Wi-Fi (la primera vez, desde su escritorio; después entra sola).
3. Conectar los demás equipos a la misma zona y abrir la dirección por nombre o el QR de «Conectar».

No gasta datos: todo va entre los equipos. El propio celular que crea la zona normalmente también puede abrir a Jarvis; si el suyo no lo permite, use la forma B.

4. Celular y tableta

En pantallas pequeñas M-Jarvis abre primero la conversación a pantalla completa. El botón **Red neuronal**, arriba a la derecha, muestra u oculta el mapa (se gira con un dedo y se acerca pellizcando con dos).

iPhone y iPad

1. Conectarse a la misma Wi-Fi que la Latitude (o a «M-Jarvis»).
2. Abrir la **Cámara**, apuntar al QR y tocar el enlace. Abre en Safari.
3. Para dejarlo como aplicación: **Compartir** → **Añadir a pantalla de inicio**. Desde ese icono abre a pantalla completa, sin barras.

El nombre `.local` funciona siempre. Si usa Chrome en vez de Safari, el iPhone pedirá permiso de «Red local» para Chrome: hay que aceptarlo.

Android

1. Conectarse a la misma Wi-Fi que la Latitude (o a «M-Jarvis»).
2. Escanear el QR con la cámara o con Google Lens. Abre en Chrome.
3. Para dejarlo a mano: **menú ⋮** → **Añadir a pantalla de inicio**.

Dos diferencias con iPhone: el nombre `.local` solo funciona en Android recientes (12 o más), así que en Android es mejor el QR o la dirección con números; y el icono abre dentro de Chrome, con su barra, no a pantalla completa.

¿Y por cable, con un dock o un adaptador?

Montaje	¿Sirve?	Detalle
Dock o adaptador con puerto de red, enchufado **al mismo router o switch** que la Latitude	Sí	iPad, iPhone con USB-C y casi todos los Android aceptan red por cable. Para Jarvis es igual que estar en la Wi-Fi.
Dock enchufado **directo a la Latitude** con un cable, sin router	Depende	iPhone y iPad deberían enlazar solos, como una laptop. Android normalmente no, porque espera que un router le dé dirección. No está probado.
Celular enchufado por **USB** a la Latitude	No vale la pena	Solo carga. Para que haya red habría que activar el «anclaje USB» del celular, y es más enredo que la Wi-Fi.

En resumen: para celulares y tabletas, lo que funciona siempre es la Wi-Fi (formas A, B o D). El cable solo aporta algo si ya hay un router o switch en medio.

5. Otra computadora

Equipo	Cómo
Windows	El navegador y la dirección bastan. Más cómodo: el lanzador **M-Jarvis.bat** (se descarga en «Conectar» o en el panel). Se copia a cualquier PC, busca a la Latitude solo —por nombre, por la Wi-Fi propia o por la última dirección que funcionó— y da un menú con chat, red neuronal y panel. No instala nada.
Mac	Safari o Chrome, con la dirección por nombre `.local`, que en Mac funciona siempre.
Chromebook o Linux	El navegador, con la dirección de números o el QR.

Qué puede hacer cada equipo conectado

- **Libre para todos:** conversar con Jarvis, ver la red neuronal, ver el panel.
- **Con la clave de gestión:** subir o borrar documentos. La clave se ve solo en la Latitude: menú M-Jarvis → Compartir.
- **Solo desde la PC principal:** el control remoto del escritorio de la Latitude y su administración. Dependen de una llave que está guardada en esa PC; así nadie más puede tomar el equipo.

Jarvis lleva **una sola conversación**. Si preguntan dos equipos a la vez, las preguntas hacen cola y se responden por turno, y todos comparten el mismo hilo de charla.

6. Si no conecta

Qué pasa	Qué revisar
La página no abre en ningún equipo	Que la Latitude esté encendida y haya pasado un minuto desde que arrancó. En su pantalla debe verse el menú o el chat de M-Jarvis.
Abre por números pero no por nombre	Normal en Android antiguos y en algunas redes. Use los números o el QR.
Todo está en la misma Wi-Fi y aun así no abre	La red aísla los equipos (colegios, hoteles, redes de invitados). Use la Wi-Fi propia (forma B).
El celular estaba conectado y dejó de abrir	Se cambió solo a datos móviles porque la Wi-Fi no tiene internet. Vuelva a la Wi-Fi y elija «seguir conectado».
Sale un error de «sitio no seguro» o no carga	El navegador puso `https://`. Escríbalo de nuevo con `http://` y `:8080`.
Por cable no enlaza	Esperar el minuto completo. Mirar que las luces del puerto de red parpadeen en los dos equipos. Probar la dirección `169.254…` de «Conectar».
El celular tiene una VPN o «relay privado»	Apáguelos mientras usa a Jarvis: desvían el tráfico fuera de la red local.
Jarvis tarda mucho en contestar	No es la conexión: es que hay otra pregunta delante en la cola, o la respuesta es larga.

7. Qué está probado y qué no

Montaje	Estado al 1 de octubre de 2026
PC con Windows en la misma Wi-Fi que la Latitude	**Probado, funciona**
PC con Windows unida a la Latitude por cable directo	**Probado, funciona**
Wi-Fi propia: la Latitude crea la red y atiende en `10.42.0.1`	**Probado en la Latitude con una red de prueba**
Pantalla de celular (chat, botón de red, códigos QR)	**Probado en simulador de pantalla de teléfono**
Un iPhone, iPad o Android de verdad conectado a la Wi-Fi propia	**Falta probarlo con un aparato real**
Latitude enchufada por cable a un router	**Configurado; falta probarlo**
Celular o tableta por cable con dock	**Sin probar**

Antes de llevarlo al colegio conviene hacer en casa el ensayo completo de la forma B con un celular: encender la Wi-Fi propia, conectarse, escanear el QR y hacer una pregunta.