3 Logiciels et Outils de programmation et PLNE

3.1 MATLAB: Toolbox Optimisation

MATLAB propose différents outils de résolution de problèmes d'optimisation au sein de sa toolbox "Optimisation". Pour ce BE, nous utiliserons linprog pour la résolution des systèmes linéaires et intlinprog pour des variables de décision binaires, entières ou mixtes. Ces deux outils peuvent être utilisés soit depuis leur interface graphique, soit en faisant directement appel aux solveurs tels des fonctions MATLAB.




Figure 1 – Lancer l'interface graphique de la toolbox "Optimisation"

3.1.1 Lancer MATLAB depuis le terminal sur les machines linux

>> cd /mnt/n7fs/matlab/matlabr2014b/bin >> ./matlab

3.1.2 linprog

Linprog peut résoudre les problèmes formulés sous la forme suivante :

$$\min f^T x \tag{1}$$

s. c.




FIGURE 2 – LinProg: Interface graphique

$$A.x < b \tag{2}$$

$$Aeq.x = beq (3)$$

$$lb \le x \le ub \tag{4}$$

avec f, x, b, beq, lb et ub des vecteurs, tandis que A et Aeq sont des matrices.

Interface graphique : voir Figure 2

Appels directs au solveur:

>> x = linprog(f,A,b)

>> x = linprog(f,A,b,Aeq,beq)

>> x = linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub)

>> x = linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub,x0)

>> x = linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub,x0,options)

>> [x,fval] = linprog(...)

>> [x,fval,exitflag] = linprog(...)

>> [x,fval,exitflag,output] = linprog(...)

- x0 : point de départ de l'optimisation disponible uniquement sous certaines options (lorsque l'option LargeScale est paramétrée 'off' en utilisant optimset). L'algorithme par défaut ainsi que le simplexe ignore x0.
- options : à fixer en utilisant optimset
- exitflag : entier spécifiant la raison de l'arrêt de l'algorithme

- -- 1 : le solveur a convergé vers la solution x
- 0 : le nombre d'itérations maximum a été dépassé (option MaxIter)
- -2 : aucune solution réalisable n'a été trouvée
- -3 : le problème n'est pas borné
- -4 : la valeur NaN a été rencontrée au cours de l'exécution de l'algorithme
- -5 : le primal et le dual sont tous les deux infaisables
- -7 : aucun progrès n'a pu être fait dans la direction de recherche choisie
- output : structure contenant les informations concernant l'optimisation
 - Iterations : le nombre d'itérations de l'algorithme
 - Algorithm : spécifie l'algorithme d'optimisation utilisé
 - Cgiterations : 0 (utile pour la rétro-compatibilité)
 - Message : message de sortie de fonction

3.1.3 intlingrog

Intlinprog peut résoudre les problèmes formulés sous la forme suivante :

$$\min f^T x \tag{5}$$

s. c.

$$A.x \le b \tag{6}$$

$$Aeq.x = beq (7)$$

$$lb \le x \le ub \tag{8}$$

$$x(intcon) sont entiers$$
 (9)

avec f, x, b, beq, lb, ub et intcon des vecteurs, tandis que A et Aeq sont des matrices.

Interface graphique: A priori non disponible

Appels directs au solveur : voir Figure 3

- >> x = intlingrog(f,intcon,A,b)
- >> x = intlingrog(f,intcon,A,b,Aeq,beq)
- >> x = intlinprog(f,intcon,A,b,Aeq,beq,lb,ub)
- >> x = intlinprog(f,intcon,A,b,Aeq,beq,lb,ub,options)
- >> [x,fval] = intlingrog(...)
- >> [x,fval,exitflag] = intlinprog(...)
- >> [x,fval,exitflag,output] = intlinprog(...)
 - exitflag / output : voir linprog
 - options
 - BranchingRule : "maxpscost" (pseudocoût maximum, par défaut), "mostfractional" (plus proche de 0.5) ou "maxfun" (plus grand coef de function objectif)
 - CutGeneration: niveau de génération de coupes; "none" (aucune), "basic" (niveau normal, par défaut), "intermediate" (un peu plus de types de coupes) ou "advanced" (utilise la plupart des types de coupes)
 - CutGenMaxIter: "none" = désactivé, entier de 1 à 50 = nombre de tentatives de génération de coupes avant branchements (10 par défaut)
 - Display : "off" ou "none" = aucun, "final" = valeurs finales ou "iter" = à chaque itération (par défaut)




FIGURE 3 – IntlinProg: Interface

- Heuristics : recherche de solutions faisables ; "none", "rss" (par défaut), "round" ou "rins"
- HeuristicsMaxNodes : nbre max de noeuds explorés lors de la recherche de solution faisable (50 par défaut)
- IPPreprocess: type de prétraitements; "none", "basic" (par défaut) ou "advanced"
- LPMaxIter : Nombre max d'itérations de simplex par noeuds (3e4 par défaut)
- LPPreprocess: prétraitements lors de résolutions de relaxations linéaires; "none" ou "basic" (par défaut)
- MaxNodes: nombre maximum de noeuds du branch-and-bound (1e7 par défaut)
- MaxNumFeasPoints : autre critère d'arrêt, le nbre max de sols faisables trouvées (Inf par défaut)
- MaxTime : temps limite en secondes (7200 par défaut)
- NodeSelection: stratégie d'exploration; "simplebestproj" (par défaut), "minobj" ou "mininfeas"
- ObjectiveCutOff : borne sup (Inf par défaut)
- OutputFcn : spécifie une ou plusieurs functions personnalisées à appeler lors de certains événements. Ex : @savemilpsolutions stocke les sols entières dans xIntSol où chaque colonne correspond à une solution
- PlotFcns: trace différents indicateurs de progrès au cours l'exécution. Ex: @optimplotmilp trace l'évolution des bornes inf et sup
- RelObjThreshold : écart relatif min entre deux coûts de sols pour être considérés distincts (1e-4 par défaut)
- RootLPAlgorithm: algo de résolution des relax linéaires; "dual-simplex" (par défaut) ou "primal-simplex"
- RootLPMaxIter : nbre max d'itérations de simplex appliquées à la relaxation linéaire du noeud racine (3e4 par défaut)
- TolCon: tolérance appliquée aux contraintes (1e-4 par défaut)
- TolFunLP : tolérance appliquée lors de l'identification des coûts réduits des variables candidates à l'entrée en base (1e-7 par défaut)
- TolGapAbs : tolérance absolue appliquée sur l'écart "borne sup borne inf" (0 par défaut)
- TolGapRel : tolérance relative appliquée sur l'écart "borne sup borne inf" (1e-4 par défaut)
- TolInteger : tolérance pour qu'un réel soit considéré entier (1e-5 par défaut)