可视化使用说明书

目录

1.	环境要	要求	2
	1.1.	Easyx 配置介绍	2
2.	使用的	步骤	3
	2.1.	获取数据	3
	2.2.	进行可视化仿真	3
	2.3.	使用 Python 脚本自动获取数据(额外功能)	4
	2.4.	使用自动修改 Seed 和 Scenario 脚本	5
	2.5.	使用自动修改修改 DecisionMaker 脚本	5
	2.6.	使用原项目提供的 Debug 程序	6
3.	目前攻	力能以及待开发功能清单	7
4.	各个数	英 取数据的接口说明	8
	4.1.	AGV 运行过程以及其携带的 Container	8
	4.2.	计算 AGV 等待 QC 装货的数量以及 QC 目前的状态	8
	4.3.	计算 AGV 等待 YC 操作的列表,每个堆场目前堆存 Container 的数量以及当时	前
	堆场`	YC 的状态	8
	4.4.	计算 AGV 空闲的数量,Delayed 以及 Waiting 船舶数量	9
	4.5.	计算在堆场中每条船待装载的 Container 的数量	9
	4.6.	计算当前泊位停靠的船	9
	4.7.	使用局内加速功能	9
	4.8.	使用局内减速功能1	.0
5.	FQA		0

1. 环境要求

Windows 系统, .NET 7.0, C++11 及以上, Easyx 库, Visual Studio 2022

1.1. Easyx 配置介绍

打开 Easyx 官网 https://easyx.cn/



打开下载好的文件, 点击下一步



选择当前电脑 Visual Studio 适配的版本,等待安装完成即可。



2. 使用步骤

2.1. 获取数据

打开从 GitHub 上下载的文件

修改日期	类型
2024/10/9 16:24	文件夹
2024/10/9 15:13	文件夹
2024/10/9 16:14	文件夹
2024/10/9 15:10	文件夹
	2024/10/9 16:24 2024/10/9 15:13 2024/10/9 16:14


点击 Calculation_Program

MGV运行过程以及其携带的Container	2024/11/13 15:28	文件夹
計算AGV等待QC装货的数量以及QC目前的状态	2024/11/13 15:31	文件夹
計算AGV等待YC操作的列表,每个堆场目前堆存	2024/11/13 15:32	文件夹
🛅 计算AGV空闲的数量,Delayed以及Waiting船	2024/11/13 15:33	文件夹
计算当前泊位停靠的船	2024/11/13 15:33	文件夹
一 计算所有船舶到达时间	2024/11/15 13:18	文件夹
🗀 计算在堆场中每条船待装载的Container的数量	2024/11/13 15:34	文件夹

分别点击文件夹进去, 打开 Visual Studio 分别运行 6次, 获取完成后会自动中断。

2.2. 进行可视化仿真

点击 Visualization_program, 打开 Visual Studio 开始运行



成功打开这个界面就说明环境以及配置完毕, 可以开始使用了

2.3. 使用 Python 脚本自动获取数据(额外功能)


点击 Python Script

Calculated_Data	2024/10/10 10:54	文件夹	
Calculation_Program	2024/10/14 14:06	文件夹	
Image_Materials	2024/10/14 19:32	文件夹	
Python Script	2024/10/15 19:04	文件夹	
Visualization_program	2024/10/9 15:10	文件夹	
README.md	2024/10/10 11:21	Markdown 源文件	1 KB
🧰 可视化开发使用说明书.pdf	2024/10/14 14:26	Microsoft Edge PD	285 KB

点击应用程序即可开始获取数据并开启仿真(通常需要等待 10-20min)

🚰 一键开启数据采集and可视化仿真.exe	2024/10/15 18:48	应用程序	15,384 KB
■ 一键开启数据采集and可视化仿真:py	2024/10/15 17:02	Python 源文件	6 KB

使用此脚本时,需把每个 sln 文件打开过一次,确保不会出现上面这个弹窗!!! 使用此脚本时获取数据时,不能切屏,最好连鼠标也不要移动!!!



2.4. 使用自动修改 Seed 和 Scenario 脚本

点击 Python Script

Calculated_Data	2024/10/10 10:54	文件夹
Calculation_Program	2024/10/14 14:06	文件夹
Image_Materials	2024/10/14 19:32	文件夹
Python Script	2024/10/15 19:04	文件夹
Visualization_program	2024/10/9 15:10	文件夹

■ README.md 2024/10/10 11:21 Markdown 源文件 1 KB ■ 可视化开发使用说明书.pdf 2024/10/14 14:26 Microsoft Edge PD... 285 KB

点击应用程序开始使用

 像改Seed和Scenario.exe
 2024/10/17 16:30
 应用程序
 6,830 KB

❷ 修改Seed和Scenario.py 2024/10/17 16:30 Python 源文件 4 KB

2.5. 使用自动修改修改 DecisionMaker 脚本

点击 Python Script Materials

Calculated_Data	2024/10/17 16:54	文件夹
Calculation_Program	2024/10/17 16:30	文件夹
Image_Materials	2024/10/17 16:30	文件夹
Python Script	2024/10/18 13:16	文件夹
Python Script Materials	2024/10/18 13:14	文件夹
Visualization_program	2024/10/17 16:30	文件夹

▼ README.md 2024/10/17 16:30 Markdown 源文件 1 KB

再点击修改 DecisionMaker, 把修改好的文件放进此文件夹中

■ 修改DecisionMaker 2024/10/18 12:59 文件夹

≧ 修改Seed和Scenario 2024/10/17 16:30 文件夹

完成后回到最开始的文件夹,点击 Python Script

□ Calculated_Data 2024/10/10 10:54 文件夹
□ Calculation_Program 2024/10/14 14:06 文件夹
□ Image_Materials 2024/10/14 19:32 文件夹
□ Python Script 2024/10/15 19:04 文件夹
□ Visualization_program 2024/10/9 15:10 文件夹

■ README.md 2024/10/10 11:21 Markdown 源文件 1 KB ■ 可视化开发使用说明书.pdf 2024/10/14 14:26 Microsoft Edge PD... 285 KB

点击应用程序开始使用

☑ 修改DecisionMaker.exe☑ 修改DecisionMaker.py☑ 修改DecisionMaker.py☑ 2024/10/18 13:14☑ Python 源文件☑ KB

2.6. 使用原项目提供的 Debug 程序

点击文件夹 Provided_Debug_Program

Provided_Debug_Program	2024/10/31 16:52	文件夹
会进入下面界面		
Debug_Data	2024/10/29 14:55	文件夹
Debug_Program	2024/10/31 16:52	文件夹
Python Script	2024/10/31 16:52	文件夹
Python Script Materials	2024/10/31 16:52	文件李

其使用办法与可视化项目程序使用办法一致,不再赘述。

3. 目前功能以及待开发功能清单

- (1) AGV 整个运行过程的模拟
- (2) Container 在 Yard Block 堆存数量
- (3) AGV 在 YC 等待 Stacking 的队列
- (4) AGV 在 YC 等待 Unstacking 的队列
- (5) AGV 在 QC 等待 Loading 的队列
- (6) 仿真时间显示
- (7) 控制开始仿真时间功能
- (8) 数据加上时间
- (9) 显示堆场中 Container 运输到的分别所属 Loading 的 Vessel
- (10) AGV 装载集装箱显示去哪条船
- (11) AGV 卸货显示来自那条船
- (12) 空闲 AGV 总数量
- (13) 用颜色区分 AGV 中 Stack 和 Unstack
- (14) 加快渲染速度
- (15) 目前 Berth 停的 Vessel
- (16) 快速修改 seed 还有情景
- (17) 一次性覆盖 DecisionMaker
- (18) QC 运行过程显示
- (19) YC 运行过程显示
- (20) Vessel 等待队列
- (21) Vessel 超时队列
- (22) 实时监督 Vessel 中 Container 装卸情况
- (23) 增加原项目提供的 Debug 程序
- (24) 更新图片素材
- (25) 增加 AGV 名称显示
- (26) 增加快进功能
- (27) 增加回溯功能
- (28) 更换图像库

4.各个获取数据的接口说明

4.1. AGV 运行过程以及其携带的 Container

每一行的第一列是时间,第二,三列是当前 AGV 的 X,Y 坐标,第四列是 0 代表了 AGV 非 Delivering 状态,1 代表了 DeliveringToYard 状态,2 代表了 DeliveringtoQuaySide 状态,第五列输出的是 AGV 当前装载的 Container 所属船的 ID,如果第四列是 1,则输出 Container 卸货船的 ID,如果第四列是 2,则输出 Container 装载船的 ID。

12 行一次循环。

X,Y 坐标变化设置: 当 AGV.Picking.Start, AGV.DeliveringToYard.Start, AGV. DeliveringtoQuaySide.Start 时,开始以 AGV.speed 的值每秒变化坐标。 第四列 flag 变化设置: 开始默认为 0,在 AGV.DeliveringToYard.Start 设置成 1, AGV. DeliveringtoQuaySide.Start 设置成 2,在 AGV.Picking.Start 设置成 0, AGV.HoldingatYard.AttemptToFinish,AGV.HoldingatQuaySide.TryFinish 设置成 0, AGV.HoldingatQuaySide.AttemptToFinish,AGV.HoldingatQuaySide.TryFinish 设置成 0。

4.2. 计算 AGV 等待 QC 装货的数量以及 QC 目前的状态

每一行第一列是时间,第二列是当前 QC 的状态,第三,四,······列是当前 AGV 等待 QC 来装货的列表。

12 行一次循环。

在 QC 类中新增列表 agvs, AGV.HoldingatQuaySide.Start 将当前 agv 导入所属 QC 的 agvs 列表, AGV.HoldingatQuaySide.AttemptToFinish,

AGV.HoldingatQuaySide.TryFinish 在当前 agv 所属 QC 的 agvs 列表删除 agv。

4.3. 计算 AGV 等待 YC 操作的列表,每个堆场目 前堆存 Container 的数量以及当前堆场 YC 的 状态

每一行的第一列是时间,第二列是当前堆场堆存集装箱的数量,第三列是当前 YC 的状态,第四列是当前堆场 AGV 等待 YC 操作的列表,第五列中 1 是 Stack,2 是 UnStack。(第六,七······列依此类推)

16 行一个循环。

当前堆场堆存集装箱的数量设置: Container.BeingStacked.Depart 增加, Container.BeingUnstacked.TryStart 减少。

4.4. 计算 AGV 空闲的数量, Delayed 以及 Waiting 船舶数量

每一行第一列是时间,第二列 AGV 空闲的数量,第三列是 Delayed 船舶数量,第四行是 Waiting 船舶数量。

1行一个循环。

AGV 空闲数量设置: AGV.Beingldle.Start 增加, AGV.Beingldle.AttemptToFinish, AGV.Beingldle.TryFinish 减少。

Delayed 船舶设置: Vessel.Waiting.Start 添加进列表, Vessel.Berthing.Start 从列表移除,如果在列表存在超过 2h(7200s),delayed_num 增加,并从列表移除。

Waiting 船舶设置: Vessel.Waiting.Start 增加, Vessel.Berthing.Start 减少。

4.5. 计算在堆场中每条船待装载的 Container 的数量

每一行第一列是时间,后面 30 列分别对应了每条船运输过来堆场 Container 的数量。 16 行一次循环。


每条船待装载的 Container 的数量设置: 在 YardBlock 类中增加 Dictionary<string, int> YB_Vessel, 在 Container.BeingStacked.Depart 增加, Container.BeingUnstacked.TryStart 减少。

4.6. 计算当前泊位停靠的船

每一行第一列是时间,第二列是船舶 ID,第三列是所属状态,第四列是船舶当前状态下剩余待装载或卸载的集装箱数量(分别对应 30 条船舶)。 4 行一次循环。


4.7. 使用局内加速功能

点击暂停按钮成功暂停仿真后,选择自己需要的倍速。



4.8. 使用局内减速功能

与局内加速不属于一个功能内,点击暂停按钮成功暂停仿真后,可以同时使用局内加速并使用局内减速功能,出于安全性考虑,<mark>当点击局内加速中的 1X 按钮时,局内减速功能会被重置</mark>。



5. FQA