

Linux如何搭建Samba文件共享服务



一米八是我呀

发布时间:18-12-06 13:23

Linux如何搭建Samba文件共享服务

最近由于学习方面的原因,时间比较紧,只能用零碎时间来整理文档,所以发文章的频率可能会没那么快了,希望亲爱的你们多多体谅。然后,因为发文慢了,我有个想法就是把我上课的笔记分享给你们看,但我不知道你们会不会不喜欢,所以想征求一下你们的意见,欢迎给我留言哦。

前言:随着计算机网络的出现,各种各样的服务器和主机不再是一个单独的个体。网络给我们带来的最直接的好处,就是可以在主机之间快速分享资源及相互通信。接下来就让我们一起来了解一下跨平台的文件共享解决方案——Samba服务器的构建。

一、Samba服务基础

在windows网络环境中,主机之间进行文件和打印机共享是通过微软公司自己的 SMB/CIFS 网络协议实现的。 SMB(Server Message Block ,服务消息块)和 CIFS(Common Internet File System,通用互联网文件系统)协议是微软的私有协议,在Samba项目出现之前,并不能直接与Linux/UNIX系统进行通信。

作者最新文章

实验报告——MySQL的安装

Shell脚本应用——条件测试操作

shell脚本与计划任务

相关文章

Windows上有哪些,隐藏够深但 超级好用的功能



混合平台的企业环境时,选用Samba可以很好地解决不同系统之间的文件互访问题。

1.Samba软件的组成

(1) Samba软件包的构成

在系统的安装光盘中可以找到与Samba相关的几个软件包,主要包括服务端软件 samba、客户端软件samba-client,用于提供服务端和客户端程序的公共组件samba-common。大部分软件包已经随系统默认安装好了,用户可以查询系统中samba相关软件包的安装情况。

图示: 查看与samba相关的软件包

root@localhost:/mnt/Packages

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)

root@localhost Packages| # ls | grep samba

samba-4,4,4-9,el7,x86 64,rpm

samba-client-4.4.4-9.el7.x86 64.rpm

samba-client-libs-4.4.4-9.el7.x86_64.rpm

samba-common-4.4.4-9.el7.noarch.rpm

samba-common-libs-4.4.4-9.el7.x86 64.rpm

samba- common- tools- 4.4.4-9. el7. x86_64. rpm

samba- krb5- printing- 4.4.4- 9. el7. x86_64. rpm

samba-libs-4.4.4-9.el7.x86 64.rpm

samba- python- 4.4.4-9. el7. x86 64. rpm

samba-winbind-4.4.4-9.el7.x86 64.rpm

samba-winbind-modules-4.4.4-9.el7.x86_64.rpm

root@localhost Packages|#



Win10竟然内置了一台虚拟机? 教你如何玩转它



你的电脑将面临着一项重大风 险。还有一百天



服务器Linux系统与端口的关系







(2) Samba服务的程序组件

Samba服务器提供smbd、nmbd两个服务程序,分别完成不同的功能。其中,smbd 负责为客户机提供服务器中共享资源(目录和文件等)的访问;nmbd负责提供基于NetBIOS协议的主机名称解析,以便为Windows网络中的主机进行查询服务。

安装好samba软件包以后,在系统中会添加名为smb和nmb的标准系统服务,管理员可以通过service(centos6)或systemctl(centos7)工具来控制Samba服务的启动与终止。

图示:

```
root@localhost ~ # systemctl start smb
 root@localhost ~1 # systemctl start nmb
root@localhost ~ # netstat - anput | grep mbd
                 0 0.0.0.0:139
                                            0.0.0.0:*
                                                                                6148 smbd
                                                                    LISTEN
                 0 0.0.0.0:445
                                                                                6148 smbd
tcp
                                            0.0.0.0:*
                                                                    LISTEN
tcp6
                 0:::139
                                                                                6148/smbd
                                            :::*
                                                                    LISTEN
                 0 ::: 445
                                                                                6148/smbd
                                            :::*
                                                                    LISTEN
udp
                 0 192,168,122,255:137
                                            0.0.0.0:*
                                                                                6172 nmbd
udp
                 0 192.168.122.1:137
                                            0.0.0.0:*
                                                                                6172/nmbd
udp
                 0 192.168.255.255:137
                                            0.0.0.0:*
                                                                                6172/nmbd
                 0 192,168,255,129:137
                                            0.0.0.0:*
                                                                                6172/nmbd
udp
                 0 0.0.0.0:137
                                            0.0.0.0:*
                                                                                6172/nmbd
udp
                 0 192,168,122,255:138
udp
                                                                                6172 nmbd
          0
                                           0.0.0.0:*
udp
                 0 192.168.122.1:138
                                            0.0.0.0:*
                                                                                6172/nmbd
                 0 192.168.255.255:138
udp
                                           0.0.0.0:*
                                                                                6172/nmbd
udp
                 0 192,168,255,129:138
                                            0.0.0.0:*
                                                                                6172/nmhd
                 0 0.0.0.0:138
                                           0.0.0.0:*
                                                                                6172/mabd
```

其中smbd程序负责监听TCP协议的139端口(SMB协议)、445端口(CIFS协议),而nmbd服务程序负责监听UDP协议的137、138端口(NetBIOS协议)。

网盘的文件服务器?





Samba服务的配置文件位于/etc/samba/目录,其中smb.conf是主配置文件。其中,以"#"号开始的行表示注释性的文字,在配置共享文件夹时,用户可以参考文件中提供的样例进行设置。

图示:

```
root@localhost ~] # grep - v "#" /etc/samba/smb.conf | grep - v "^$"
global
                                         //过滤注释行和空行
       workgroup = SAMBA
       security = user
       passdb backend = tdbsam
       printing = cups
       printcap name = cups
       load printers = yes
       cups options = raw
[homes]
       comment = Home Directories
       valid users = %S, %D%w%S
       browseable = No
        read only = No
       inherit acls = Yes
[printers]
       comment = All Printers
       path = /var/tmp
       printable = Yes
       create mask = 0600
       browseable = No
```

如上图所示, smb.conf文件中的配置内容默认包括三个部分

• [global]全局设置:这部分配置项的内容对整个samba服务器都有效。



后将会自动映射到该用户的宿主文件夹中。

• [printers]打印机共享设置:若需要共享打印机设备,可以在这部分进行配置。

若需要在smb.conf文件中设置新的共享文件名,只需要增加一段如"[myshare]"开始共享设置即可,其中"myshare"为用户自定义的共享名。新的共享文件夹设置可以参考"[homes]"和"[printers]"部分的内容。

下面我们一起了解一下smb.conf文件中常见的一些配置项及其含义说明。

- workgroup:所在工作组名称
- security:安全级别,centos6之前可用值有share、user、server、domain,centos7之后不再支持share,如果配置匿名共享时,需要在全局参数中添加"map to guest = bad user"这一行内容。
- passwd backend:设置共享账户文件的类型,默认使用tdbsam(TDB数据库文件)
- comment:对共享目录的注释、说明信息
- valid users:有效用户
- path:共享目录在服务器中对应的实际路径
- browseable:该共享目录在"网上邻居"中是否可见
- guest ok:是否允许所有人访问,等效于"public"
- writable:是否可写,与 read only 的作用相反



权限

Samba服务器提供了一个配置文件检查工具——testparm程序,使用testparm工具对 smb.conf配置文件的正确性进行检查,如果发现错误将会进行提醒。

图示:使用testparm工具检查smb.conf配置文件

[root@localhost ~]# testparm

Load smb config files from /etc/samba/smb.conf

.....//省略部分内容

Press enter to see a dump of your service definitions

//按Enter键输出当前的配置清单

[global]

workgroup = SAMBA security = USER

//省略部分内容

二、构建文件共享服务器

上面我们了解了samba服务的基本知识,并了解了主配置文件smb.conf文件中常用的一些配置项。接下来我们一起了解如何设置文件夹共享,包括匿名访问和用户验证的共享设置,以及账户映射和客户机访问控制等常见配置。

1.可匿名访问的共享

设置匿名访问共享文件夹时,在主配置文件中主要调整两个地方即可:其一,由于centos7之后不再支持share,所以,需要在全局参数中添加"map to guest = bad"



图示:

配置完成后,重启smb服务就可以从Windows客户机或Linux客户机匿名访问此共享了,关于在Linux主机中访问共享文件夹的方法,将在下文中讲解。

千万注意共享文件在系统本地的权限,不然会拒绝访问,本地权限规则优先 于共享权限。

2.需要用户验证的共享

匿名共享虽然用起来非常方便,但因为任何人都可以访问到共享的文件数据,在某些时候可能会导致信息的泄露。

设置用户验证的共享文件时,只需在添加共享目录配置时,指定用户权限,在此之前,还需要先创建授权的共享账户。



为了区别于Linux主机中的系统用户,通常将用于访问samba共享资源的用户称为共享用户。Samba服务器使用独立的共享账号数据库文件,其中的账号名称必须有与它同名的系统用户想对应,以便主机对共享访问的读写权限进行控制,但共享用户的密码是额外设置的,可以与系统用户的密码不一样。

Samba共享用户的账号数据库文件默认位于/var/lib/samba/private/passdb.tdb,是一个经过加密的文件,其中保存了samba用户的账号名称、登录密码、账号可用状态等信息。使用pdbedit工具可以对共享用户进行管理。如下图

图示:

```
root@localhost ~ # useradd zhangsan
                                            //先添加系统用户zhangsan
root@localhost ~ # pdbedit - a - u zhangsan
                                            //再添加共享用户zhangsan
new password:
                                             //设置共享用户的密码
retype new password:
                                             //重复密码确认
Unix username:
                     zhangsan
NT username:
Account Flags:
User SID:
                     S-1-5-21-38982260-1883812586-98554265-1000
Primary Group SID:
                     S-1-5-21-38982260-1883812586-98554265-513
Full Name:
Home Directory:
                     \\localhost\zhangsan
HomeDir Drive:
.....
                                             //省略部分内容
```

然后执行"pdbedit -L"命令可以列出所有的samba共享用户,若只想查看某个用户的信息,可以指定用户名称作为参数,结合"-v"选项可以输出更详细的内容。如下图

图示:



```
Unix username:
                      znangsan
NT username:
Account Flags:
                      S-1-5-21-38982260-1883812586-98554265-1000
User SID:
Primary Group SID:
                      S-1-5-21-38982260-1883812586-98554265-513
Full Name:
Home Directory:
                      \\localhost\zhangsan
HomeDir Drive:
Logon Script:
                      \\localhost\zhangsan\profile
Profile Path:
                                       //省略部分内容
.....
```

当指定的samba用户不再需要时,可以通过pdbedit工具进行删除,只要结合"-x"选项并指定samba用户名称即可。例如:执行"pdbedit -x -u zhangsan"命令可以删除名为张 三的samba账号。

(2)设置用户访问授权

若要使用用户验证的samba共享,security安全级别设为"user"。共享目录的用户授权设置主要由"valid users"和"write list"配置项指定。当需要授权多个共享用户时,以逗号或空格进行分隔。如果需要授权一个用户组,可以使用"@组名"的形式,但需要为组内的每个系统用户都创建对应的samba共享用户。

示例:将本地目录/opt/mytools/发布为共享文件夹,共享名为tools,要求只有共享用户wangwu、zhaoliu能够访问,其中wangwu用户具有写入的权限。

a.创建共享用户wangwu、zhaoliu,确认共享目录。如下图



```
[root@localhost ~]# pdbedit -a -u wangwu //创建共享用户
[root@localhost ~]# pdbedit -a -u zhaoliu
[root@localhost ~]# mkdir /opt/mytools //新建本地测试目录
```

b.修改smb.conf配置文件,添加名为tools的共享目录配置段。如下图

```
root@localhost ~]# vi /etc/samba/smb.conf
[global]
security = user //确认安全级别为user
.....
[tools]
comment = You can get software tools from here.
path = /opt/mytools
public = no
read only = yes
valid users = wangwu, zhaoliu //允许访问的用户
write list = wangwu //允许写入的用户,为组时,添加"write list = +组名"
```

c.重新加载smb.conf文件中的配置,或重启smb服务。

```
[root@localhost ~]# systemctl restart smb
重新载入 smb.conf 文件: [确定]
```

(3)确定目录访问授权



对发布为共享的本地文件夹必须有相应的读取和写入的权限。(上面也有提及到)

设置目录权限: chmod 777 /opt/mytools

另外,当通过共享目录上传文档时,对于共享用户所上传的文件,创建子目录的默认权限可以分别使用配置项"directory mask"、"create mask"进行指定。

示例:若要用户访问tools共享文件时,所上传的目录的默认权限为755,文件的默认权限为644,可在配置文件中添加如下图所示的内容。

[root@localhost ~]# vi /etc/samba/smb.conf [tools]

.....

directory mask = 0755 create mask = 0644

[root@localhost ~]# service smb reload

重新载入 smb.conf 文件:

[确定]

三、访问共享文件夹

1.使用smbclient访问共享文件夹

在系统中, samba-client软件包提供的smbclient工具可以用于查询、访问共享资源。

(1) 查询目标主机的共享资源列表

使用smbclient命令查询共享资源时,添加"-L"选项,并指定目标主机的IP地址或主机名,添加"-U"选项,并指定用户名称,在工作组环境中查询共享资源时,一般不需要



(2)登录并访问共享资源

通过"//主机地址/共享名"的形式指定共享文件夹的位置。对于允许匿名用户访问的共享文件夹,提示输入密码时直接按Enter键即可。对于需要用户验证的共享文件夹,则输入对应的密码即可。如下图

[root@localhost ~]# smbclient //192.168.4.11/tools -U zhaoliu
Enter zhaoliu's password:
Domain=[MYGROUP] OS=[Unix] Server=[Samba 4.4.4-9.el7]
smb: \>

成功登录samba服务器后,会出现"smb:\"提示符,提供一个类似于ftp命令程序的环境。在"smb:\"环境中,使用特定的命令可以对共享目录进行列表、上传、下载等操作。例如:Is用于列表目录,pwd查看当前路径,get和mget用于下载文件,put和mput用于上传文件,使用"?"或"help"命令可以查看各种交互命令在线帮助信息。

2.使用mount挂载共享文件夹



的挂载点目录即可直接使用共享文件夹的内容,使文件共享更加方便。

使用mount命令挂载共享资源时,只需通过"//主机地址/共享名"的形式指定共享文件夹 的位置(视为设备资源),并指定本地的挂载点目录即可。

示例:将samba服务器192.168.4.11中的tools共享目录挂载到本地的/media/smbdir/文 件夹,以共享用户wangwu进行验证,可以在客户机中执行如下图的操作。

[root@localhost ~]# mkdir /media/smbdir [root@localhost ~]# mount -o username=hunter //192.168.4.11/tools /media/smbdir/

Password:

[root@localhost ~]# mount | tail -1 //192.168.4.11/tools on /media/smbdir type cifs (rw)

Samba 默认的文件系统类型

本节完

因为文章有点长我怕好多人都不看完就划过去了,所以文章开头啰嗦一遍,在这再啰 嗦一遍。由于最近学习方面的问题,几乎没时间总结文档了,所以只能用零碎时间去 整理文档,这样发文章的频率可能就没那么快了,希望亲爱的你们多多体谅。改天有 时间我想发一下我上课时的笔记,不知道你们会不会想看,可以给我留言哦。



