


DURÉE : 1h00	NOM : Personne	Observations :
NOTE :	Prénom :	Classe :

INSTALLATION ET CONFIGURATION D'UN SERVICE RÉSEAU SUR UN ROUTEUR CISCO

En tant que technicien, vous devez configurer le service DHCP sur le routeur Cisco 2800 (1800, 1900).

Cette phase de maquettage commencera dans un premier temps avec l'utilisation de l'outil Packet Tracer de Cisco.

Schéma de situation :




Vous utiliserez le logiciel Packet Tracer pour simuler votre réseau.

- Expliquer en quelques lignes, le rôle d'un serveur DHCP.
- Mettez en place la topologie ci-dessus, en tenant compte des choix suivants :
 - Le routeur est le modèle Cisco 1941
 - Le commutateur est le modèle Cisco Catalyst 2960

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 1 / 4
SISR		N° d'ordre : REV 02
/		

3. Nommer votre routeur : **Rt-baseulmXBr**
4. Configurer le routeur pour qu'il assure la distribution de la plage d'adresse :
 1. **10.1.134.0 / 24**
 2. Le nom du pool d'adresse est : **pool-bulm134**
 3. La configuration de la passerelle est : **10.1.134.254**
 4. Le serveur DNS est : **10.1.134.250**
 5. Le nom du domaine est : **baseulm134.net**
 6. Exclusion d'adresse à prévoir : de **10.1.134.1 à 10.1.134.10** et de **10.1.134.240 à 10.1.134.254**
 7. La durée du bail est : de **4 heures**
5. Configurer la station en tant que client DHCP.
6. Vérifier que la station reçoit bien les paramètres TCP/IP configurés à partir du routeur.

Coller ici le résultat de la commande `ipconfig /all` exécutée dans le terminal de la station cliente



```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...: baseulm134.net
    Physical Address. ....: 00E0.F9C3.C86C
    Link-local IPv6 Address. ....: FE80::2E0:F9FF:FEC3:C86C
    IPv6 Address. ....: ::
    IPv4 Address. ....: 10.1.134.11
    Subnet Mask. ....: 255.255.255.0
    Default Gateway. ....: ::
                                10.1.134.250
    DHCP Servers. ....: 10.1.134.250
    DHCPv6 IAID. ....:
    DHCPv6 Client DUID. ....: 00-01-00-01-0E-78-CD-4E-00-E0-F9-C3-C8-6C
    DNS Servers. ....: ::
                                10.1.134.254

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...: baseulm134.net
    Physical Address. ....: 0001.631D.62D3
    Link-local IPv6 Address. ....: ::
    IPv6 Address. ....: ::
    IPv4 Address. ....: 0.0.0.0
    Subnet Mask. ....: 0.0.0.0
    Default Gateway. ....: ::
                                0.0.0.0
    DHCP Servers. ....: 0.0.0.0
    DHCPv6 IAID. ....:
    DHCPv6 Client DUID. ....: 00-01-00-01-0E-78-CD-4E-00-E0-F9-C3-C8-6C
    DNS Servers. ....: ::
                                10.1.134.254
  
```

7. Coller ici le résultat de la commande « **show run** », exécutée sur votre routeur :

Router0

PhysicalConfigCLIAttributes

IOS Command Line Interface

R1-baseulm134#ip
R1-baseulm134#show run
Building configuration...

Current configuration : 870 bytes
!
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R1-baseulm134
!
!
!
!
ip dhcp excluded-address 10.1.134.1 10.1.134.10
ip dhcp excluded-address 10.1.134.240 10.1.134.254
!
ip dhcp pool pool-bulm134
network 10.1.134.0 255.255.255.0
default-router 10.1.134.250
dns-server 10.1.134.254
domain-name baseulm134.net
!
!
!
ip cef
no ipv6 cef
!
!
!
!
license udi pid CISC01941/K9 sn FTX152416S4-
!
!
!
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
interface GigabitEthernet0/0
ip address 10.1.134.250 255.255.255.0
duplex auto
speed auto

!
interface GigabitEthernet0/1
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
!
!
!
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
login
!
!
end

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 3 / 4
SISR		N° d'ordre : REV 02
/		

Pour aller plus loin

Configuration de la bannière

La bannière du routeur est un message adressé à tout utilisateur se connectant au routeur en mode console ou par un autre moyen (telnet, ssh, ...).

Elle permet principalement de fournir un message à l'utilisateur pour le prévenir que l'accès au périphérique est restreint et surveillé ? Il faut absolument éviter de révéler des éléments sur la configuration du routeur (IP, localisation, services actifs, etc).

8. Mettez en place et configurer une bannière indiquant le message suivant :
« Accès au routeur restreint aux utilisateurs autorisés »

```
R1-baseulm134#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1-baseulm134(config)#banner motd #Accs au routeur restreint aux utilisateurs autoriss#
R1-baseulm134(config)#end
```

```
Accs au routeur restreint aux utilisateurs autoriss
R1-baseulm134>
```

Ressources :

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/ipaddr_dhcp/configuration/15-mt/dhcp-15-mt-book/config-dhcp-server.html

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 4 / 4
SISR		N° d'ordre : REV 02
/		