


Windows 10

Конфигурирование

Урок №2



Виртуализация и установка Windows 10 Pro

Настройка Windows при первом запуске

Содержание

Настройка Windows при первом запуске	2
Настройка гостевой ОС в VirtualBox	16
Устранение неполадок при установке Windows	33

После завершения установки Windows вам предложат выбрать регион. От это зависят настройки языка системы и прочие функции. Выберите «Россия»:




Рис. 1 Выбор региона

Выберите раскладку клавиатуры:




Рис. 2 Выбор раскладки клавиатуры – шаг первый

На этой странице вы можете добавить еще одну раскладку. В данном случае мы нажмем кнопку «Пропустить». В итоге у нас будет Русская раскладка и Английская (добавляется по умолчанию):




Рис. 3 Выбор раскладки клавиатуры – шаг второй

Теперь выберите «Настроить для личного использования»:




Рис. 4 Выбор варианта
использования
Windows 10

На данной странице вы можете создать онлайн-учетную запись (аккаунт) Microsoft, аналогичную той, которую вы создаете при первом запуске смартфона на IOS или на Android. Также можно создать только локального пользователя Windows. В данном уроке пойдём по второму пути. Для этого нажмите кнопку «Автономная учетная запись».




Рис. 5 Выбор типа учетной записи
Windows 10 – шаг первый

В следующем окне нажмите кнопку «Ограниченные возможности», а кнопку «Далее» НЕ НАЖИМАЙТЕ:




Рис. 6 Выбор типа учетной записи Windows 10 — шаг второй

В данном окне введите имя пользователя на английском языке (для разработчиков ПО это существенно, так как некоторые программы для разработки могут не воспринимать проекты, в пути к которым содержатся русскоязычные символы):




Рис. 7 Выбор имени пользователя

И задайте пароль (если просто нажать «Далее», не вводя символов, то пароль в системе задан не будет):




Рис. 8 Выбор пароля

Задайте параметры конфиденциальности:




Рис. 9 Выбор параметров конфиденциальности

Если вас не интересует реклама от Microsoft, то на данной странице можете нажать кнопку «Пропустить»:




Рис. 10 Выбор параметров рекламы Microsoft

Подключите диска Дополнений гостевой ОС (это и есть тот самый Extension Pack, который был установлен в начале данного урока):




Рис. 11 Подключение дополнений гостевой ОС — шаг первый

В разделе «Этот компьютер» гостевой ОС дополнения появятся в качестве CD – диска. Кликните на него два раза левой клавишей мыши:




Рис. 12 Подключение дополнений гостевой ОС — шаг второй

Теперь установите выделенный модуль (Extension Pack содержит модули для разных ОС. Для win10 x64 подойдет именно выделенный модуль). В процессе установки соглашайтесь со всем, что предложит установщик. После установки он также предложит перезагрузить ОС. Согласитесь с ним:




Рис. 13 Подключение дополнений гостевой ОС – шаг третий

Теперь нажмите кнопку «Upgrade Guest Additions»:




Рис. 14 Подключение
дополнений гостевой ОС
– шаг четвертый

Настройка гостевой ОС

После выполнения установки дополнений Extension Pack в гостевую ОС, вы можете полноценно настроить ее. Для этого откройте «Настройки»:




Рис. 15 Окно настроек гостевой ОС
в VirtualBox

Блок Общие (General)

1) Первая вкладка – Основные (Basic), позволяет менять параметры, выбранные в самом начале создания виртуальной машины.

2) Вторая вкладка – Дополнительно (Advanced), позволяет переназначить путь для сохранения снимков состояния, а так же включить буфер обмена между хостовой и гостевой системами. Это необходимо сделать в рамках данного урока.




Рис. 16 Блок настроек гостевой ОС
«Общие» – буфер обмена

3) Третья вкладка – Описание (Description), позволяет добавлять комментарии.

4) Четвертая вкладка — Шифрование (Encryption), будет использоваться в том случае, если вы хотите защитить информацию, имеющуюся на виртуальном диске от несанкционированного использования. В этой вкладке можно выбрать алгоритм шифрования и задать пароль (на основе него будет сгенерирован ключ шифрования).




Рис. 17 Блок настроек гостевой ОС «Общие»
выбор шифрования

Блок Система (System)

1) Первая вкладка – Материнская плата (Motherboard), позволяет изменить ранее выбранный объем оперативной памяти и отредактировать порядок выбора загрузочного устройства.




Рис. 18 Блок настроек гостевой ОС «Система» – материнская плата

2) Вторая вкладка – Процессор (Processor), позволяет изменить количество ядер ЦП, выделяемых под ВМ и ограничить предельную загрузку процессора гостевой системой. Здесь можете включить PAE/NX, он обеспечит дополнительную защиту данных при использовании в виртуальной машине ПО, которому у вас есть основание не доверять.




Рис. 19 Блок настроек гостевой ОС
«Система» – процессор

3) Третья вкладка – Ускорение (Acceleration), используется для указания аппаратных технологий виртуализации, поддерживаемых центральным процессором вашего компьютера.




Рис. 20 Блок настроек гостевой ОС «Система» – аппаратное ускорение

Блок Дисплей (Display)

1) Первая вкладка – Экран (Screen), используется для изменения объема видеопамати и добавления мониторов (если они есть). Если у вас на компьютере установлена высокопроизводительная дискретная видеокарта, то можно включить два чекбокса – 3D и 2D ускорение.




Рис. 21 Блок настроек гостевой ОС «Экран» - видеопамать

2) Вторая вкладка – Удаленный доступ (Remote Display), позволяет настроить удаленное подключение к виртуальной машине по протоколу RDP.




Рис. 22 Блок настроек гостевой ОС «Экран» - удаленный доступ

3) Третья вкладка – Захват видео (Video Capture), предоставляет возможность записать все ваши действия при работе с виртуальной машиной.




Рис. 23 Блок настроек
гостевой ОС
«Экран» - запись

Блок Носители (Storage)

На этапе создания виртуальной машины мы создали виртуальный жесткий диск, который будет использоваться для установки на него ОС. Если возникнет необходимость добавить еще один или несколько дисков, то вы сможете это сделать, используя инструменты данного блока. В данном уроке ограничимся одним контроллером – SATA.




Рис. 24 Блок настроек гостевой ОС
«Носители»

Блок Audio (Audio)




Рис. 25 Блок настроек гостевой ОС «Аудио»

Блок Сеть (Network)

Для того чтобы наш виртуальный компьютер мог обмениваться по сети данными не только с хостом, но и с другими узлами, рекомендуется изменить тип подключения с NAT на Сетевой мост (Bridged Adapter).




Рис. 26 Блок настроек гостевой ОС «Сеть»

Виды сетей в Virtual Box:

NAT - этот способ используется по умолчанию. Для каждой машины создается отдельная внутренняя локальная сеть, в которой машина получает ip 10.10.0.1. Машина может связаться с интернетом, используя технологию NAT, и вы можете обратиться к машине, используя проброс портов VirtualBox, но если у вас будет две виртуальные машины, то они не смогут между собой взаимодействовать без проброса портов. Из основной системы к гостевой можно будет обратиться, а из гостевой к основной или второй гостевой не получится;

Виртуальный адаптер хоста - создается виртуальный сетевой адаптер, к которому можно подключить несколько виртуальных машин, объединив их в локальную сеть. При этом доступа к интернету у виртуальных машин не будет, они смогут взаимодействовать только между собой. Основная система будет доступна по ip 192.168.56.1. Так же виртуальные машины будут доступны из основной системы;

Сетевой мост - виртуальная машина становится полноценным членом локальной сети, к которой подключена основная система. Машина использует сетевой интерфейс чтобы получить ip адрес у роутера и становится доступна для других устройств, как и основной компьютер по своему ip адресу.

Внутренняя сеть - почти то же самое, что и виртуальный адаптер хоста, только без возможности доступа к виртуальной сети из основной системы. Доступа к интернету при таком соединении у виртуальных машин не будет.

Универсальный драйвер - позволяет использовать драйвер из расширений VirtualBox для связи между машинами, расположенными на разных физических хостах.

Блок COM-порты (Serial Ports)

Данный блок необходим для работы с прошивками некоторых коммутаторов и прочего оборудования, оснащенного COM - портами.




Рис. 27 Блок настроек гостевой ОС
«COM - порты»

Блок USB

Позволяет гостевой ОС работать с USB устройствами. Все настройки данного блока станут доступны только после установки пакета расширения – VirtualBox Extension Pack.




Рис. 28 Блок настроек гостевой ОС «USB»

Блок Общие папки (Shared Folders)

В данном блоке можно задать папку в хостовой ОС, которая будет подключена в качестве общей папки в гостевой ОС. Через данную папку можно осуществлять обмен файлами между двумя ОС.




Рис. 29 Блок настроек
гостевой ОС
«Общие папки»

Блок Интерфейс пользователя (User Interface)

Используется для настройки отображения элементов управления.




Рис. 30 Блок настроек
гостевой ОС «Интерфейс
пользователя»

Устранение неполадок при установке Windows

В процессе установки Windows 10 редко возникают ошибки. Однако, если они возникли, то это связано со следующими причинами:

- 1) повреждение установочного диска или файлов на нем;
- 2) недостаточный объем дискового пространства на компьютере (Windows 10 для установки необходимо не менее 16 ГБ для 32-разрядной ОС и 20 ГБ для корректной работы 64-битной ОС);
- 3) Недостаточная вычислительная мощность или недостаточный объем оперативной памяти.
- 4) Устройства, которые не включены в HCL (список протестированного компанией Microsoft оборудования на совместимость с Windows 10).
- 5) Отсутствие драйверов, необходимых для функционирования Windows 10 на вашем компьютере.
- 6) Устройство, не настроено должным образом. Если ваше оборудование совместимо с Plug and Play (PnP), Windows 10 должна настроить его автоматически. Если ваше оборудование не совместимо с Plug and Play, вам необходимо вручную настроить оборудование по инструкциям производителя.

На этом уроке работа с Virtual Box закончена.

Программа курса

Конфигурирование Windows 10

© [2023] / Все права защищены

Все права на охраняемые авторским правом фото-, аудио- и видеопроизведения, фрагменты которых использованы в материале, принадлежат соответствующим авторам/ правообладателям.

Объём и способ цитируемых произведений соответствует принятым нормам, не наносит ущерба нормальному использованию объектов авторского права и не ущемляет законные интересы автора и правообладателей.

Цитируемые фрагменты произведений на момент использования не могут быть заменены альтернативными, не охраняемыми авторским правом аналогами, и как таковые соответствуют критериям добросовестного использования и честного использования.

Полное или частичное копирование произведений или фрагментов произведения запрещено без письменного согласия автора/правообладателя. При использовании произведения или фрагментов произведения с письменного согласия автора/правообладателя требуется указание на имя автора / правообладателя и источник.

Ответственность за незаконное копирование или иное коммерческое использование произведений или фрагментов произведения определяется в соответствии с международным и российским законодательством.