Snayper_Pricel v1.08

Руководство по входным параметрам (MT5)

Дата: 2026-01-18

Предупреждение о рисках: торговля финансовыми инструментами связана с риском. Настройка советника и торговые решения остаются зоной ответственности пользователя. Перед использованием обязательно проведите тестирование в Strategy Tester и/или на демо-счёте.

Оглавление

1. Назначение и общая логика 3

2. Единицы измерения и термины 3

3. Быстрый старт 3

4. Входные параметры 3

4.1. Общие параметры . . . 3

4.2. Реакционные зоны (Consolidation Zone) . . . 4

4.3. Фильтры . . . 6

4.4. Торговля и риск-менеджмент . . . 6

4.5. Свинг-линия (проторговка) . . . 9

4.6. Визуализация и уведомления . . . 10

4.7. Режим перерасчёта . . . 11

5. Типовые конфигурации 11

5.1. Режим "signals only" (без торговли) . . . 11

5.2. Базовая торговля (детерминированно, по закрытию бара) . . . 12

6. Примечания по эксплуатации и тестированию 12

Приложение A. Скриншоты Inputs 12

1. Назначение и общая логика

Snayper_Pricel (v1.08) - советник для MetaTrader 5, реализующий базовую логику стратегии "Снайпер - Прицел (аналог)" в соответствии с TZ v1.0. Основные модули: реакционные зоны консолидации, дневные уровни HOD/LOD/Balance, сигналы A/B/C, фильтры EMA/ATR, торговый блок (SL/TP, BE, трейлинг, частичное закрытие), визуализация и уведомления.

Принцип: сигнал формируется по правилам A/B/C, а фильтры/защиты могут блокировать вход, не отменяя сигнал. Статус блокировки отражается в тексте маркера и в уведомлении.

2. Единицы измерения и термины

points - минимальный шаг цены инструмента (SYMBOL_POINT). Пример: для EURUSD с 5 знаками 10 points = 1 pip.
баров - количество свечей на выбранном Timeframe.
ATR - Average True Range в ценовых единицах; ATR_Min задаётся в points и переводится в цену через Point.
лоты - торговый объём, нормализуется под ограничения брокера.

Сигналы: A - пробой зоны; B - ложный пробой; C - retest после пробоя.

3. Быстрый старт

1. Скопируйте файл .mq5 в папку MQL5/Experts и скомпилируйте в MetaEditor.
2. Откройте график нужного инструмента и установите EA.
3. Для первичного теста включите режим "signals only": TradeEnabled=false.
4. Убедитесь, что EnableSignalA/B/C=true, а MaxPositions=1.
5. После проверки визуализации переходите к тестам торговли в Strategy Tester.

4. Входные параметры

Параметры сгруппированы в том же порядке, что и в исходном коде. Колонки таблиц: параметр (как в Inputs), тип, значение по умолчанию, единицы измерения и описание.

4.1. Общие параметры

Параметр	Тип	По умолчанию	Ед. изм.	Назначение и логика работы
Timeframe	ENUM_TIMEFRAMES	PERIOD_M5	таймфрейм	Таймфрейм, на котором EA выполняет расчёты (CopyRates/iTime/iATR/iMA). Не зависит от таймфрейма графика, на который установлен советник. Рекомендуется ставить EA на график того же ТФ, чтобы визуализация (зоны/уровни/свинг-линия) совпадала с расчётами.

Параметр	Тип	По умолчанию	Ед. изм.	Назначение и логика работы
DayStartHour	int	0	час (0-23)	Час начала торгового дня по серверному времени брокера. Используется для расчёта границ суток при построении дневных уровней HOD/LOD/Balance. Если текущий момент меньше рассчитанного времени старта, EA считает, что день начался в предыдущие сутки.
UsePrevDayLevels	bool	true	вкл/выкл	Если true - дополнительно строятся уровни предыдущего дня (HOD prev/LOD prev/BAL prev). Если false - отображаются только уровни текущего дня.
ShowLevelsLenBars	int	500	баров	Длина отображения дневных уровней вправо от начала дня (в барах выбранного Timeframe). EA рисует уровни как горизонтальные отрезки. Если значение <= 0, используется запасной вариант (500 баров).
BalanceUseOpenPrice	bool	false	вкл/выкл	Определяет, как рассчитывается уровень Balance (BAL) дня: false - середина диапазона (HOD + LOD) / 2; true - цена открытия дня. Параметр влияет только на визуальные уровни дня и не изменяет правила сигналов A/B/C.

4.2. Реакционные зоны (Consolidation Zone)

Параметр	Тип	По умолчанию	Ед. изм.	Назначение и логика работы
CZ_LookbackN	int	20	баров	Размер окна (N) для поиска зоны консолидации. EA берёт N последних ЗАКРЫТЫХ баров (начиная с shift=1, то есть без текущей формирующейся свечи) и вычисляет диапазон High-Low внутри окна. Если N <= 1, зона не формируется.
CZ_ATR_Period	int	14	период	Период ATR, который используется именно для детекта консолидации (зоны). ATR рассчитывается на Timeframe и сравнивается с диапазоном окна CZ_LookbackN.
CZ_ATR_K	double	1.0	множитель	Коэффициент K в условии консолидации: Range(N) <= K * ATR(P). Чем меньше K, тем более узкие консолидации будут считаться зоной.

Параметр	Тип	По умолчанию	Ед. изм.	Назначение и логика работы
BreakCloseOffset	int	5	points	Отступ (в points) для подтверждения пробоя зоны закрытием. Используется в трёх местах: (1) инвалидация активной зоны: Close >= High + offset или Close <= Low - offset; (2) сигнал A (пробой зоны) - условия те же, что и инвалидация; (3) подтверждение для сигнала C (retest): повторное закрытие за границей зоны. Увеличение значения снижает чувствительность (меньше сигналов, но выше требование к пробою).
RetestDepth	int	5	points	Глубина возврата в зону (в points) для фиксации ретеста перед сигналом C. Для пробоя вверх: EA ждёт закрытие внутри зоны не выше (High - RetestDepth) и не ниже Low. Для пробоя вниз: закрытие внутри зоны не ниже (Low + RetestDepth) и не выше High. Важно: в текущей реализации учитывается закрытие бара (Close), а не касание тенью.
WickRatio	double	2.0	коэффициент	Коэффициент для сигнала B (ложный пробой). Сигнал формируется, если: (а) закрытие бара находится внутри зоны; (б) тень за границей зоны больше, чем WickRatio * Body. Body = |Close-Open|, но не меньше 1 point (защита от нулевого тела). Чем больше WickRatio, тем реже будут ложные пробои.
ConfirmPattern	ENUM_CONFIRM_PATTERN	CP_OFF	режим	Дополнительное подтверждение свечной моделью перед сигналом/входом. Варианты: CP_OFF - без подтверждения; CP_ENGULFING - простое поглощение телом относительно предыдущего бара; CP_OUTSIDEBAR - внешний бар (High выше предыдущего High и Low ниже предыдущего Low) + закрытие в сторону сигнала. Подтверждение применяется одинаково для сигналов A/B/C.
EnableSignalA	bool	true	вкл/выкл	Включает/выключает сценарий A: пробой зоны закрытием за её границей на BreakCloseOffset points. Если выключить, зона всё равно будет инвалидирована при пробое (логика зоны не зависит от тумблера), но сигнал A и вход по A выполняться не будут.
EnableSignalB	bool	true	вкл/выкл	Включает/выключает сценарий B: ложный пробой (закрытие внутри зоны + выраженная тень за границей, условие по WickRatio). Если выключить - сигналы возврата/ложного пробоя не формируются.

Параметр	Тип	По умолчанию	Ед. изм.	Назначение и логика работы
EnableSignalC	bool	true	вкл/выкл	Включает/выключает сценарий C: retest после пробоя. После инвалидации зоны (пробой по Close + offset) EA переводит зону в состояние «сломанной» и отслеживает возврат внутрь на глубину RetestDepth, затем повторное закрытие за границей (BreakCloseOffset) в сторону пробоя. Если выключить - ретест после пробоя не отслеживается.

4.3. Фильтры

Параметр	Тип	По умолчанию	Ед. изм.	Назначение и логика работы
EMA_Period	int	200	период	Период EMA для фильтра направления. Если значение <= 0, EMA-фильтр отключается. EMA рассчитывается по PRICE_CLOSE на выбранном Timeframe.
EMA_FilterMode	ENUM_EMA_FILTER_MODE	EMA_MODE_CLOSE	режим	Какой ценой сравнивать EMA при фильтрации: EMA_MODE_PRICE - текущая цена (ASK для BUY, BID для SELL); EMA_MODE_CLOSE - Close сигнального бара (в IntrabarMode это текущий Close формирующейся свечи); EMA_MODE_BARCLOSE - закрытие последнего завершённого бара (детерминированный режим; даже в IntrabarMode используется Close бара shift=1).
ATR_Period	int	14	период	Период ATR для фильтра волатильности (отдельно от ATR зоны). ATR рассчитывается на Timeframe.
ATR_Min	int	10	points	Минимально допустимая волатильность: если ATR (в цене) меньше ATR_Min * Point, вход блокируется. Если ATR_Min <= 0, этот подфильтр отключён.
RangeMinATR_Mult	double	0.0	множитель (0=off)	Фильтр минимального диапазона сигнальной свечи: Range(High-Low) должен быть >= RangeMinATR_Mult * ATR. Если значение 0.0 - фильтр отключён. Этот фильтр полезен, когда нужно отсечь слишком узкие бары даже при нормальном ATR.

4.4. Торговля и риск-менеджмент

Параметр	Тип	По умолчанию	Ед. изм.	Назначение и логика работы
TradeEnabled	bool	true	вкл/выкл	Главный переключатель торговли. Если false, EA работает в режиме «signals only»: формирует сигналы, рисует маркеры и отправляет уведомления, но не открывает сделки и не выполняет сопровождение позиций (BE/TS/PartialClose).
LotMode	ENUM_LOT_MODE	LOT_FIXED	режим	Режим расчёта объёма: LOT_FIXED - использовать фиксированный Lot; LOT_PERCENT_RISK - рассчитывать Lot по риску Percent от баланса. В режиме риска объём считается по фактической дистанции до SL (в points) и денежной стоимости пункта через tick_value/tick_size.
Lot	double	0.10	лоты	Фиксированный объём позиции (лоты) при LotMode=LOT_FIXED. Значение автоматически приводится к допустимому шагу/минимуму/максимуму брокера.
Percent	double	1.0	%	Риск на сделку в процентах от баланса при LotMode=LOT_PERCENT_RISK. EA использует ACCOUNT_BALANCE (баланс), а не equity. Если Percent <= 0, расчёт объёма по риску невозможен.
SL_Mode	ENUM_SL_MODE	SL_FIXED	режим	Источник стоп-лосса: SL_FIXED - фиксированное расстояние SL_Points; SL_FROM_ZONE - стоп за границей зоны (Low/High) с отступом SL_Offset.
SL_Points	int	200	points	Размер стоп-лосса в points при SL_Mode=SL_FIXED. Для BUY: Entry - SL_Points; для SELL: Entry + SL_Points.
SL_Offset	int	0	points	Отступ стоп-лосса от границы зоны при SL_Mode=SL_FROM_ZONE. Для BUY: SL = ZoneLow - SL_Offset; для SELL: SL = ZoneHigh + SL_Offset.
TP_Mode	ENUM_TP_MODE	TP_FIXED	режим	Источник тейк-профита: TP_FIXED - фиксированное расстояние TP_Points; TP_FROM_ZONE - цель относительно противоположной границы зоны с отступом TP_Offset.
TP_Points	int	200	points	Размер тейк-профита в points при TP_Mode=TP_FIXED. Для BUY: Entry + TP_Points; для SELL: Entry - TP_Points.
TP_Offset	int	0	points	Отступ тейк-профита от границы зоны при TP_Mode=TP_FROM_ZONE. Для BUY: TP = ZoneHigh + TP_Offset; для SELL: TP = ZoneLow - TP_Offset.
UseBE	bool	false	вкл/выкл	Включает перенос SL в безубыток. При достижении прибыли BE_Trigger (в points) SL переносится на цену открытия +/− BE_Offset points.
BE_Trigger	int	100	points	Порог прибыли (в points), после которого активируется безубыток (UseBE=true).

Параметр	Тип	По умолчанию	Ед. изм.	Назначение и логика работы
BE_Offset	int	5	points	Отступ от цены открытия при установке безубытка. Для BUY: SL = Open + BE_Offset; для SELL: SL = Open - BE_Offset. 0 означает перенос на точный уровень входа.
UseTS	bool	false	вкл/выкл	Включает трейлинг-стоп. При достижении прибыли TS_Start (points) EA начинает подтягивать SL на расстояние TS_Step points от текущей цены.
TS_Start	int	150	points	Порог прибыли (в points), после которого начинает работать трейлинг (UseTS=true).
TS_Step	int	50	points	Дистанция трейлинга: SL устанавливается на расстоянии TS_Step points от текущей цены (Bid-TS_Step для BUY или Ask+TS_Step для SELL). В реализации это именно «trailing distance», а не шаг редкой перестановки.
PartialClose_On	bool	false	вкл/выкл	Включает частичное закрытие позиции в 2 этапа. EA отслеживает прибыль в points и при достижении PC_Step1/PC_Step2 закрывает часть от начального объёма (PC_Vol1/PC_Vol2). Функционал рассчитан на hedging-счета и учитывает шаг/минимум объёма брокера.
PC_Step1	int	150	points	Порог прибыли (points) для первого частичного закрытия (PartialClose_On=true).
PC_Vol1	double	0.50	доля (0-1)	Доля начального объёма, закрываемая на шаге 1. Например 0.50 означает закрыть 50% от initial volume.
PC_Step2	int	300	points	Порог прибыли (points) для второго частичного закрытия (PartialClose_On=true).
PC_Vol2	double	0.50	доля (0-1)	Доля начального объёма, закрываемая на шаге 2. Важно: расчёт делается от initial volume, а не от остатка. Если Vol1 и Vol2 суммарно превышают 1.0, фактическое закрытие будет ограничено текущим объёмом и минимальным объёмом брокера.
OnlyOneTradePerBar	bool	true	вкл/выкл	Ограничение «не более одной сделки на бар». Если true, при повторном сигнале на том же баре EA блокирует вход. Проверка идёт по времени сигнального бара (в bar-close режиме это закрытый бар shift=1).
ReEntries	int	0	счётчик	Число дополнительных входов на одну зону. Фактический лимит сделок на зону = 1 + ReEntries. Лимит общий для сценариев A/B/C: счётчик trades_done переносится из активной зоны в сломанную зону.

Параметр	Тип	По умолчанию	Ед. изм.	Назначение и логика работы
MaxPositions	int	1	шт.	Максимум одновременно открытых позиций по текущему символу и MagicNumber. Если MaxPositions <= 0, лимит не применяется.
MaxSpread	int	20	points	Максимально допустимый спред (в points) для открытия сделки. Если текущий спред больше, вход блокируется, но сигнал остаётся (маркер/алерт показывают статус блокировки). Если MaxSpread <= 0, фильтр отключён.
Slippage	int	10	points	Допустимое отклонение цены (deviation) в points для рыночных ордеров и частичного закрытия. Чем меньше значение, тем строже исполнение; 0 - максимально строго.
MagicNumber	long	240117	ID	Магический номер, которым EA помечает сделки/позиции и по которому затем управляет только «своими» позициями (CountMyPositions/ManagePositions). Для нескольких копий EA на одном символе следует использовать разные MagicNumber.
CommentPrefix	string	SnayperPricel	текст	Префикс для комментариев сделок, сообщений в журнале и имён объектов на графике. Также используется как общий префикс при удалении графических объектов в OnDeinit(). Если вы запускаете несколько копий EA, используйте разные CommentPrefix, чтобы объекты/логи не смешивались.

4.5. Свинг-линия (проторговка)

Параметр	Тип	По умолчанию	Ед. изм.	Назначение и логика работы
SwingMode	ENUM_SWING_MODE	SWING_FRACTALS	режим	Алгоритм построения свингов для линии: SWING_FRACTALS - фракталы (5-свечная логика, 2 бара слева/справа); SWING_ZIGZAG - ZigZag-подобный расчёт с параметрами ZZ_Depth/ZZ_Deviation/ZZ_Backstep.
ZZ_Depth	int	12	баров	Глубина (depth) для ZigZag-подобного режима: количество баров слева и справа, которые должны подтвердить локальный максимум/минимум. Чем больше - тем реже будут свинги.
ZZ_Deviation	int	5	points	Минимальное ценовое отклонение между соседними свингами в ZigZag-подобном режиме. Если разница цен меньше ZZ_Deviation points, новый свинг не добавляется (сглаживание).

Параметр	Тип	По умолчанию	Ед. изм.	Назначение и логика работы
ZZ_Backstep	int	3	баров	Backstep для ZigZag-подобного режима: если два кандидата свинга находятся ближе, чем ZZ_Backstep баров, EA оставляет более экстремальный и отбрасывает менее значимый.
ShowSwingLine	bool	true	вкл/выкл	Показывать или скрывать свинг-линию. При выключении EA не строит объекты SWL_ и снижает визуальную нагрузку.

4.6. Визуализация и уведомления

Параметр	Тип	По умолчанию	Ед. изм.	Назначение и логика работы
ShowZones	bool	true	вкл/выкл	Показывать/скрывать прямоугольники зон и реакционную линию (граница, ближайшая к текущей цене). Не влияет на торговую логику - только на отрисовку.
ShowEntryMarker	bool	true	вкл/выкл	Показывать/скрывать маркеры сигналов (прямоугольник на баре входа, текст Buy/Sell и цены Entry/SL/TP). Если false, сигналы/входы всё равно могут формироваться, но без графической метки.
KeepSignalHistory	bool	true	вкл/выкл	История сигналов на графике: true - оставлять все маркеры; false - перед отрисовкой нового сигнала EA удаляет предыдущие объекты SIG_ (на графике остаётся только последний сигнал).
ShowArrows	bool	true	вкл/выкл	Рисовать стрелку на цене входа в составе маркера сигнала (если ShowEntryMarker=true).
AlertsMode	ENUM_ALERTS_MODE	ALERTS_ONSCREEN	режим	Канал уведомлений при появлении сигнала: ALERTS_OFF - только запись в журнал; ALERTS_ONSCREEN - всплывающий Alert в терминале; ALERTS_PUSH - push-уведомления (требует настройки MetaQuotes ID).
ColorZoneActive	color	clrSilver	цвет	Цвет активной зоны консолидации. Применяется к прямоугольнику зоны (с прозрачностью).
ColorZoneBroken	color	clrDarkGray	цвет	Цвет зоны после пробоя («сломанной»). Используется при финализации прямоугольника после инвалидации.
ColorReactLine	color	clrDodgerBlue	цвет	Цвет «реакционной» линии: горизонтальный отрезок по ближайшей к цене границе активной зоны.
ReactLineStyle	ENUM_LINE_STYLE	STYLE_SOLID	стиль	Стиль реакционной линии (сплошная/пунктир/и т.д. согласно ENUM_LINE_STYLE MT5).
ReactLineWidth	int	2	толщина	Толщина реакционной линии.

Параметр	Тип	По умолчанию	Ед. изм.	Назначение и логика работы
ColorHOD	color	clrRed	цвет	Цвет дневного уровня HOD (High of Day) для текущего и предыдущего дня.
ColorLOD	color	clrBlue	цвет	Цвет дневного уровня LOD (Low of Day).
ColorBalance	color	clrGray	цвет	Цвет дневного уровня Balance (BAL).
ColorSwingLine	color	clrDodgerBlue	цвет	Цвет свинг-линии («проторговки»).
SwingLineWidth	int	2	толщина	Толщина свинг-линии.
SwingLineStyle	ENUM_LINE_STYLE	STYLE_DASH	стиль	Стиль свинг-линии (например, пунктир).
ColorBuyMarker	color	clrLimeGreen	цвет	Цвет маркера BUY-сигнала/входа. Используется для прямоугольника, текста и стрелки.
ColorSellMarker	color	clrTomato	цвет	Цвет маркера SELL-сигнала/входа.

4.7. Режим перерасчёта

Параметр	Тип	По умолчанию	Ед. изм.	Назначение и логика работы
IntrabarMode	bool	false	вкл/выкл	Intrabar-режим: если true, EA дополнительно проверяет условия сигналов внутри текущей свечи (shift=0) один раз в IntrabarSeconds. При этом создание/обновление зон и дневных уровней всё равно выполняется на закрытии бара. Режим может увеличивать число сигналов и снижать детерминированность в зависимости от тиковых данных.
IntrabarSeconds	int	5	сек.	Частота intrabar-пересчёта в секундах (минимум 1). Используется в OnTimer (EventSetTimer) и/или как fallback в OnTick с внутренним троттлингом.

5. Типовые конфигурации

Примеры ниже - это шаблоны настройки логики EA. Они не являются торговой рекомендацией.

5.1. Режим "signals only" (без торговли)

Цель: получать сигналы A/B/C, видеть зоны и уровни, не открывая сделки.

Параметр	Значение/рекомендация
TradeEnabled	false
AlertsMode	ALERTS_ONSCREEN (или ALERTS_PUSH)
ShowEntryMarker	true

Параметр	Значение/рекомендация
KeepSignalHistory	true (для анализа истории)
EnableSignalA/B/C	true

При TradeEnabled=false EA не выполняет сопровождение позиций (BE/TS/PartialClose) - это намеренная защита режима анализа.

5.2. Базовая торговля (детерминированно, по закрытию бара)

Цель: включить торговлю при сохранении воспроизводимости результатов в тестере (IntrabarMode=false).

Параметр	Значение/рекомендация
TradeEnabled	true
IntrabarMode	false
LotMode	LOT_PERCENT_RISK (или LOT_FIXED)
Percent	1.0 (пример)
MaxPositions	1
OnlyOneTradePerBar	true
MaxSpread	20 (пример)
SL_Mode / TP_Mode	SL_FROM_ZONE/TP_FROM_ZONE (или FIXED)
UseBE / UseTS / PartialClose_On	включать по необходимости после тестов

Конкретные значения SL/TP/фильтров зависят от инструмента и условий брокера. Подбирайте параметры на исторических данных.

6. Примечания по эксплуатации и тестированию

• В bar-close режиме сигналы и инвалидация зоны рассчитываются по закрытому бару (shift=1), а визуальный маркер рисуется на текущем баре (бар входа).

• IntrabarMode добавляет проверки A/B/C внутри текущей свечи раз в IntrabarSeconds, но не обновляет зоны - зоны обновляются на закрытии бара.

• Фильтры EMA/ATR и защиты (MaxSpread/MaxPositions/OnlyOneTradePerBar/ReEntries) блокируют вход, но не отменяют сигнал - статус видно на маркере.

• Для нескольких копий EA используйте разные MagicNumber и CommentPrefix, чтобы избежать конфликтов позиций и объектов.

Приложение A. Скриншоты Inputs

76fca412-184b-4c26-8725-b3fdad3f59fc.png

Snayper_Pricel_v1.08 1.08

Allgemein | Eingaben

Variable	Wert
Timeframe	5 Minutes
DayStartHour	0
UsePrevDayLevels	true
ShowLevelsLenBars	500
optional	false
CZ_LookbackN	20
CZ_ATR_Period	14
CZ_ATR_K	1.0
points	5
points	5
WickRatio	2.0
ConfirmPattern	CP_OFF
EnableSignalA	true
EnableSignalB	true
EnableSignalC	true
EMA_Period	200
EMA_FilterMode	EMA_MODE_CLOSE
ATR_Period	14
points	10
0 = off	0.0
"signals only" when false	true
LotMode	LOT_FIXED
Lot	0.1
Percent	1.0
SL_Mode	SL_FIXED
points	200
points (for FromZone)	0
TP_Mode	TP_FIXED
points	200
points (for FromZone)	0
UseBE	false
points	100
points	5
UseTS	false
points	150
points	50
PartialClose_On	false
points	150
fraction of initial volume	0.5
points	300
fraction of initial volume	0.5
OnlyOneTradePerBar	true
additional entries per zone (0 => 1 trade/zone)	0

Laden

Speichern

OK | Abbrechen | Zurücksetzen

6bd4fc11-2fbd-4100-9e9f-a9b27f124607.png

Snayper_Pricel_v1.08 1.08

Allgemein | Eingaben

Variable	Wert
points	100
points	5
UseTS	false
points	150
points	50
PartialClose_On	false
points	150
fraction of initial volume	0.5
points	300
fraction of initial volume	0.5
OnlyOneTradePerBar	true
additional entries per zone (0 => 1 trade/zone)	0
MaxPositions	1
points	20
points	10
MagicNumber	240117
CommentPrefix	SnayperPricel
SwingMode	SWING_FRACTALS
ZZ_Depth	12
points	5
ZZ_Backstep	3
ShowSwingLine	true
ShowZones	true
ShowEntryMarker	true
KeepSignalHistory	true
ShowArrows	true
AlertsMode	ALERTS_ONSCREEN
ColorZoneActive	Silver
ColorZoneBroken	DarkGray
ColorReactLine	DodgerBlue
ReactLineStyle	Solid
ReactLineWidth	2
ColorHOD	Red
ColorLOD	Blue
ColorBalance	Gray
ColorSwingLine	DodgerBlue
SwingLineWidth	2
SwingLineStyle	Dash
ColorBuyMarker	LimeGreen
ColorSellMarker	Tomato
IntrabarMode	false
IntrabarSeconds	5

Laden

Speichern

OK | Abbrechen | Zurücksetzen