ACTECK · MetaTrader 5

ASmart 4.1

Краткое руководство трейдера

Z ZigZag лой→хай · КЗ тонкой линией · ИКИ

Линия 30% · РМ · A/B/C · индекс страха

Актуально на 12 октября 2026

1. Версии и файлы

ASmart 4.1 переводит сигналы A/B/C на ИКИ-КЗ по методичкам Снайпер (базовые свечи, ИКИ, коррекционные зоны, базовая и каскадная модели расширения), сохраняя UX ASmart: «30», прицел, стрелки, алерты.

Снять предыдущую версию с графика, повесить ASmart 4.1 (префикс ASmart41_).

Файл	Зачем
MQL5/Experts/ASmart 4.1.mq5	Исходник 4.1. F7 → ASmart 4.1.ex5
MQL5/Experts/ASmart 4.1.mq5	Исходник ASmart 4.1
UserGuide_ASmart_4.1_RU.txt	Шпаргалка у графика для 4.1
UserGuide_Snayper_Pricel_EA_RU.txt	Шпаргалка для 2.14
README.md	Детектор 4.1, пороги, объекты
Sniper/*.pdf	Методички: механика, КЗ, базовая/каскадная модели

2. Установка

- MetaEditor → ASmart 4.1.mq5 → F7.
- Снять с графика старую версию. Навесить ASmart 4.1 (префикс объектов ASmart41_).
- Сначала TradeEnabled=false: только разметка.
- SpeedPreset: SCALP (3) · CALM (8) · SWING (60).
- Решения — по UserGuide_ASmart_4.1_RU.txt.

3. Что на графике (4.1)

Объект	Смысл
Синий Z (одна диагональ) + «-0.00»	ИКИ-Z: начало→tip1→корр→tip (как обведено у Pro).
Синяя «30»	Вспомогательный откат UX ASmart — зона поиска входа.
«38.2»	Разворотная зона базовой модели расширения (методичка).
«23.6»	Разворотная зона каскадной модели.
КЗ	ИКИ-КЗ: уровень + якорь сигналов A/B/C (тонкая линия).
ЗУ / бокс модели	Зона принятия решения у 38.2 / каскада.
Рамка PM	Остановка (stall) или длинный хвост (rejection). Только last closed.
Прицел / стрелка / страх	Как в 2.14: сторона, вход на закрытии, индекс 0–100.

3b. Отладка пути (ShowBasePathDebug)

По умолчанию выкл. Включите ShowBasePathDebug=true, чтобы на истории увидеть ломаную пути по базовым свечам: ✓ действительная коррекция, ✗ внутренний бар / недействительная коррекция, ◇/◆ развязка внешнего. BasePathMaxBars — глубина (по умолч. 80). Для торговли оставьте false.

4. Грамматика Снайпер в коде

Механика: импульс и коррекция считаются по базовым свечам. Внутренние бары пропускаются. Внешний бар (обновил high и low): не раскрывается сразу; цепочка внешних ждёт одностороннее обновление.

Развязка: экстремум последнего внешнего против обновления → экстремум развязывающей свечи (пример: внешние 5→4→3, свеча 2 только min ⇒ max(3)→min(2)).

КЗ (ИКИ): импульс → коррекция (не сносит начало импульса1) → второй импульс, обновляющий первый → зона на начале импульса1. После КЗ по тренду — только противоположное ИКИ. Пробитие ближайшей КЗ → новая зона на крайней точке действительного отката. Лимит MaxActiveKZ.

Базовая модель: диапазон между КЗ, пробой в обе стороны → поиск входа в области 38.2% последнего импульса. Каскад: продолжение с пробоем КЗ → зона 23.6% первого импульса каскада.

Пороги импульса по умолчанию мягче, чем в 2.14: ≥ 1.0×ATR и ≥ 3 базовых свечей (PD_MinImpulseATR / PD_MinImpulseBars). Снятие хода при откате ≥ 50% сохранено.

5. Как торговать

Пошаговое решение — только в UserGuide_ASmart_4.1_RU.txt. A/B/C якорь = ИКИ-КЗ (не CZ). Сейф min(1R, 0.30×импульс), трейл — как ранее.

Линия «30» — рабочий UX отката. Линии 38.2 / 23.6 — разметка моделей; жёсткий фильтр «вход только от 38.2» в коде не включён — ориентир анализа + confluence ЗУ.

6. Рамка PM

Stall: маленькое тело после импульса у вершины/дна (как 2.14). Опционально RM_AllowRejection: длинный хвост ≥ N× тело — визуальная рамка отклонения (как у Pro). Подтверждение входа по Price Action / стрелке не заменяется одним только rejection.

7. Старение разметки

FadeOldMarkings: бледнеет после MarkFadeAfterHours (18), скрывается после MarkHideAfterHours (48). Старая «30» оранжевая и удаляется на следующий день. Неактуальные объекты не копятся бесконечно.

Карточка у графика

Пять вопросов перед входом — в конце UserGuide_ASmart_4.1_RU.txt.