- enter
 - pushl %ebp
 - movl %esp,%ebp
- leave
 - movl %ebp,%esp
 - · popl %ebp

0x7c00处存放的代码

- 就是从磁盘引导扇区读入的那512个字节
 - 引导扇区就是启动设备的第一个扇区
 - 启动设备信息被设置在CMOS中...

CMOS: 互补金属氧化物半 导体(64B-128B)。用来存 储实时钟和硬件配置信息。

■ 因此,硬盘的第一个扇区上存放着开机 后执行的第一段我们可以控制的程序。

读入setup模块后: ok_load_setup

| 云课堂

//载入setup模块 Ok load setup: 显示这24个字符将是 mov dl, #0x00 mov ax, #0x0800 //ah=8获得磁盘参数 大家的第一个"创举"! int 0x13 mov ch, #0x00 mov sectors, cx mov ah, #0x03 xor bh, bh int 0x10 //读光标 7是显示属性! mov cx, #24 mov bx, #0x0007mov bp, #msg1 mov ax, #1301 /显示字符 int 0x10 mov ax, #SYSSEG //SYSSEG=0x1000 mov es,ax call read it //读入system模块 jmpi 0, SETUPSEG bootsect.s中的数据 //在文件末尾 转入0x9020:0x0000 sectors: .word 0 //磁道扇区数 执行setup.s msg1: byte 13,10 ascii "Loading system. boot工作:读setup,

读svstem...

.byte 13,10,13,10



