Gestion des valeurs NULL

Valeur NULL et expression arithmétique

SELECT SALAIRE + PRIME REVENU FROM EMPLOYE;

5000 + NULL → NULL

NVL(Attribut, Constante)

Si Attribut est NULL alors Attribut = constante

SELECT SALAIRE + NVL(PRIME, 0) REVENU FROM EMPLOYE;

Valeur NULL et fonction statistique

SELECT AVG(PRIME) MoyPrime

FROM EMPLOYE;

La valeur NULL est ignorée si l'attribut de la fonction statistique contient au moins une valeur non NULL. Ainsi, AVG(PRIME) est la somme des valeurs non NULL divisée par le nombre de valeurs non NULL.

Le résultat de la requête est NULL si l'attribut PRIME de la fonction ne contient que des valeurs NULL ou si la table est vide.

Valeur NULL et sous-requête

SELECT AT1, AT2

FROM R1

WHERE AT3 NOT IN

(SELECT AT3 FROM R2 WHERE AT3 IS NOT NULL);

En l'absence de WHERE AT3 IS NOT NULL de la sous-requête, la condition du WHERE de la requête principale est évaluée à inconnu (fausse) si le résultat de la sous-requête contient une valeur NULL.

Dans ce cas, le résultat final de la requête est vide.