
AI僵尸-用户手册


严格来说,AI是指AI实体组件,如果其他功能组件一样,挂载在任何实体上该实体都会是一个AI单位。




但是目前AI实体只挂载在僵尸实体上,且不可自定义挂载与否。所以本篇文章将从如何配置和控制僵尸的 角度介绍AI。

配置AI僵尸

您可以通过单位配置僵尸个体,通过僵尸生成器周期性地生成并配置僵尸,或者通过单位生成器批量地生成设定好的僵尸模板。






对于生成器和僵尸,它们都可以配置僵尸的属性。而对于生成器具有一些额外的关于如何生成僵尸的配置。

单位僵尸的配置

这些条目也同时在僵尸生成器出现。



血量: AI僵尸的血量。

攻击伤害:基础攻击伤害。技能伤害单独计算,不受此配置影响。

索敌范围: AI僵尸检测敌人的基础范围。如有加成会在此基础值上修改。

移动速度:基础移速。如有加成会在此基础值上修改。

是否开启战利品掉落:是否在被击杀后掉落战利品。战利品掉落种类不可配置。

受伤倍率:受到伤害的百分比,范围10-10000,最低10代表受到伤害时只承受原伤害的10%。

类型: AI类型。也就是僵尸的种类。

自动索敌: 是否自动检测索敌范围内的敌人。

阵营: AI僵尸的阵营。

攻击模式: 主动攻击: 主动攻击检测出的敌人。被动攻击: 被攻击时才会攻击敌人。不攻击: 不会进行


攻击。+


对于那些有技能的僵尸,它们不一定会严格遵守索敌和攻击配置,而是总会以技能去攻击范围内的敌人。

BOSS类型的僵尸都是自带技能的: 屠夫、Mr.V、武士。

行进路径: 默认行进路线, 与路径点结合使用。

使用路径点物件在场景中设置好行进的路径:






设定好路径后,就可以在AI僵尸的配置中选择对应的路径。



僵尸生成器特有的配置



每波僵尸数量:每次生成的僵尸数量。

生成波数: 非连续生成时, 每回合生成多少波僵尸。


连续: 连续生成,无视生成波数设置,持续生成僵尸。

开始生成时间:回合开始多久后开始生成第一波僵尸,单位为秒。

每波间隔时间:每两拨生成的僵尸中间间隔的时长,单位为秒。

由生成器生成的僵尸, 会在下一回合开始时全部消灭, 并不产生掉落。

单位生成器的配置



每波生成单位数量:每波生成多少个配置的单位。

波次: 共生成几波。

模板: 从场景中选择生成的单位模板。与模板 (Prefab) 互斥。

开始生成时间:游戏开始后多久开始生成第一波单位,单位为秒。

持续: 勾选后, 无视波次配置, 持续生成每波的单位。

每波间隔时间:每两波生成单位的间隔,单位为秒。


模板 (Prefab) : 从Prefab中选择要生成的单位。与模板互斥。

通过图元控制AI僵尸

在场景中静态配置好AI僵尸或它的生成器后,还可以通过脚本来在游戏进程中控制它们。 这里主要介绍图元脚本,代码脚本可以使用图元脚本对应的API和事件来进行同样的操作。

生成器操作

不止限定于AI僵尸, 生成器API和事件可以对所有生成器进行操作。




使用此组合可以取到生成器每波生成的单位实体



AI僵尸操作

除了AI实体外,僵尸同时也是战斗实体、可瞄准实体、实体等。

使用对应的事件可以监控AI僵尸对应的行为,使用API可以控制AI僵尸进行行动。




AI实体的事件


示例

以一个简单例子,说明如何使用图元脚本控制AI僵尸。

假设需求为:每当玩家瞄准僵尸时,僵尸都会躲闪。



将此脚本挂载在僵尸实体上。



即可实现僵尸被瞄准时会水平方向上随机移动。