


Autodesk® **Scaleform®**

Copyright notice

Autodesk® Scaleform® 4.4

© 2014 Autodesk, Inc. All rights reserved.

Disclaimer



■

:


1.1 ソフトウェアの最小要件

- ・
- ・
- ・



. CLIK Scaleform Launcher

2.1 Scaleform CLIK クラス パスを Flash CS3 に追加する





2.2 Scaleform CLIK クラスパスを Flash CS4 に追加する




2.3 *Scaleform Launcher* パネルを追加する




3. CLIK

—



—






3.1 メニュー シェルを作成する








`stop()`


3.2 Main Menu のナビゲーション コントロールを追加する







パラメータ ×		
	label	Options
	toggle	false



3.3 Options Screen ボタンをリスンする

1.

2. `"stop(); "`

```
function OpenOptionsScreen()  
{  
    gotoAndPlay("optionsScreen");  
}
```

3.


```
optionsBtn.addEventListener("click", this, "OpenOptionsScreen");
```


4.

```
optionsBtn.focused = true;
```


5.

3.4 難易度オプション設定を追加する








3.5 ビデオ設定のチェックボックスとラジオ ボタンを追加する




パラメータ ×		
	data	
	group	aaGroup
	label	Edge AA
366.3	selected	false
225.3		




3.6 音量スライダを追加する





3.7 OK ボタンとキャンセル ボタンを追加する



4. ActionScript

\ \ \ \ \ \ \ \ \

4.1 難易度レベルを難易度オプション設定に追加する

```
"stop();"
```

```
difficultyOption.dataProvider = ["Easy", "Medium", "Hard", "Insane"];
```

4.2 aaGroup にあるラジオ ボタン グループを設定する

```
"stop();" 
```

```
import gfx.controls.ButtonGroup;
```

```
var aaGroup:ButtonGroup = new ButtonGroup();
```

```
edgeaaBtn.group = hwaaBtn.group = aaGroup;
```

```
function EnableAARadioButtons()
```

```
{
```

```
    edgeaaBtn.disabled = hwaaBtn.disabled = !aaBtn.selected;
```

```
}
```

```
aaBtn.addEventListener("click", this, "EnableAARadioButtons");
```

4.3 Options の初期ステートを設定する

```
if (!options)
{
    var options:Object = {};
}
```

```
difficultyOption.selectedIndex = (options.selectedDifficulty) ?
                                options.selectedDifficulty : 0;
```

```
bloomBtn.selected = options.bloom;
aaBtn.selected = options.aa;
```

```
edgeaaaBtn.disabled = hwaaaBtn.disabled = !aaaBtn.selected;
```

```
edgeaaaBtn.selected = (options.edgeaaa) ? options.edgeaaa : true;
```

```
hwaaaBtn.selected = (options.hwaaa) ? options.hwaaa : false;
```

```
soundSlider.value = options.soundVolume;
```

4.4 Options Screen を終了する

```
"stop();" 
```



```
function ReturnToMainMenu()  
{  
    options.selectedDifficulty = difficultyOption.selectedIndex;  
    options.bloom = bloomBtn.selected;  
    options.aa = aaaBtn.selected;  
    options.edgeaaa = edgeaaaBtn.selected;  
    options.hwaaa = hwaaaBtn.selected;  
    options.soundVolume = soundSlider.value;  
    gotoAndPlay("mainMenu");  
}
```

```
function CancelToMainMenu()  
{  
  
    gotoAndPlay("mainMenu");  
}
```

```
okBtn.addEventListener("click", this, "ReturnToMainMenu");  
cancelBtn.addEventListener("click", this, "CancelToMainMenu");
```

```
cancelBtn.focused = true;
```



5. —




5.1 Options ボタンをスキニングする




a.






5.2 音量スライダーをスキニングする




a.





5.3 ラジオ ボタンとチェックボックスをスキニングする




5.4 難易度オプション設定をスキニングする

a.



6.



•

•

•

•

•
