SP6 - Sécurisation des accès aux éléments d'interconnexions via RADIUS

Présenté par
Noah FROMENT et Joris TEXIER

Version 1
Date de rédaction : 18 novembre 2024

Sommaire

Mission 2 : Modifier la maquette globale du contexte SCA pour prendre en compte le paramétrage du protocole RADIUS..... 3
1. Intégration du serveur RADIUS.....3
2. Configuration du serveur.....4
3. Configuration du client.....4

Mission 2 : Modifier la maquette globale du contexte SCA pour prendre en compte le paramétrage du protocole RADIUS.

1. Intégration du serveur RADIUS





Dans la ferme de serveur il y a maintenant le serveur RADIUS qui à été rajouté en 172.16.51.150 sur la maquette. Il faut que le vlan Administration soit le seul à pouvoir configurer les éléments d'interconnexion (Commutateur Service et Distribution).

2. Configuration du serveur



3. Configuration du client

Créer un utilisateur local :
username Admin privilege 15 password 0 Etudiant_007

Configuration du client radius :
aaa new-model
aaa authentication login default group radius local
radius-server host 172.16.51.150 auth-port 1645 key Etudiant_007

Remarques :
Le serveur radius (172.16.51.150) est configuré sur le port 1645 (port par défaut de cisco packet tracer), dans physique c'est le port 1812 qui est utilisé.

"aaa authentication login default group radius local" sert à se connecter avec un utilisateur de la base de données du serveur, si la connexion échoue, cela vérifie si un utilisateur local est configuré.

La clé "Etudiant_007" doit être la même sur le serveur Radius ainsi que sur son client.

L'utilisateur local est uniquement accessible si le service Radius est indisponible, si le service peut communiquer personne ne peut se connecter en local.

Configuration du client radius :

"

```
line con 0
 password Etudiant_007
 login authentication default

line vty 0 15
 login authentication default
 transport input ssh
```

"

Les interfaces virtuelles et le port console utilisent l'authentification avec Radius ou avec le local si le Radius n'est pas disponible.

```
Username: Admin
Password:
% Login invalid

Username: Noah
Password:
CommutateurDistribution>
```

L'authentification se fait correctement (pas en local), maintenant on peut éteindre le service pour voir si le local fonctionne




```
Username: Noah
Password:
% Login invalid

Username: Admin
Password:
CommutateurDistribution>
```

L'authentification se fait correctement (en local).