

Tecnicatura Universitaria en Gestión Aeronáutica Billetaje y Reservas 2024

Unidad 4 Tecnologías y Sistemas en Billetaje y Reservas

Sistemas de Reservas II
Sistema Amadeus

Profesor: Facundo A. Villafañe



Contenido

1. Introducción	3
2. Ingreso al sistema	4
3. Comandos	4
3.1. Comandos de desplazamiento	4
3.2. Comandos de Ayuda	5
3.2.1 Páginas GG	5
3.2.2. Paginas HE	8
3.3. Codificación y decodificación	9
3.3.1. Ciudades y aeropuertos	10
3.3.2. Países y provincias	11
3.3.3. Aerolíneas	12
3.3.4. Aviones (Equipos)	13
3.4. Cálculo y conversión	14
3.4.1. Tiempos y fechas	14
3.4.2. Tiempos mínimos de conexión en aeropuertos	15
4. Despliegue de vuelos	16
4.1. AN – Disponibilidad Neutral	16
4.2. SN - Programación Neutral	20
4.3. TN – Tabla de Frecuencias	20

TUGA - Billetaje y Reservas – 2024 Profesor: Facundo A. Villafañe U4. Tecnologías y Sistemas en Billetaje y Reservas. AMADEUS



1. Introducción

El presente archivo, es un resumen del sistema de reservas Amadeus, confeccionado a base de ejemplos, extractos de internet, y varias plataformas.

Tiene por objetivo de indicar los pasos a seguir, de forma ordenada, para poder confeccionar desde una búsqueda de disponibilidad de una ruta aérea, reservarla con el nombre del pasajero, crear un numero o código de reserva, modificar, cancelar, etc.

Con el tiempo se ha ido actualizando y modernizando el sistema Amadeus y lo vamos a ver con diferentes nombres como el de "Selling Platform o la de All Fares", que independientemente de la versión que nos encontremos contamos con la facilidad de poder cambiar de pantalla de modo grafico (como si fuera una plataforma de reservas web) a modo críptico (versión plana y con comandos) y viceversa.

En el archivo "Guía Rápida Amadeus" están resumidos los comandos específicos del sistema con su función, pero en este documento vamos a ver ejemplos prácticos de los mismos.

Es importante mencionar que a fines de esta materia solo vamos a ver el modo críptico de Amadeus, ya que es el más "complejo" de aprender y el que más opciones ofrece.



2. Ingreso al sistema

Existen 2 formas de ingresar a la plataforma:


El entorno de Producción, sistema en tiempo real con datos reales de vuelos:

https://www.sellingplatformconnect.amadeus.com/

El entorno de Training, entorno simulado, con datos ficticios, en la que cualquier modificación no afecta al inventario real:

https://www.training.sellingplatformconnect.amadeus.com/

Ambos se ven así:



En ambos casos se necesita de un *Nombre de usuario* habilitado, un *ID de Oficina* (Designador que otorga Amadeus a una agencia de viajes, compañía o instituto) y una *contraseña*.

3. Comandos

3.1. Comandos de desplazamiento

Cuando una reserva o una página de información ocupan más de una pantalla, se utilizan **comandos de desplazamiento** para pasar de una página a otra.

La siguiente tabla describe los comandos de desplazamiento:



Comando	Significado	Función
MoMD	Move Down	Avanzar a la siguiente pantalla.
U	Move Up	Retroceder a la pantalla anterior.
MT	Move Top	Ir al principio de la página.
MB	Move Bottom	Ir al final de la página.
MP	Move Previous	Volver a mostrar una pantalla borrada.

3.2. Comandos de Ayuda

3.2.1 Páginas GG

AIS - Amadeus Information System, es una sección de información disponible para la consulta de todos los proveedores del sistema, a la que se puede acceder en cualquier momento.

Algunas secciones son actualizadas por Amadeus y otras por los proveedores de servicios participantes en el sistema: líneas aéreas, cadenas hoteleras, arrendadoras, etc.

La información normalmente está cargada en inglés. Si hay traducción al español, y la preferencia asociada a la firma está en español la información será desplegada en ese idioma, de no ser así la información se mostrará en inglés.

Comandos GG

GGAIS - Índice de páginas AIS

GGAPT - Información sobre aeropuertos

GGAPTAEP - Info de aeropuerto de Aeroparque

GGAIR - Información sobre aerolíneas

GGALLIANCE - Información sobre alianzas


GGCODE - Información sobre códigos

GGCOUMX - Información sobre un país, ejemplo: México



Ejemplos comandos GG:

GGAPTAEP - Info de aeropuerto de Aeroparque



GGAPTEZE - Info de aeropuerto de Ezeiza

```
GENERAL INFORMATION EN 11JAN24 0409Z
BUENOS AIRES PISTARINI AIRPORT

GMT MINUS 0300 (MINUS 0200 180CT09-20MAR10)
ARGENTINA AR

POSITION OF AIRPORT : 20.82 MILES/33.5 KILOMETERS S.S.W. OF BUENOS AIRES

ENQUIRIES PHONE NUMBER: +54 (11) 5480 6111
FLIGHT INFORMATION NO : +54 (11) 5480 6111

TERMINAL DECODING : MS 022
AIRPORT TAX : INCLUDED IN TICKET PRICE


TOPIC ENTER OR PAGE

CAR PARKING GG APT EZE PARK GP2
CHECK IN INFORMATION GG APT EZE CHECK GP3
FACILITIES GG APT EZE FACIL GP4
SURFACE TRANSPORTATION GG APT EZE SURF GP5
```






GGALLIANCE - Información sobre alianzas



GGONEWORLD - Información sobre alianza ONE WORLD





3.2.2. Paginas HE

Amadeus cuenta con páginas ayuda en línea en donde se encuentran las definiciones y conceptos de todas entradas que se utilizan en el Sistema para el manejo de las distintas funcionalidades.

Estas páginas brindan ejemplos, descripción de los diferentes despliegues y explicación de las respuestas que se obtienen al efectuar las diferentes transacciones en Amadeus.

Una gran ventaja es que las páginas de ayuda están cargadas en español. Se recomienda leer siempre los Temas Relacionados que contienen cada tema.

Comandos HE

HE - formato de despliegue

HE/ ayuda sobre la última transacción o entrada

HEPNR

HEFOID

HEPSPT

HEMEAL

Ejemplos comandos HE

HE

```
> HE
                        INTRODUCTION TO HELP SP 23SEP09 1830Z
 PUEDE BUSCAR LA AYUDA QUE NECESITA DE LAS SIGUIENTES MANERAS:
 TIPO DE AYUDA
                             ENTRADA
                                                      EJEMPLO
                            HE (NOMBRE TEMA)
 TEMA ESPECIFICO
                                                    HE HOTELS
 TRANSACCION ESPECIFICA
                            HE (CODIGO TRANSACCION) HE HA
 AYUDA PARA ULTIMA ENTRADA HE/
 NOVEDADES DE LA AYUDA
                            HE UPDATES
 AYUDA PARA LA AYUDA
                            HE HELP
 TAREAS COMPLETADAS, AYUDA HE STEPS
 LISTA DE PALABRAS CLAVE O HE (NOMBRE TEMA)
ACCESOS RAPIDOS DE UN TEMA SEGUIDO DE GP QPS
                                                    HE TICKETING
                                                    GP OPS
                                                              >MD
```



HEPNR

AMADEUS

HEPNR		
> HEPNR		
	an (2001) 11200	
INDEX FOR PNR HELP	SP 6APRI9 11392	
HE PNR		
PARA INFORMACION SOBRE	INTRODUZCA	
INTRODUCCION	GP INT	
PALABRAS CLAVE O ACCESOS RAPIDOS	GP QPS	
ACTUALIZAR UN NOMBRE	GP CHA	
ASOCIACION DE PASAJERO	GP ASC	
ASOCIACION DE SEGMENTO	GP ASC	
AUMENTAR PASAJEROS	GP SEG	
BUSQUEDA POR OFICINA - LMB	GP SBO	
- LPO	GP SBO GP LPO	
CAMBIAR ELEMENTO DE NOMBRE	GP CHA	
CANCELAR	GP CAN	
CODIGO DE TOUR	HE FT	
CODIGOS DE AVISOS	GP STA	
CODIGOS DE ESTADO	GP STA	
	>MD	
>		

HESSR

```
> HESSR
                      SSR
                                           SP 21DEC18 0631Z
 PARA VER UNA EXPLICACION, INTRODUZCA: MS106
                        FORMATO
                                                  REFERENCIA
 TAREA
 CREAR ELEMENTO SSR
                        SRVGML
                                                       MS148
 SSR PARA EXPLOSION
                        SR*VGML
                                                       MS316
 MANUAL O EXPLOSION AL
 FINAL DE LA TRANSACCION
 ELEM. SIN EXPLOSIONAR
                                                       MS358
 ASOCIACION DE LINEA AEREA SRVGMLLH
                                                       MS568
 ASOCIACION DE SEGMENTO SRVGML/S2
 ASOCIACION DE PASAJERO SRVGML/P3
                                                       MS610
```

3.3. Codificación y decodificación

Unos de los primeros comandos que debemos aprender son los de codificar y decodificar (*encoding and decoding*), este es el proceso de convertir los códigos que utiliza Amadeus para representar las ubicaciones, compañías, equipos, etc., en los nombres completos o viceversa. Por ejemplo, uno de los aeropuertos de **París** (Francia) se llama el **Charles de Gaulle** y su código en Amadeus es **CDG** (IATA).



Amadeus permite codificar y decodificar:

- Códigos de Aerolíneas.
- Códigos de aeropuertos y ciudades.
- Códigos de estados y provincias.
- Códigos de Países.
- Códigos de tipos de Aviones.
- Hoteles y compañías de alquiler de vehículos.

3.3.1. Ciudades y aeropuertos

Codificación Comando DAN

Los aeropuertos están identificados con códigos de 3 letras. Para obtener el código a partir del nombre de la ciudad se puede utilizar el comando **DAN**. A continuación, puede verse cómo se usa y cuál es la respuesta.

DAN + Nombre de la Ciudad

```
> DAN BUENOS AIRES
DAN BUENOS AIRES
A:APT B:BUS C:CITY G:GRD H:HELI O:OFF-PT R:RAIL S:ASSOC TOWN
BUE C BUENOS AIRES
                                                        /ARBA
   A AEP - J. NEWBERY
                                     - 6K
                                                        /ARBA
   A EZE - MINISTRO PISTARINI - 27K
B BBE - FLUVIAL BUS STATION - 0K
                                                        /ARBA
                                                        /ARBA
BAI C BUENOS AIRES
                                                         /CR
   A BAI - BUENOS AIRES
                             - 0K
                                                         /CR
*TRN*
>
```

La siguiente tabla explica la respuesta:

Componente	Explicación				
BUE	Código de la ciudad				
С	Indicador de "Ciudad"				
BUENOS AIRES Nombre de la ciudad					
/ARBA	Código ISO del país, en este caso AR de Argentina, BA de				
ANDA	Buenos Aires				
A	Indicador de "Aeropuerto"				
AEP	Código del Aeropuerto				
J. NEWBERY	Nombre del aeropuerto				
6K	Distancia de la ciudad				



Decodificación Comando DAC

El proceso inverso, en el que se consulta una ciudad o aeropuerto a partir de su código. Para eso puede usarse el comando **DAC**:

DAC + Código de ciudad o aeropuerto

```
> DACNYC
DACNYC
A:APT B:BUS C:CITY G:GRD H:HELI O:OFF-PT R:RAIL S:ASSOC TOWN
CITY :
 NYC C NEW YORK
                           /USNY:NEW YORK
AIRPORT-HELIPORT :
 JFK A JOHN F KENNEDY INTL /USNY
                                    - 20K
 LGA A LAGUARDIA
                                    - 12K
                            /USNY
  EWR A NEWARK LIBERTY INTL
                           /USNJ
                                    - 14K
                           /USNY
 NYS A SKYPORTS SPB
                                    - 3K
 SWF A STEWART INTERNATIONAL /USNY
                                    - 86K
 JRB H DOWN MANH HPT
                            /USNY
                                    - 1K
                                    - 4K
  TSS H EAST 34TH HPT
                           /USNY
 JRA H WEST 30TH HPT
                           /USNY
                                    - 4K
RAIL-BUS STATION :
                                    - 3K
 XNY P 39TH STREET FERRY
                            /USNY
 NBP P BATTERY PK CITY FERRY /USNY
                                    - 1K
 NES P EAST 34TH ST FERRY /USNY
                                    - 4K
 NWS P PIER 11 WALL ST FERRY /USNY
                                   - 1K
  ZRP R NEWARK NJ PENN RAIL ST /USNJ
                                    - 12K
                                    - 14K
 ZYP R PENN RAILWAY STATION /USNY
*TRN*
```

De la respuesta se pude leer que **NEW YORK** es Nueva York en Inglés, que **USNY:NEW YORK** se refiere a **US** United States y **NY** New York y luego el título **AIRPORT-HELIPORT** seguido por los código de los aeropuertos. En caso de dudas: **C** es ciudad, **A** es aeropuerto, **H** es helipuerto, **P** es puerto y **R** es para estaciones de Tren (Rail station). Muy similar al funcionamiento del comando DAN.

3.3.2. Países y provincias

Comando DC

El comando **DC** permite decodificar países, por ejemplo, **DC ISRAEL** o **DC IL** permiten consultar el país de Israel:





```
DC + Nombre de país o código de país

DC ISRAEL

IL ISRAEL/MIDDLE EAST TC2

ILS ISRAELI SHEKEL LOCAL

USD US DOLLAR INTL PUBLISHED

ISR ISRAEL CITIZEN
```

IL se refiere al código del país, **MIDDLE EAST** es la ubicación del país (continente o subcontinente, en este caso el medio oriente), **TC2** se refiere al aérea IATA en el que se encuentra, **ILS** se refiere al código de la moneda local (Shekel Israelí). **ISR** se refiere al código de la ciudadanía (Israelí).

De manera similar, se pueden consultar estados o provincias, utilizando el comando **DNS**. Esto aplica para los países con estados como USA o Canadá.

3.3.3. Aerolíneas

Comando DNA

También puede hacerse con aerolíneas y esta es bien importante. El comando a utilizar es **DNA**:

```
DNA + Nombre o código de la aerolínea
```

```
> DNA LATAM
DNA LATAM
4M LATAM AIRLINES ARGENTINA
JJ LATAM AIRLINES BRASIL
LU LATAM AIRLINES CHILE
4C
    LATAM AIRLINES COLOMBIA
_{
m XL}
     LATAM AIRLINES ECUADOR
LA
    LATAM AIRLINES GROUP
PZ
     LATAM AIRLINES PARAGUAY
LP
     LATAM AIRLINES PERU
*TRN*
```

En este caso muestra las coincidencias de las aerolíneas que se llaman LATAM. Revisando el resultado, **LA** es el código de la aerolínea. También se puede buscar el nombre de la aerolínea con el código, ingresando DNA LA.

AMADEUS



3.3.4. Aviones (Equipos)

Comando DNE

También se pueden codificar los tipos de Avión con el código **DNE**:

DNE + Nombre o código de equipo

```
> DNE AIRBUS
DNE AIRBUS
                                       JET 116-135
221 N AIRBUS A220-100
                                        JET 141-160
223 N AIRBUS A220-300
220 N AIRBUS A220 PASSENGER
                                       JET 0- 0
                                       JET 207-317
AB6 W AIRBUS A300-600
ABY W AIRBUS A300-600 FREIGHTER
                                       JET 0- 0
ABB W AIRBUS A300-600ST BELUGA
                                       JET 0- 0
AB4 W AIRBUS A300B2/B4
ABX W AIRBUS A300B4/C4/F4 FREIGHTER
                                        JET 211-317
                                        JET
                                              0- 0
                                        JET 169-246
312 W AIRBUS A310-200
31X N AIRBUS A310-200 FREIGHTER
                                        JET
                                              1- 10
313 W AIRBUS A310-300
                                        JET 167-222
31Y N AIRBUS A310-300 FREIGHTER
                                              1- 10
                                       JET
                                        JET 107-117
318 N AIRBUS A318
31A N AIRBUS A318 (SHARKLETS)
                                        JET 107-117
319 N AIRBUS A319
                                        JET 112-134
31B N AIRBUS A319 (SHARKLETS)
                                        JET 112-134
                                        JET 140-160
31N N AIRBUS A319NEO
                                        JET 123-180
320 N AIRBUS A320
32A N AIRBUS A320 (SHARKLETS)
32F N AIRBUS A320 FREIGHTER
                                         JET 123-180
                                        JET 0- 0
                                        JET 165-194
32N N AIRBUS A320NEO
*TRN*
) >
```

```
> DNE 738
DNE 738
738 N BOEING 737-800
                                      JET 123-186
```

Resumen

Ítem	Codificación	Decodificación
Ciudadas y saranuartas	DAN LONDON	DAC NYC
Ciudades y aeropuertos	DAN NEWYORK	DAC JFK
Países	DC ARGENTINA	DC AR
Estados (US, CA, AR, BR, AU)	DNS FLORIDA	DNS USNY
Aerolíneas	DNA LATAM	DNA LA
Equipos	DNE AIRBUS	DNE 320
Alquileres de autos	DNC ALAMO	DNC AL
Hoteles	DNH MARRIOTT	DNH EM

AMADEUS



3.4. Cálculo y conversión

Amadeus también tiene una calculadora que permite hacer varias cosas.

Desde cálculos matemáticos simples (suma, resta, división, multiplicación y porcentajes) hasta el cálculo de días entre dos fechas, horas entre países, tiempos mínimos de conexión en aeropuertos y conversión de unidades.

3.4.1. Tiempos y fechas

Comando	Lo que muestra
DD	Fecha hora actual
DDMIA	Muestra la fecha y hora actual en Miami
DD BUE1545/MIA	Hora de Miami cuando en Bs As son 15:45hs
DD 28DEC/15	Calcular 15 días después del 28 de diciembre
DD 03FEB/-5	Calcular 5 días antes del 03 de febrero
DD TYO/MEL	Diferencia horaria entre 2 ciudades
DD20MAY/06JUN	Número de días entre 2 fechas específicas
DD 25AUG	Día de la semana de una fecha
DDZZZ2134/PAR	La hora UTC convertida a hora local para una ciudad
	específica

Ejemplo

```
> DDMIA

DDMIA

MIA TIME IS 1301/0101P ON MON06MAY24

MIA IS 02HRS 00MIN EARLIER

*TNR*
```

```
> DDSYD

DDSYD

SYD TIME IS 0502/0502P ON TUE07MAY24

SYD IS 14HRS 00MIN LATER

*TNR*
```





> DD18MAY/18
DD18MAY/18
WED05JUN24
TNR

3.4.2. Tiempos mínimos de conexión en aeropuertos

Comando	Lo que muestra
DM MAD	Tiempo mínimo de conexión en un aeropuerto

Ejemplo

```
> DM MAD
DMMAD / 06MAY24
MAD STANDARD MINIMUN CONNECTING TIMES
                                        D/D D/I I/D I/I
MAD-MAD FROM -
CC FLTN-FLR ORGN EQP TM CS-CC FLTN-FLTR DEST EQP TM CS HHMM HHMM HHMM HHMM
                                          1 0030 0100 0130 0130
                   1
                                           1
                                               0045 0045 0045 0045
                                           3
                   4
                                           1
                                               0230 0230 0230 0230
                  4S -
                                           1
                                              0245 0245 0245 0245
                                              1
                                           2
                   2.
                                           2
                   3
                                           2
                                              0230 0230 0230 0230
0245 0245 0245 0245
                   4
                                           2
                  4 S
                                           2
                                               0100 0100 0100 0100
                                           3
                   2
                                           3
                                                0045 0045 0045 0045
                   3
                                                0045 0045 0045 0045
                   4
                                                0230 0230 0230 0230
                                               0245 0245 0245 0245
                  4 S
                                           3
                                              0230 0230 0230 0230
0230 0230 0230 0230
                   1
                                           4
                   2
*TNR*
```

```
> DM EZE

DMEZE / 06MAY24

EZE STANDARD MINIMUN CONNECTING TIMES

EZE-EZE FROM - TO D/D D/I I/D I/I

CC FLTN-FLR ORGN EQP TM CS-CC FLTN-FLTR DEST EQP TM CS HHMM HHMM HHMM
- 0100 0100 0100 0100

CK SPECIFIC CARRIER FOR EXCEPTIONS TO STANDARD CONNECTING TIMES

PRECLEARANCE MAY APPLY
```

El resto de comandos de calculo y conversión pueden encontrarlos en la Guía Rápida de Amadeus, aquí solo se muestran los comandos mas usados en la práctica.

AMADEUS



4. Despliegue de vuelos

Aquí aprenderemos cómo consultar la disponibilidad de vuelos en Amadeus, es decir, buscar vuelos entre dos o mas lugares para una fecha determinada, existen 3 formas de realizar esta búsqueda:

- Comando AN: despliegue de disponibilidad neutral. Muestra clases disponibles y clases en lista de espera.
- Comando **SN**: despliegue de horarios neutral. Muestra todas las clases, incluyendo las canceladas.
- Comando TN: tabla de horarios, muestra los días de operación de vuelos. No muestra la disponibilidad.

El orden de los despliegues es en base al horario, no se le da prioridad a ninguna línea aérea en particular. Aparecen primero vuelos directos y luego vuelos con conexiones.

En esta unidad les mostrare ejemplos y explicaciones de estos 3 comandos, pero hare énfasis en el primero, **AN**, porque es el que mas se usa en la actualidad.

4.1. AN – Disponibilidad Neutral

Se le dice disponibilidad neutral al comando **AN** por su traducción del inglés, **A**vailability **N**eutral, esta es una buena forma de relacionar los comandos para facilitar su aprendizaje. (*Por ejemplo, DNA podría interpretarse como Display Name Airline, porque muestra, 'Display', el nombre, 'Name', de la aerolínea, 'Airline'.*)

Comando	Lo que muestra			
AN BUEMAD	Disponibilidad entre 2 ciudades, si no pongo fecha es			
ANDOLIMAD	para hoy.			
AN20JULNYCMAD	Disponibilidad entre 2 ciudades para una fecha			
ANZOJOLINI CIVIAD	determinada			
AN08MAYEZEMAD/AUX Disponibilidad entre 2 ciudades con una aerolínea				
AN12DECEZENYC/XMIA	Disponibilidad entre 2 ciudades pasando por Miami			
AN12DECEZENYC/-XMIA	Disponibilidad entre 2 ciudades sin pasar por Miami			
AN12DECEZENYC/CL	C/CL Elijo la clase (L en este caso)			
AN12DECEZENYC/KY	Elijo la cabina (Y economy o turista en este caso)			
AN15AUGBUEMIA*30SEP	Disponibilidad para ir y volver. Si solo pongo fecha de			
AN ISAUGBOLIVIIA SUSEF	regreso se entiende que es desde la misma ciudad			
AN10MAYBUEBRC*	lda y vuelta para el mismo día (10 de mayo)			
AN13MAYBUEMIA*02APRCUNBUE	Vuelos multidestino			



El comando **AN** permite consultar la disponibilidad de vuelos y lugares en clases disponibles para una fecha particular, especificando un lugar de partida y otro de destino.

Ejemplo:

Supongamos que necesitamos unos tickets de ida y vuelta, desde el Cairo hasta Dubái, saliendo el 3 de Junio y regresando el 7 de Junio.

Antes de colocar el comando para el primer segmento (trayecto, vuelo o como quieran decirle) para El Cairo – Dubái el 3 de Junio debemos saber los códigos de aeropuerto de estos dos lugares, ya que los debemos colocar en el comando.

En caso de no saberlos podemos usar el comando DAN:

```
> DAN CAIRO

DAN CAIRO

A:APT B:BUS C:CITY G:GRD H:HELI O:OFF-PT R:RAIL S:ASSOC TOWN

CAI*C CAIRO /EG

A CAI - CAIRO INTL - OK /EG

A CCE - CAPITAL INTERNATIONAL - 17K /EG

CIR C CAIRO /USIL

A CIR - CAIRO - OK /USIL
```

Entonces el comando **DAN CAIRO** muestra los aeropuertos disponibles en la ciudad de El Cairo. Resaltado puede verse el aeropuerto internacional de El Cairo **CAI**.

Hacemos lo mismo con Dubái:

```
> DAN DUBAI
DANDUBAT
A:APT B:BUS C:CITY G:GRD H:HELI O:OFF-PT R:RAIL S:ASSOC TOWN
DXB*C DUBAI
                                                     /AE
   A DWC - AL MAKTOUM INTL
                                  - 40K
                                                    /AE
   A DCG - DUBAI CREEK SPB
                                   - 1K
                                                    /AE
   A DXB - DUBAI INTL
                                                    /AE
   A ZJF - JEBEL ALI FREE ZONE - 33K
                                                    /AE
   A DJH - JEBEL ALI SPB
                                   - 41K
                                                    /AE
   A NHD - MINHAD AB
                                  - 45K
                                                    /AE
   B XEU - HYATT RGNCY EY BUS STN - 22K
                                                    /AE
   B ZXZ - JUMEIRAH BEACH BUS ST - 22K
                                                    /AE
Q3D G DUBAI INDUSTRIAL CITY
                                                     /AE
```

Resulta que esta vez la lista es tan larga que uno no sabría cual elegir. Hay varias maneras de resolverlo:



- 1. Solo las líneas que comienzan por **A** corresponden a aeropuertos. Las que comienzan con **B** son estaciones de Bus y las que comienzan con **G** no corresponden a ningún aeropuerto.
- 2. Cómo lo que estamos buscando es un vuelo internacional seguramente la llegada será a un aeropuerto internacional (**DUBAI INTL**).
- 3. Otra referencia que puede usarse es la cercanía con la ciudad (Nótese que el aeropuerto **DUBAI INTL** está a **0K** de la ciudad), aunque una ciudad grande puede tener varios aeropuertos internacionales.
- 4. Y la última, que es un secreto que nadie quiere admitir, es buscar en Google. Sí, pueden entrar a Google Flights en https://www.google.com/flights/ podrán consultar el mismo vuelo que están intentando encontrar, copiar el código de los aeropuertos, ver más o menos que aerolíneas vuelan y hasta los precios. Luego pueden buscar con confianza en Amadeus.

Teniendo claro que los códigos del Cairo y Dubái respectivamente son **CAI** y **DXB**, procedamos a utilizar el comando **AN** para encontrar la disponibilidad de este vuelo el **3 de Junio**.

> A1	0 3 J U N O	CAID	KΒ						
AN03	JUNCAID:	ХВ							
** Al	MADEUS .	AVAIL	ABIL	ITY	- I	AN ÷	**]	DXB DUBAI.AE 30 MO 03JUN	0000
1	EK 926	F2 A	2 J4	C4	I4	07	¥7	CAI 2 DXB 3 0125 0710 E0/77W	3:45
		E7 R	7 W7	M7	В7	U7	K7	H7 Q7 L7 T7 V7 X7	
2MS	:SQ6043	Z4 C	4 J4	D4	Y4	B4	M4	/CAI 3 DXB 1 0525 1055 E0/738 TR	3:30
3MS	:SQ6034	Z4 C	4 J4	D4	Y4	B4	M4	/CAI 3 DXB 1 0930 1500 E0/333 TR	3:30
		H4 W	4 Q4	N4	V4	L4			
4	EK 928	F2 A	2 J4	C4	I4	07	Y7	CAI 2 DXB 3 1205 1735 E0/77W	3:30
		E7 R	7 W7	M7	В7	U7	K7	H7 Q7 L7 T7 V7 X7	
5	EK 924	F2 A	2 J4	C4	I4	07	Y7	CAI 2 DXB 3 1840 0025+1E0/77W	3:45
		E7 R	7 W7	M7	В7	U7	K7	H7 Q7 L7 T7 V7 X7	
6MS	:SQ6032	Z4 C	4 J4	D4	Y 4	B4	M4	/CAI 3 DXB 1 2230 0400+1E0/333 TR	3:30
		H4 W	4 Q4	N4	V4	L4			
7	GF 070	J7 C	7 D4	I1	Y7	H7	M7	/CAI 2 BAH 1310 1715 E0/321	
		L7 B	7 K7	X7	Q7	V7	E7	07 N7 S7 W7	
	GF 510							/BAH DXB 1 1805 2015 E0/320	5:05
		L7 B	7 K7	X7	Q7	V7	E7	07 N7 S7 W7	

Lo que ven arriba es un despliegue de disponibilidad, puede parecer algo confuso y caótico, pero vamos a ver cada parte en detalle para que puedan entender mejor:

30 MO 03JUN 0000 Indica el número de días que faltan para el vuelo, el día de la semana y la fecha en que sale.



La línea en **negrita** es la primera línea de disponibilidad. Es decir, uno de los vuelos que hay disponibles para ese día.

EK 926 corresponde al código de la aerolínea y el número del vuelo, en este caso el vuelo **EK 926** de **Emirates.**

Luego continúan las clases F2 A2 J4 ... T7 V7 X7. Cada par de letra y número determinan la clase y el número de asientos disponibles para dicha clase. Esto es importante porque es uno de los factores que definen el precio final del vuelo y van, de izquierda a derecha, desde las más caras (clase ejecutiva) hasta las más baratas. En este caso la más cara es la F2 (2 asientos disponibles) y la más económica es la X7 (7 asientos disponibles).

CAI 2 DXB 3 indica los códigos de aeropuertos de origen y destino. Los números son las terminales de cada aeropuerto.

0125 0710 indica las horas de salida y llegada. Todo son horas locales.

3:45 indica el tiempo de vuelo (desde que despega hasta que aterriza).

E0/77W indica respectivamente el número de escalas del vuelo, cero en este caso, y el tipo de avión que vuela (Boeing 777-300ER).

Finalmente, si se fijan en la línea **5**, verán un 0025+1 en la hora de llegada. Eso señala que el vuelo llega a la 12:25 de la media noche, pero un día después. También nótese que todas las fechas son en formato de 24 horas.

Adicionalmente, existen una serie de argumentos opcionales que uno puede agregar para la búsqueda de disponibilidad. Un ejemplo de esto es filtrar los resultados para que muestre solo una aerolínea específica agregando /A EK al final (mostrar solo Emirates), como se muestra a continuación:

>	AN 03JUN	CAIDXB/AEK	
AN	03JUNCAID	OXB/AEK	
* *	AMADEUS	AVAILABILITY - AN ** DXB DUBAI.AE	30 MO 03JUN 0000
1	EK 926	F2 A2 J4 C4 I4 O7 Y7 CAI 2 DXB 3 0125 0710	E0/77W 3:45
		E7 R7 W7 M7 B7 U7 K7 H7 Q7 L7 T7 V7 X7	
2	EK 928	B F2 A2 J4 C4 I4 O7 Y7 CAI 2 DXB 3 1205 1735	E0/77W 3:30
		E7 R7 W7 M7 B7 U7 K7 H7 Q7 L7 T7 V7 X7	
3	EK 924	F2 A2 J4 C4 I4 O7 Y7 CAI 2 DXB 3 1840 0025	+1E0/77W 3:45
		E7 R7 W7 M7 B7 U7 K7 H7 Q7 L7 T7 V7 X7	

AMADEUS



4.2. SN - Programación Neutral

Se le dice programación neutral al comando **SN** por su descripción en inglés, **S**chedule **N**eutral, a diferencia del comando AN, esta muestra todas las clases por mas que no haya lugar y/o estén cerradas o canceladas.

Comando	Lo que muestra		
SNBUEMAD	Despliega vuelos entre 2 ciudades, si no pongo fecha		
ONDOLIMAD	es para hoy.		
SN20JULNYCMAD	Despliega vuelos entre 2 ciudades para una fecha		
SIN2000EINT CIVIAD	determinada		
SN08MAYEZEMAD/AUX	Despliega vuelos entre 2 ciudades con una aerolínea		
SN12DECEZENYC/XMIA	Despliega vuelos entre 2 ciudades pasando por Miami		
SN12DECEZENYC/-XMIA	Despliega vuelos entre 2 ciudades sin pasar por Miami		
SN12DECEZENYC/CL	Despliega vuelos por la clase (L en este caso)		
SN12DECEZENYC/KY	Despliega vuelos por cabina (Y economy o turista en		
SN 12DECEZENTO/KT	este caso)		
SN15AUGBUEMIA*30SEP	Despliega vuelos para ir y volver. Si solo pongo fecha		
SN 13AOGBOLIVIIA 303EF	de regreso se entiende que es desde la misma ciudad		
SN10MAYBUEBRC*	lda y vuelta para el mismo día (10 de mayo)		
SN 13MAYBUEMIA*02APRCUNBUE	Vuelos multidestino		

>	SN 15 <i>P</i>	AUGC	AIDXB	/AE	K						
SN	15AUGC	AIDX	B/AEK								
* *	AMADE	US S	CHEDUL	ES -	- SN	1 **	• DX	В І	OUBAI.AE	101 TH 15AUG	0000
1	EK	926	FL A2	J0	C2	I4	07	Y7	CAI 2 DXB 3 0125 073	LO E0/77W	3:45
			E7 R7	W7	M7	B2	U2	K2	H1 QC LC TC VC XC		
2	EK	928	FL AP	J2	C2	I2	07	Y7	CAI 2 DXB 3 1205 173	35 E0/77W	3:30
			E7 R7	W7	M7	B7	U7	KC	HC QC LC TC VC XC		
3	EK	924	FL AL	J2	C4	IC	OC	Y7	CAI 2 DXB 3 1840 003	25+1E0/77W	3:45
			EC RC	W2	М5	В7	U7	K7	HC QC LC TC VC XC		

Los status **L** indican que hay lista de espera para esa clase, y los status **C** ó **S** que aparecen al lado de las clases indican que las mismas están cerradas y que no se permite la lista de espera.

4.3. TN - Tabla de Frecuencias

Se le dice tabla de frecuencias al comando **TN** por su descripción en inglés, **T**imetable **N**eutral, este comando solo muestra los días de operación de vuelos publicados en el sistema, no muestra la disponibilidad de espacios.



Comando	Lo que muestra				
TNBUEMAD	Despliega frecuencias de vuelos entre 2 ciudades, si no				
INBUEINAU	pongo fecha muestra vuelos de los próximos 7 dias.				
TN20JULNYCMAD	Despliega frecuencias de vuelos entre 2 ciudades para				
IN2030ENTCIMAD	los próximos 7 días a la fecha solicitada.				
TN08MAYEZEMAD/AUX	Despliega frecuencias de vuelos entre 2 ciudades con				
I NOOIVIA I EZEIVIAD/AUX	una aerolínea				

Ejemplo:

> TN12MAYBUESCL														
TN1	2MAYE	BUES	SCL											
* *	AMADE	EUS	TIMETA	BLE -	TI	1 **	SC	L SANT	IAGO.CL			12MAY24	19M	AY24
1	LA	472	247	EZE	A	SCL	2	0510	0637	0	07APR24	31MAY24	320	2:27
2	KL	701	D	EZE	Α	SCL	2	0710	0820	0	07APR24	07SEP24	789	2:10
3	LA	420) D	AEP		SCL	2	1235	1356	0	07APR24	31MAY24	320	2:21
4	LA	452	X45	EZE	A	SCL	2	1320	1447	0	07APR24	30MAY24	320	2:27
5	LA	450) D	EZE	A	SCL	2	1450	1617	0	07APR24	31MAY24	320	2:27
6	LA	476	D D	EZE	A	SCL	2	1827	1954	0	07APR24	31MAY24	320	2:27
7	LA	424	4	AEP		SCL	2	1955	2117	0	11APR24	30MAY24	320	2:22
8	LA	424	2	AEP		SCL	2	2000	2122	0	09APR24	28MAY24	320	2:22
9	LA	424	. 7	AEP		SCL	2	2015	2137	0	07APR24	26MAY24	320	2:22
10	LA	656	1356	EZE	A	SCL	2	2028	2155	0	08APR24	31MAY24	320	2:27
11	LX	093	3	EZE	A	GRU	2	1330	1610	0	CONNECT	GRU	77W	
	LA	753	3	GRU	2	SCL	2	1720	2045	0	10APR24	15MAY24	320	8:15

Lo que se muestra con el comando **TN** es una tabla de frecuencias de vuelo, sirve para saber que días y a que hora opera determinado vuelo a determinado destino.

LA 472 compañía y número de vuelo.

Días de la semana que opera:

- 247 martes, jueves y domingo.
- D diario.
- X45 diario excepto jueves y viernes.

EZE A SCL 2 terminal de origen y destino, 0510 0637 hora de salida y llegada (siempre en hora local), 0 este número indica la cantidad de escalas.

07APR24 31MAY24 periodo en el que el vuelo estará operativo.

320 modelo de avión/equipo usado y 2:27 la duración del vuelo.