redis的安装

概述

root用户下安装。

安装

- 一、redis编译安装
- 1、创建目录:

```
1 | mkdir /home/redis
```

2、上传 redis-5.0.5.tar.gz 至 /home/redis 下,解压:

```
1 | tar -xvf redis-5.0.5.tar.gz
```

3、编译安装:

```
1 #进入src目录
2 cd /home/redis/redis-5.0.5/src
3 #编译
4 make
```

二、redis服务配置

1、修改 /etc/sysctl.conf 文件

```
1 | sudo vim /etc/sysctl.conf
```

2、文件末尾追加以下内容:

```
1  vm.overcommit_memory = 1
2  net.core.somaxconn = 512
```

3、生效:

```
1 | sudo sysctl -p
```

4、使用root 执行以下命令,并将以下命令追加到文件/etc/rc.local 末尾:

```
1 | sudo echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled
```

5、使用root用户编辑 /etc/security/limits.d/20-nproc.conf, 在文件末尾追加以下内容:

```
1 * soft core unlimited
2 * soft stack 204800
3 * soft nofile 204800
4 * hard nofile 204800
```

三、redis集群配置

1、建立工作目录:

2、配置环境变量

编辑 ~/.bash_profile 文件,在文件末尾追加以下内容:

```
1 export PATH=/usr/local/redis/bin:$PATH
```

生效:

```
1 | source ~/.bash_profile
```

3、将本地~/redis/**可执行文件** 文件夹下的可执行文件复制到服务器 /usr/local/redis/bin 路径下执行:

```
1 chmod 777 -R /usr/local/redis/bin
```

- 4、将本地 ~/redis/集群模式/config 文件夹下的.conf文件复制到服务器 /usr/local/redis/conf 路径下
- 5、启动

```
1 #进入 /usr/loacl/redis/conf 目录
2 cd /usr/local/redis/conf
3 #启动
5 redis-server redis-6379.conf
6 redis-server redis-6380.conf
7 redis-server redis-6381.conf
8 redis-server redis-6382.conf
9 redis-server redis-6383.conf
10 redis-server redis-6384.conf
```

四、创建集群

```
1 redis-cli --cluster create IP:6379 IP:6380 IP:6381 IP:6382 IP:6383 IP:6384 -
-cluster-replicas 1
```

注:IP为该服务器ip

五、关闭

```
1 # 如果需要关闭6379的节点
2 redis-cli -p 6379 shutdown
```