QuickTable

Sistema de Gestión de Restaurantes

MANUAL TÉCNICO

INSTALACIÓN Y SOPORTE

Configuración inicial,
puesta en marcha y mantenimiento

Documento técnico — Uso interno de Personal de TI y Soporte

Índice

1. Propósito y alcance **3**

2. Requisitos previos **4**

2.1. Equipo servidor 4

2.2. Archivos necesarios 4

3. Instalación del servidor **5**

4. Configuración del equipo servidor **7**

4.1. Deshabilitar el modo suspensión y ahorro de energía 7

4.2. Deshabilitar actualizaciones automáticas con reinicio 7

5. Uso del sistema **8**

5.1. Iniciar QuickTable 8

5.2. Detener QuickTable 8

5.3. Inicio automático con Windows 8

6. Verificación inicial **9**

7. Soporte y resolución de incidencias **10**

7.1. El sistema no inicia 10

7.2. El icono de bandeja no aparece o desaparece 10

7.3. Otros dispositivos no se conectan 10

7.4. El sistema deja de responder durante la jornada . . . 11

Propósito y alcance

Este documento describe el procedimiento técnico para la instalación, puesta en marcha y soporte del sistema QuickTable en el entorno de producción de un restaurante.

QuickTable opera sobre la red local del establecimiento bajo un esquema On-Premise: todos los datos y el sistema residen en un equipo servidor físico dentro del local. No requiere conexión a internet para su funcionamiento diario, pero sí durante la instalación inicial para descargar los componentes de base de datos si aún no están presentes en el equipo.

> **Audiencia** — Este manual está dirigido al personal técnico responsable de la instalación y soporte del sistema. No incluye instrucciones de uso por rol ni administración funcional del sistema.

Requisitos previos

Equipo servidor

SO	Windows 10 / 11 de 64 bits
Procesador	Dual-Core o superior
Memoria RAM	8 GB mínimo recomendado
Almacenamiento	Disco de estado sólido (SSD) recomendado
Conectividad	Puerto Ethernet o adaptador WiFi
Permisos	Administrador local del equipo
Internet	Requerido durante la instalación

Archivos necesarios

- **QuickTable_Installer.exe** — instalador único que incluye la aplicación y el entorno de ejecución .NET 8 (autocontenido). Instala SQL Server Express de forma automática si no está presente en el equipo.

> **Sin instalaciones previas** — No es necesario instalar .NET 8 ni SQL Server de forma manual. El instalador detecta si SQL Server ya existe y, si no, lo descarga e instala de forma desatendida durante el proceso.

Instalación del servidor

> **Conexión a internet requerida** — Si el equipo no tiene SQL Server instalado previamente, el instalador lo descargará de forma automática. Una vez completada la instalación, el sistema opera completamente en red local.

1. Ejecutar el instalador como administrador

Haga clic derecho sobre `QuickTable_Installer.exe` y seleccione *Ejecutar como administrador*. Siga el asistente hasta completarlo.

2. Seleccionar opciones de instalación

El asistente permite elegir si crear un icono en el escritorio y si iniciar QuickTable automáticamente al encender el equipo. Se recomienda marcar ambas opciones.

3. Instalación de SQL Server (automática)

Si el equipo no tiene SQL Server, el instalador lo descargará e instalará de forma desatendida. Este paso puede tomar entre 10 y 20 minutos según la velocidad de la conexión. No se requiere intervención manual.

4. Conectar el servidor a la red local

Conecte el equipo servidor al router del establecimiento por cable Ethernet o WiFi. Confirme que quede dentro de la misma red

local que usarán los demás puestos de trabajo.

5. Asignar una IP fija al servidor

Acceda a la configuración de red del equipo y asigne una dirección IP estática dentro del rango del router del establecimiento. Esto garantiza que los dispositivos cliente siempre accedan al sistema en la misma dirección entre reinicios.

6. Permitir QuickTable en el Firewall de Windows

Al ejecutar el sistema por primera vez, Windows puede mostrar una alerta de seguridad de red. Confirme el acceso en redes privadas. Si la alerta no aparece, abra el Firewall de Windows Defender, seleccione *Permitir una aplicación a través del Firewall* y agregue el ejecutable de QuickTable habilitando redes privadas y de dominio.

> **Firewall** — Sin esta configuración los dispositivos de meseros, cocina y caja podrian presentar probelmas al conectarse al servidor.

Configuración del equipo servidor

Para garantizar la disponibilidad continua durante la jornada laboral, el equipo servidor debe configurarse para no interrumpir su operación de forma automática.

Deshabilitar el modo suspensión y ahorro de energía

Un servidor que entra en suspensión deja de responder a los demás dispositivos de la red, interrumpiendo el servicio para todos los roles del sistema.

1. Abra *Configuración* → *Sistema* → *Energía y suspensión*.
2. En la sección **Suspensión**, configure ambas opciones en **Nunca**.
3. En *Opciones de energía* del Panel de control, establezca *Apagar la pantalla* y *Suspender el equipo* en **Nunca**.

> **Pantalla** — Apagar únicamente la pantalla no afecta al sistema. El problema lo genera la suspensión del equipo.

Deshabilitar actualizaciones automáticas con reinicio

Las actualizaciones automáticas de Windows pueden reiniciar el servidor sin aviso durante la jornada. Configure el horario de actualizaciones activas para que coincida con el horario de cierre del establecimiento, o gestione las actualizaciones de forma manual.

Uso del sistema

Iniciar QuickTable

Haga doble clic en el acceso directo **QuickTable** del escritorio. El sistema arrancará en segundo plano y a los pocos segundos se abrirá automáticamente el navegador con la pantalla de inicio de sesión.

Al iniciarse, aparecerá un icono de QuickTable en la **bandeja del sistema** (esquina inferior derecha de la barra de tareas), indicando que el servidor está activo.

> **Ya estaba corriendo** — Si el servidor ya estaba en ejecución, al hacer doble clic en el acceso directo únicamente se abrirá el navegador, sin iniciar un proceso adicional.

Detener QuickTable

Haga clic derecho sobre el icono de QuickTable en la bandeja del sistema y seleccione **Detener QuickTable**. El servidor se cerrará limpiamente y el icono desaparecerá de la bandeja.

Inicio automático con Windows

Si durante la instalación se marcó la opción *Iniciar con Windows*, QuickTable arrancará automáticamente cada vez que el servidor encienda, sin intervención manual. Si no se marcó esa opción, puede activarla ejecuntando nuevamente el instalador, esta accion **NO** afectara la base de datos.

Verificación inicial

Al completar la instalación, confirme que el sistema responde correctamente:

- El sistema inicia sin errores y el icono de QuickTable aparece en la bandeja del sistema.
- El navegador se abre automáticamente con la pantalla de inicio de sesión.
- Desde otro dispositivo en la misma red local, es posible acceder ingresando `http://IP_servidor:5000` en el navegador.
- Al hacer clic derecho en el icono de bandeja, el menú muestra la IP del servidor activa.
- La opción **Detener QuickTable** del menú cierra el servidor correctamente.

Soporte y resolución de incidencias

El sistema no inicia

- Verifique que el instalador se haya ejecutado como administrador y completado sin errores.
- Confirme que el servicio `MSSQLSERVER` esté activo en los Servicios de Windows (`services.msc`).
- Confirme que el acceso directo apunte a la ruta de instalación correcta y que la carpeta no haya sido movida ni renombrada.

El icono de bandeja no aparece o desaparece

- Verifique que la directiva de ejecución de PowerShell permita scripts: abra PowerShell como administrador y ejecute:

  `Set-ExecutionPolicy RemoteSigned`.
- Confirme que el archivo `Scripts\TrayQuickTable.ps1` existe en la carpeta de instalación.
- Use `DetenerQuickTable.bat` para limpiar el proceso e inicie de nuevo desde el acceso directo.

Otros dispositivos no se conectan

- Confirme que el servidor y los dispositivos cliente estén en la misma red local.
- Verifique que QuickTable esté permitido en el Firewall de Windows (sección 3, paso 6).
- Confirme que la IP del servidor no haya cambiado; de lo contrario, revise la configuración de IP estática (sección 3, paso 5).

- Reinicie el router si la red local presenta inestabilidad.

El sistema deja de responder durante la jornada

- Verifique que el equipo servidor no haya entrado en modo suspensión (sección 4).
- Verifique que Windows no haya reiniciado el servidor por una actualización automática.
- Revise los recursos del equipo (memoria RAM y procesador) y cierre procesos de alto consumo ajenos al sistema.

QuickTable

Contenido del Manual

- Instalación del servidor
- Configuración del equipo
- Inicio automático del sistema
- Soporte y resolución de incidencias

Diseñado para facilitar tu trabajo.

© 2026 QuickTable

By Felipe Garzón.