

INFO+ HRDF-Exportschnittstelle 5.20.39

Spezifikation der nach HRDF 5.20.39 exportierten Datei- und Zeilentypen in INFO+

Status Freigegeben

Version 1.1

Letzte Änderung 12.02.2016

Urheberrecht Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche

kommerzielle Nutzung bedarf einer vorgängigen, ausdrücklichen

Genehmigung.



Inhaltsverzeichnis

1. 1.1.	Einleitung Ansprechpartner	4 4
2. 2.1. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.5. 2.3.6. 2.3.7. 2.3.8. 2.3.9. 2.3.10. 2.3.11. 2.3.12. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.7.1. 2.7.2. 2.7.1. 2.7.2. 2.7.2. 2.7.1. 2.7.2. 2.7	*KW-, *KWZ-Zeilen - 5.3.13 Laufwegzeilen - 5.3.14 [ECKDATEN] - 5.4.1 [BITFELD] - 5.4.2 [ZUGART] - 5.5 [METABHF] - 5.6 Übergangsbeziehungen - 5.6.1 *A-Zeilen - 5.6.2	5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 11 12 12 13 15 15 15
2.7.3. 2.8. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11. 3.12. 3.13. 3.14.	Haltestellengruppen - 5.6.12 [UMSTEIGB] - 5.7 Optionale Datendateien [BHFART] - 6.1 [ATTRIBUT] - 6.3.1 [BFPRIOS] - 6.4 [INFOTEXT] - 6.5 [KMINFO] - 6.6 [UMSTEIGV] - 6.7.2 [UMSTEIGV] - 6.7.3 [UMSTEIGZ] - 6.7.5 [DURCHBI] - 6.9 [RICHTUNG] - 6.10 [GRENZHLT] - 6.11 [ZEITVS] - 6.12 [GLEISE] - 6.17 [BETRIEB] - 6.18	16 16 17 17 17 18 19 19 20 20 21 21 21 21 22 22
4. 4.1.	Zusätzliche Dateien Feiertag	24 24
5. 5.1. 5.2.	Übergeordnete Themen Dateinamen Abbildung von Haltecodes	25 25 25
6.	Tabellen	26

Seite 3/28



6.1.	Liste der reservierten Attributscodes	26
6.2.	Liste der reservierten Infotextcodes	28
6.3.	Liste der Sprachabkürzungen	28



1. Einleitung

Dieses Dokument beschreibt, welche HRDF Datei- und Zeilentypen INFO+ exportiert. Als Grundlage dient dafür die Version 5.20.39 des HRDF.

Im Folgenden werden die einzelnen Datei- und Zeilentypen aufgelistet und die Spezifikation gegebenenfalls konkretisiert und mit Beispielen hinterlegt.



Wird ein Datei- oder ein Zeilentyp nicht explizit erwähnt, wird er nicht exportiert.

Alle Datendateien sind im IBM-PC-Zeichensatz (8 Bit) als Textdateien gespeichert. Landesspezifische Zeichen (Umlaute, Akzente) können einfliessen, soweit sie in dem IBM-Zeichensatz enthalten sind.

1.1. Ansprechpartner

Bei Fragen oder Anmerkungen zu diesem Dokument oder zur Schnittstelle wenden Sie sich bitte an:

info.fachbus@sbb.ch



2. Notwendige Dateien

2.1. [BAHNHOF] - 5.1

Spalte	Тур	Bedeutung	Hinweis
1-7	INT32	Die Nummer der Haltestelle	
9-11	CHAR	Leer	
13-62	CHAR	Haltestellenname	Haltestellennamen werden mit einem Typ geliefert:
			1: Name (max. 30 Zeichen)
			2: Langname (max. 50 Zeichen)
			3: Abkürzung
			4: Synonym

Grundsätzlich gilt DIDOK2 als Mastersystem für Haltestellennamen und -nummern.

Beispiel:

2.2. [BFKOORD] - 5.2

Es werden beim INFO+ Export 2 BFKOORD geschrieben. Einmal im Format CH1903 und einmal im Format WGS84. Zur Unterscheidung wird dem WSG-84 Filenamen die Endung,_GEO" angehängt.

2.2.1. [BFKOORD]]

Spalte	Тур	Bedeutung	Hinweis
1-7	INT32	Die Nummer der Haltestelle	
9-18	FLOAT	Y-Koordinate*	Format CH1903 (Swiss Grid), NNNNNN.nnn, rechtsbündig.
20-29	FLOAT	X-Koordinate*	Format CH1903 (Swiss Grid), NNNNNN.nnn, linksbündig
31-36	INT16	Z-Koordinate	Höhe über Meer in Metern, linksbündig
38ff	CHAR	Haltestellenname	Nur zur besseren Lesbarkeit

^{*} X und Y Koordinaten sind vertauscht. Das heisst im Format CH1903 entspricht die X der Y Achse (was so hier im INFO+ nicht berücksichtigt wurde)

Dieses Format (CH1903) ist in Ablösung.

Grundsätzlich gilt DIDOK2 als Mastersystem für Koordinaten eines Betriebspunktes. Änderung oder Erfassung von Koordinaten sind deshalb direkt bei DIDOK2 zu beantragen.

[].[.] . [] .	.[].	[.		>
8594320	644.757	163.893	952	90	Grindelwald,	Säge Grund
8594321	644.682	166.360	1554	엉	Grindelwald,	Raschthysi
8594322	645.377	165.492	1620	용	Grindelwald,	Nodhalten



2.2.2. [BFKOORD_GEO]

Spalte	Тур	Bedeutung	Hinweis
1-7	INT32	Die Nummer der Haltestelle	
9-18	FLOAT	X-Koordinate	Format WGS84, NNN.nnnnnn
20-29	FLOAT	Y-Koordinate	Format WGS84, NNN.nnnnnn
31-36	INT16	Z-Koordinate	Höhe über Meer in Metern, linksbündig
38ff	CHAR	Haltestellenname	Nur zur besseren Lesbarkeit

Beispiel:

[].[.] .	[]	. [] ,	.[.		>
8594320	8.023027	46.624791	952	용	Grindelwald,	Säge Grund
8594321	8.022287	46.646987	1554	용	Grindelwald,	Raschthysi
8594322	8.031279	46.639133	1620	용	Grindelwald,	Nodhalten

2.3. [FPLAN] - 5.3


Für jede Zeile der Datei FPLAN wird der Kommentar am Ende der Zeile nach folgender Regel aufgebaut:

Spalte	Тур	Bedeutung	Hinweis
59	CHAR	%	
61-65	INT32	Fahrtnummer	Wiederholung der Fahrtnummer
67-72	CHAR	Verwaltung (6-stellig)	Wiederholung der Verwaltung
73-75	Leer		
76-78	INT16	Variante	Wiederholung der Variante
79	Leer		
80-80	CHAR	(
81-83	INT16	Zeilennummer, beginnend bei 001	Fortlaufende, dreistellige Zeilennummer, wird beim Export
			generiert.
84-84	CHAR)	

Diese Zeile hilft bei der manuellen Kontrolle der Dateien, da sie eine Suche nach VM-Nr. und TU-Code ermöglicht und alle Zeilen eines VM beinhaltet.

2.3.1. *Z-Zeilen - 5.3.2

Spalte	Тур	Bedeutung	Hinweis
1-2	CHAR	*Z	
4-8	INT32	Fahrtnummer	
10-15	CHAR	Verwaltung	Gemäss DIDOK2
16-18	leer	Leer	
19-21	INT16	Variante	Nummer der Variante des Verkehrsmittels. (Kein Standard
			Feld von HRDF 5.20.39)
23-25	INT16	(optional) Taktanzahl; gibt die Anzahl der	
		noch folgenden Takte an	
27-29	INT16	(optional) Taktzeit in Minuten (Abstand	
		zwischen zwei Fahrten)	





2.3.2. *G-Zeilen - 5.3.4

Spalte	Тур	Bedeutung	Hinweis
1-2	CHAR	*G	
4-6	CHAR	Verkehrsmittel bzw. Gattung	
8-14	[#]INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellen- nummer, ab der die Gattung gilt.	
16-22	[#]INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellen- nummer, bis zu der die Gattung gilt.	
24-29	[#]INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Abfahrtszeitpunkt.	
31-36	[#]INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Ankunftszeitpunkt.	

Beispiel:

oder

2.3.3. *A VE-Zeilen - 5.3.5

Spalte	Тур	Bedeutung	Hinweis
1-5	CHAR	*A VE	
7-13	[#]INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestel-	
		lennummer, ab der die Verkehrstage im	
		Laufweg gelten.	
15-21	[#]INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestel-	
		lennummer, bis zu der die Verkehrstage	
		im Laufweg gelten.	
23-28	INT16	(optional) Verkehrstagenummer für die	
		Tage, an denen die Fahrt stattfindet. Fehlt	
		diese Angabe, so verkehrt diese Fahrt	
		täglich (entspricht dann 000000).	
30-35	[#]INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder	
		Abfahrtszeitpunkt.	
37-42	[#]INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder	
		Ankunftszeitpunkt.	

Beispiel:

oder täglich




2.3.4. *A-Zeilen - 5.3.6

Spalte	Тур	Bedeutung	Hinweis
1-2	CHAR	*A	
4-5	CHAR	Attributscode	
7-13	[#]INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellen- nummer, ab der das Attribut im Laufweg gilt.	
15-21	[#]INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellen- nummer, bis zu der das Attribut im Laufweg gilt.	
23-28	INT16	Bitfeldnummer für die Tage, an denen das Attribut gilt. Fehlt diese Angabe, gilt das Attribut immer.	
30-35	[#]INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Abfahrtszeitpunkt.	
37-42	[#]INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Ankunftszeitpunkt.	

Beispiel:

2.3.5. *I-Zeilen - 5.3.7

Spalte	Тур	Bedeutung	Hinweis
1-2	CHAR	*	
4-5	CHAR	Infotextcode	XI (XML) wird nicht unterstützt. Von der SBB definierte Infotextcodes siehe 6.2 Liste der reservierten Infotextcodes.
7-13	[#]INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellen- nummer, ab der der Informationstext gilt.	
15-21	[#]INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellen- nummer, bis zu der der Informationstext gilt.	
23-28	INT16	Bitfeldnummer für die Tage, an denen der Infotext gilt.	Fehlt diese Angabe, gilt der Infotext immer.
30-36	INT32	Infotextnummer.	Referenz auf Eintrag/Zeile in Datei INFOTEXT.
38-43	[#]INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Abfahrtszeitpunkt.	
45-50	[#]INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Ankunftszeitpunkt.	





2.3.6. *L-Zeilen - 5.3.8


Spalte	Тур	Bedeutung	Hinweis
1-2	CHAR	*L	
4-11	CHAR	Liniennummer	
13-19	[#]INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellen-	
		nummer, ab der die Liniennummer gilt.	
21-27	[#]INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellen-	
		nummer, bis zu der die Liniennummer gilt.	
29-34	[#]INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder	
		Abfahrtszeitpunkt.	
36-41	[#]INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder	
		Ankunftszeitpunkt.	

Beispiel:

2.3.7. *R-Zeile - 5.3.9

Spalte	Тур	Bedeutung	Hinweis
1-2	CHAR	*R	
4-4	CHAR	(optional) Kennung für Richtung (0 = Hin, 1 = Rück). Diese Kennung wird für zusätzli-	
		che Angaben wie z.B. linien- und richtungs- bezogene Umsteigezeiten benutzt.	
6-12	CHAR	(optional) Richtungscode. Wird kein Code vermerkt, so wird der Bahnhofsname als Richtungscode verwendet.	
14-20	[#]INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellen- nummer, ab der die Richtungsangabe im Laufweg gilt.	
22-28	[#]INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellen- nummer, bis zu der die Richtungsangabe im Laufweg gilt.	
30-35	[#]INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Abfahrtszeitpunkt.	
37-42	[#]INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Ankunftszeitpunkt.	

Beispiel:



Standardwert für jedes VM (wird zur Ausgabe der Richtung im Online-Fahrplan benötigt):



2.3.8. *GR-Zeile - 5.3.10

Spalte	Тур	Bedeutung	Hinweis
1-3	CHAR	*GR	
5-11	INT32	(virtuelle) Grenzpunktnummer	
13-19	[#]INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellen-	
		nummer des letzten Fahrplanhaltes vor dem	
		Grenzpunkt.	
21-27	[#]INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellen-	
		nummer des ersten Fahrplanhaltes vor dem	
		Grenzpunkt.	
29-34	[#]INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder	
		Abfahrtszeitpunkt	
36-41	[#]INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder	
		Ankunftszeitpunkt.	

Beispiel:

2.3.9. *SH-Zeile - 5.3.11

Spalte	Тур	Bedeutung	Hinweis
1-3	CHAR	*SH	
5-11	[#]INT32	Laufwegsindex oder Haltestellennummer	
		aus dem Laufweg (Geltungsbahnhof)	
13-18	INT16	(optional) Bitfeldnummer, für die Tage, an	
		denen das Attribut gilt. Fehlt diese Angabe,	
		gilt das Attribut immer.	
20-25	[#]INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder	
		Abfahrtszeitpunkt.	

Beispiel:

2.3.10.*CI / CO-Zeile - 5.3.12

	Spalte	Тур	Bedeutung	Hinweis
	1-3	CHAR	*CI oder CO	
	5-8	INT32	Ein- oder Auscheckzeit in Minuten	
	10-16	[#]INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer des ersten Fahrplanhaltes, für den die	
	18-24	[#]INT32	Ein-/Auscheckzeit gilt (optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer des letzten Fahrplanhaltes, für den die Ein-/Auscheckzeit gilt	
Ī	26-31	[#]INT32	(optional) Index für das x. Auftreten	



		oder Abfahrtszeitpunkt	
33-38	[#]INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Ankunftszeitpunkt	

Beispiel:

*CI 0005 8010366 8010097 %

2.3.11.*KW-, *KWZ-Zeilen - 5.3.13

In Abweichung zu Norm 5.20.39 werden Kurswagen in einer separaten Datei DIRWAGEN exportiert.

Spalte	Тур	Bedeutung	Hinweis
1-3	CHAR	*KW	
5-9	INT32	Kurswagennummer (beliebig)	

Spalte	Тур	Bedeutung	Hinweis
1-4	CHAR	*KWZ	
6-10	INT32	Zugnummer des ziehenden Zuges.	
12-17	CHAR	Verwaltung des ziehenden Zuges.	
19-25	INT32	Bahnhofsnummer, ab dem der Zug den	
		Kurswagen zieht.	
27-46	CHAR	Bahnhofsname.	Nur zur besseren Lesbarkeit.
48-54	INT32	Bahnhofsnummer, bis zu dem der Zug den	
		Kurswagen zieht.	
56-75	CHAR	Bahnhofsname.	Nur zur besseren Lesbarkeit.
77-82	[-]INT32	(optional) Abfahrtszeit an der 1. Haltestelle.	
84-89	[-]INT32	(optional) Ankunftszeit an der 2. Haltestelle	

^{*}A und *A VE werden für *KW und *KWZ unterstützt. Dabei richtet sich das Format nach Kapitel 2.3.3 und 2.3.4.

[.].[]			
[].[].[].[].].[].[.].[].	[]
[]. .[].[]			
*KW 00037			
*KWZ 00472 80 8500200 Zuerich HB	8000026 Basel Bad Bf	02215	02319
*KWZ 00470 80 8000026 Basel Bad Bf	8000152 Hannover Hbf	02340	00612
*KWZ 02746 80 8000152 Hannover Hbf	8000050 Bremen Hbf	00644	00754
*A VE 8500200 8000050 001339			

^{*}A SL 8500200 8000050



2.3.12.Laufwegzeilen - 5.3.14

Spalte	Тур	Bedeutung	Hinweis
1-7	INT32	Haltestellennummer	
9-29	CHAR	(optional) Haltestellenname	Nur zur besseren Lesbarkeit.
30-35	[-]INT32	Ankunftszeit an der Haltestelle (lt. Ortszeit der Haltestelle).	Format VHHHMM, wobei V für das Vorzeichen steht. Wird der Zeit das Vorzeichen ,-, vorangestellt, gilt die Zeit als informatorisch. Zeitangaben wie 9999 sind ungültig und beim Import als Fehler markiert. Beispiel: 11:55 wird als 01155 geschrieben, wobei das Vorzeichen durch ein Leerzeichen ersetzt wird. Wird der Ankunftszeit ein ,-, vorangestellt, ist Aussteigen an dieser Haltestelle nicht erlaubt.
37-42	[-]INT32	Abfahrtszeit an der Haltestelle (lt. Ortszeit der Haltestelle).	Format VHHHMM, wobei V für das Vorzeichen steht. Wird der Zeit das Vorzeichen ,-, vorangestellt, gilt die Zeit als informatorisch. Wird der Abfahrtszeit ein ,-, vorangestellt, ist Einsteigen an dieser Haltestelle nicht erlaubt.
44-48	INT32	(optional) Ab dem Halt gültige Fahrtnum- mer.	
50-55	CHAR	(optional) Ab dem Halt gültige Verwaltung.	
57-57	CHAR	(optional) "X", falls diese Haltestelle auf dem Laufschild der Fahrt aufgeführt wird.	Nicht verwendet
59ff	CHAR	Kommentar	

Beispiel:

[].[]	[].	[].[].	[]. .%	.[].	[].[.]	[].(()
0053301 S Wannsee DB		02014	%	01554	80	03 ((010)
0053291 Wannseebrücke	02015	02015 52344	80 %	01554	80	03 ((011)
0053202 Am Kl. Wannsee/Am Gr	02016	02016	90	01554	80	03 ((012)

2.4. [ECKDATEN] - 5.4.1

Zeile	Spalte	Тур	Bedeutung	Hinweis
1	1-10	CHAR	Fahrplanstart im Format TT.MM.JJJJ	
2	1-10	CHAR	Fahrplanende im Format TT.MM.JJJJ	
3	1ff	CHAR	Fahrplanbezeichnung	Einzelne Felder werden mit \$ getrennt
			Bezeichnung	Beispiel: Fahrplan 2010/11
			Fahrplan-Periode (Version)	2011
			Land	UIC-Ländercode(s). Gilt die Datei für mehrere Länder, werden diese mit Komma getrennt. Beispiel: 80,85,87
			Exportdatum und -zeit im Format TT.MM.JJJJ HH:mm:ss	Beispiel: 23.04.2011 12:09:34
			HRDF-Version	5.20.39
			Lieferant	INFO+

Beispiel für die Datei ECKDATEN:

12.12.2010 10.12.2011

Fahrplan 2010/11\$2011\$80,85,87\$15.09.2010 13:34:12\$5.20.39\$INFO+



2.5. [BITFELD] - 5.4.2

Spalte	Тур	Bedeutung	Hinweis
1-6	INT32	Bitfeldnummer	Nicht durchgehend nummeriert.
8-103	CHAR	Bitfeld, bestehend aus 96 hexadezimalen	Die Bitfelder korrespondieren mit der in der Datei [ECK-
		Ziffern (ASCII-lesbar)	DATEN] hinterlegten Fahrplanperiode.

Zum Aufbau des Bitfeldes unbedingt Dokumentation in der Spezifikation von Hacon beachten!

Beispiel:

2.6. [ZUGART] - 5.5

Die Datei beinhaltet mehrere Zeilentypen. Der erste Bereich definiert die eigentliche ZUGART.

Zugart

Spalte	Тур	Bedeutung	Hinweis
1-3	CHAR	Kurzbezeichnung der Verkehrsmittelart in	
		den Daten	
5-6	INT16	Kategorie Produktklasse (0-13). Wird benö-	
		tigt für die Einschränkung einer Suche auf	
		bestimmte Kategorien (z.B. ohne ICE)	
8-8	CHAR	Tarifgruppe A-H	Zurzeit immer: A
10-10	INT16	Ausgabesteuerung	Zurzeit immer: 0
12-19	CHAR	Gattungsbezeichnung die ausgegeben wird.	
21-21	INT16	Zuschlag	Zurzeit immer: 0
23-23	CHAR	Flag	
		N: Gattung Nahverkehr	
		B: Fahrt ist Schiff	
25-28	[\$]INT32	Gattungsbildernamen	Nicht verwendet.
30-33	[#]INT32	Nummer für sprachabhängigen Gattungs-	Referenz auf Bezeichnung im zweiten Teil der Datei:
		langnamen.	Kategorie.

Der zweite Teil der Datei ZUGART enthält Klassen (für die Gruppierung von Arten), Optionen (Suche) und Kategorien (Namen der Arten). Das ganze wird in verschiedenen Sprachen ausgegeben.

Produktklasse

Spalte	Тур	Bedeutung	Hinweis
1-7		Produktklasse (0-13)	
9ff	CHAR	Produkttext in Bezug auf die Produktklasse	

Option

Spalte	Тур	Bedeutung	Hinweis
1-8		Optionsdefinition (0-4)	
10ff	CHAR	Optionstext	



Kategorie

Spalte	Тур	Bedeutung	Hinweis
1-11		Gattungslangnamennummer (0999)	
13ff	CHAR	Bezeichnung der Gattung	

Beispiel:

```
[.].[].|.|.[.....].|.|.[..].[..]
CNL 0 A 0 CNL 0 #001
            0
EC 1 A 0 EC
                   #002
            0
                   #003
   0 A 0 EN
ΕN
                   #004
IC 1 A 0 IC
            0
            0
                   #005
ICE 0 A 0 ICE
ICN 1 A 0 ICN
            0
                   #006
IR 2 A 0 IR
            0
                   #007
9 A 0 M
            0
                   #008
                   #009
                   #010
                   #011
                  #012
                   #013
                  #014
```

```
<text>
```

<Deutsch>

class00 ICE/EN/CNL/CIS/ES/MET/NZ/PEN/TGV/THA/X2

class01 EuroCity/InterCity/ICN/InterCityNight/SuperCity

class02 InterRegio

class03 Schnellzug/RegioExpress

class04 Schiff/Fähre/Dampfschiff

class05 S-Bahn/StadtExpress/Eilzug/Regionalzug

class06 Bus/Kutsche/Taxi

class07 Luftseilbahn/Standseilbahn/Gondelbahn/Sesselbahn

class08 Metro/Autoreisezug/Extrazug/UrlaubsExpress

class09 Tram

option10 nur Direktverbindungen

option11 Direkt mit Schlafwagen*

option12 Direkt mit Liegewagen*

option13 Veloselbstverlad zugelassen (nur Schweiz)

option14 Gruppenbeförderung zugelassen (nur Schweiz)

 ${\tt category001\ CityNightLine}$

category002 EuroCity

category003 EuroNight

category004 InterCity

category005 InterCityExpress

category006 IC-Neigezug

category007 InterRegio

category008 Metro

category009 Nacht-Zug

category010 Railjet

category011 S-Bahn



```
category012 Nacht-S-Bahn 8
category013 Stadtbahn Zürich
category014 Unbekannte Art
<Englisch>
class00 ICE/EN/CNL/CIS/ES/MET/NZ/PEN/TGV/THA/X2
...
option10 direct connections only
...
category001 CityNightLine
...
<Franzoesisch>
class00 ICE/EN/CNL/CIS/ES/MET/NZ/PEN/TGV/THA/X2
...
option10 Correspondances directes
...
category001 CityNightLine
...
<Italienisch>
class00 ICE/EN/CNL/CIS/ES/MET/NZ/PEN/TGV/THA/X2
...
option10 Collegamenti diretti
...
category001 CityNightLine
```

2.7. [METABHF] - 5.6

2.7.1. Übergangsbeziehungen - 5.6.1

Spalte	Тур	Bedeutung	Hinweis
1-7	INT32	Haltestellennummer 1.	
9-15	INT32	Haltestellennummer 2.	
17-19	INT16	Dauer des Übergangs in Minuten.	
20-20	CHAR	(optional) "S" als Trennzeichen für den	
		Sekundenaufschlag zur Fusswegdauer	
21-22	INT16	(optional) Sekundenaufschlag zur Fuss-	Sekunden werden von INFO+ zu Minuten aufgerundet.
		wegdauer	

2.7.2. *A-Zeilen - 5.6.2

Spalte	Тур	Bedeutung	Hinweis
1-2	CHAR	*A	
4-5	CHAR	Attributscode	



2.7.3. Haltestellengruppen - 5.6.12

Spalte	Тур	Bedeutung	Hinweis
1-7	INT32	Die Nummer des Sammelbegriffs.	
8-8	CHAR	Festes Zeichen ,: '.	
10-10	CHAR	Der Typ der 1. Äquivalenz: S, B, F, V, H	Zurzeit wird Leerzeichen geliefert
		oder Leerzeichen.	
11-17	INT32	Die Nummer der 1. Äquivalenz.	
19-19	CHAR	Der Typ der 2. Äquivalenz: S, B, F, V, H	Zurzeit wird Leerzeichen geliefert
		oder Leerzeichen.	
20-26	INT32	Die Nummer der 2. Äquivalenz.	
28ff		Typ und Nummer der nächsten Äquivalenz	
		usw.	

Beispiel:

[....]:.|[....].|[....]..>
0012105: 0012105 0100020

2.8. [UMSTEIGB] - 5.7

Spalte	Тур	Bedeutung	Hinweis
1-7	INT32	Die Nummer der Haltestelle.	
9-10	INT16	Umsteigezeit IC-IC	
12-13	INT16	Umsteigezeit zwischen allen anderen Gat-	
		tungskombinationen	
15ff	CHAR	(optional) Klartext des Haltestellennamens	Nur zur besseren Lesbarkeit

Beispiel:

[....].[].[].[...........>
9999999 05 05
5800010 04 04 Basel SBB



3. Optionale Datendateien

3.1. [BHFART] - 6.1

Spalte	Тур	Bedeutung	Hinweis
1-7	INT32	Die Nummer der Haltestelle	
9-9	CHAR	В	
11-12	INT16	Auswahlbeschränkung der Halte- stelle. Nur Beschränkungen zwi- schen 0 und 7 werden akzeptiert.	
14-15	INT16	Routingbeschränkungen für die Haltestelle. Nur Beschränkungen zwischen 0 und 7 werden akzeptiert.	
17ff	CHAR	Haltestellenname (optionale Angabe)	

Beispiel:

8504419 B 3 3 Biel Mett 8504300 B 4 0 Biel/Bienne 8000122 B 0 0 Bietingen

3.2. [ATTRIBUT] - 6.3.1

Zeilenformat Typ 1

Spalte	Тур	Bedeutung	Hinweis
1-2	CHAR	Attributscode	
4-4	INT16	Haltestellenzugehörigkeit (1 für Abfahrtshaltestelle, 2 für Ankunftshaltestelle, 0 für Fahrtabschnitt)	
6-8	INT16	Attributsausgabepriorität, kleine Werte sind höherwertiger als grosse. Bei mehreren Attributen werden zunächst die höherwertigen Attribute ausgegeben. Prioritäten <= 2 werden ggf. gesondert hervorgehoben. Wertebereich 0 – 999	Rechtsbündig
10-11	INT16	Attibutsausgabefeinsortierung, kleine Werte sind höherwertiger. Bei Attributen gleicher Ausgabepriorität richtet sich die Ausgabe nach der Wertigkeit der Feinsortierung. Wertebereich 0 – 99	Rechtsbündig
13ff	CHAR	Attributsklartext (max. 70 Zeichen lang), Abschluss durch #.	



Zeilenformat Typ 2

Spalte	Тур	Bedeutung	Hinweis
1-1	CHAR	#	
3-4	CHAR	Attribute der Fahrplandaten	
6-7	CHAR	"", falls dieses Attribut in der Ausgabe unterdrückt werden soll, sonst Attributscode für Ausgabe der Teilstrecke.	
9-10	CHAR	"", falls dieses Attribut in der Ausgabe unterdrückt werdeb soll, sonst Attributscode für Ausgabe für Vollstrecke. Falls der Attributscode nur einstellig ist, braucht das Feld nicht mit Leerzeichen aufgefüllt zu werden.	

Beispiel:

In Abweichung zur 5.20.39 Norm werden für Attribute für verschiedene Sprachen in unterschiedlichen Sprachen geliefert. Zur Kennzeichnung wird der Dateiname um das Sprachkürzel ergänzt: Attribut_DE, Attribut_FR, Attribut_EN etc.

3.3. [BFPRIOS] - 6.4

Spalte	Тур	Bedeutung	Hinweis
1-7	INT32	Die Nummer der Haltestelle.	
9-10	INT16	Umsteigepriorität der Haltestelle. Nur Umsteigeprioritäten zwischen 0 und 16 werden akzeptiert.	0 höchste Priorität, 16 niedrigste Priorität.
12ff	CHAR	(optional) Haltestellenname.	Nur zur besseren Lesbarkeit.



3.4. [INFOTEXT] - 6.5

Spalte	Тур	Bedeutung	Hinweis
1-7	INT32	Infotextnummer.	
9ff	CHAR	Informationstext.	

In Abweichung zur 5.20.39 Norm werden Infotexte für verschiedene Sprachen geliefert. Zur Kennzeichnung wird der Dateiname um das Sprachkürzel ergänzt: INFOTEXT_DE, INFOTEXT_FR, INFOTEXT_EN etc.

Beispiel:

3.5. [KMINFO] - 6.6

Spalte	Тур	Bedeutung	Hinweis
1-7	INT32	Die Nummer der Haltestelle	
9-13	INT16	Der Wert 30'000 definiert eine Haltestelle als Umsteigepunkt. Mit dem Wert 0 wird eine Haltestelle als Umsteigepunkt ausgeschlossen.	rechtsbündig
15ff	CHAR	(optional) Haltestellenname.	Nur zur besseren Lesbarkeit.

Beispiel:

3.6. **[UMSTEIGV] - 6.7.2**

S	palte	Тур	Bedeutung	Hinweis
	1-7	INT32	Haltestellennummer oder @@@@@@@.	
g	9-14	CHAR	Verwaltungsbezeichnung 1.	
10	6-21	CHAR	Verwaltungsbezeichnung 2.	
2	23-24	INT16	Mindestumsteigezeit zwischen den Verwal-	
			tungen.	
2	26ff	CHAR	(optional) Haltestellenname.	Nur zur besseren Lesbarkeit.



3.7. [UMSTEIGL] - 6.7.3

Spalte	Тур	Bedeutung	Hinweis
1-7	INT32	Haltestellennummer oder @@@@@@@.	
9-14	CHAR	Verwaltung 1.	
16-18	CHAR	Gattung 1.	
20-27	CHAR	Linie 1.	
29-29	CHAR	Richtung 1.	
31-36	CHAR	Verwaltung 2.	
38-40	CHAR	Gattung 2.	
42-49	CHAR	Linie 2.	
51-51	CHAR	Richtung 2.	
53-55	INT16	Umsteigezeit in Minuten.	
56-56	CHAR	(optional) Ausrufezeichen ,!' als Markierung	
		für einen garantierten Umstieg.	
58ff	CHAR	(optional) Haltestellenname.	Nur zur besseren Lesbarkeit.

Beispiel:

3.8. **[UMSTEIGZ] - 6.7.5**

Spalte	Тур	Bedeutung	Hinweis
1-7	INT32	Haltestellennummer.	
9-13	INT32	Fahrtnummer 1.	
15-20	CHAR	Verwaltung für Fahrt 1.	
22-26	INT32	Fahrtnummer 2.	
28-33	CHAR	Verwaltung für Fahrt 2.	
35-37	INT16	Umsteigezeit in Minuten.	
38-38	CHAR	(optional) Ausrufezeichen ,!' als Markierung	
		für einen garantierten Umstieg.	
40ff	CHAR	(optional) Haltestellenname.	Nur zur besseren Lesbarkeit.



3.9. [DURCHBI] - 6.9

Spalte	Тур	Bedeutung	Hinweis
1-5	INT32	Fahrtnummer 1.	
7-12	CHAR	Verwaltung Fahrt 1.	
14-20	INT32	Letzter Halt der Fahrt 1.	
22-26	INT32	Fahrtnummer 2.	
28-33	CHAR	Verwaltung für Fahrt 2.	
35-40	INT16	Verkehrstagebitfeldnummer.	
42-48	INT32	(optional) Erster Halt der Fahrt 2.	
50-51	CHAR	(optional) Attribut zur Markierung der Durchbindung	
53ff	CHAR	(optional) Kommentar mit führendem ,%'.	

Beispiel:

[]	. [] .	. [] .	. [] .	. [] .	. [] .	. [] .	[].[>
08844	DB0003	0000253	03192	DB0002	000001		용	Mönchengladbach	Hbf
02018	889	8593382	01702	889	000000	8593382	용	%Biel/Bienne,	
Vorhöl	Lzli/Boi	is-Dv							

3.10. [RICHTUNG] - 6.10

Spalte	Тур	Bedeutung	Hinweis
1-7	CHAR	Richtungsschlüssel	
9ff	CHAR	Richtungsangabe im Klartext, max. 50	
		Zeichen.	

_			
Bei	cr	NΙΔ	ŀ
DCI	O.	-	١.

[]	.[]
R111111	Hauptbahnhof/ZOB

3.11. [GRENZHLT] - 6.11

Spalte	Тур	Bedeutung	Hinweis
1-7	CHAR	Grenzpunktschlüssel	
9ff	CHAR	Grenzpunktname im Klartext, max. 50	
		Zeichen.	

R	cn	امن	٠
Be	ιομ	וסוי	

[.]	. [[.]
n	11	1 1	1	11	(ir	er	٦7	'n	11	'n	k t	-	F	a	S	S	ลเ	1															



3.12. [ZEITVS] - 6.12

In Abweichung zur Norm 5.20.39 ist die Datei ZEITVS aufgebaut.

3.12.1.Typ 1

Spalte	Тур	Bedeutung	Hinweis
1-7	INT32	Bahnhofsnummer	
9-13	INT32	Zeitverschiebung gegenüber GMT (→das ist die Zeitzone) Ausprägungen: +SSMM oder-SSMM)	
15-19	INT32	Zeitverschiebung bezüglich des nachfolgenden Zeitraums (→ definiert Sommer-/Winterzeiten)	
21-28	INT32	VonDatum (TTMMJJJJ)	
30-33	INT16	Zugehörige Zeit (SSMM)	
35-42	INT32	BisDatum (TTMMJJJJ)	
44-47	INT16	Zugehörige Zeit (SSMM)	
49ff	CHAR	Kommentar (mit führendem %)	

Beispiel:

0000000 +0100 +0200 25032012 0200 28102012 0300 % Nahverkehrsdaten; MEZ=GMT+1 1000000 +0200 +0300 25032012 0300 28102012 0400 % Finnland

3.12.2.Typ 2


Spalte	Тур	Bedeutung	Hinweis
1-7	INT32	Bahnhofsnummer	
9-15	INT32	Bahnhofsnummer	
16ff	CHAR	Kommentar (mit führendem %)	

Beispiel:

8100000 0000000

3.13. [GLEISE] - 6.17

Spalte	Тур	Bedeutung	Hinweis
1-7	INT32	Haltestellennummer.	
9-13	INT32	Fahrtnummer.	
15-20	CHAR	Verwaltung für Fahrt.	
22-29	CHAR	Gleisinformationen (linksbündig!)	
31-34	INT16	(optional) Zeit im Format HHMM (<2400)	
36-41	INT32	(optional) Verkehrstageschlüssel.	





3.14. [BETRIEB] - 6.18

Zeile	Spalte	Тур	Bedeutung	Hinweis
1	1-5	INT16	Betreibernummer (< 32768)	
		CHAR	К	Kurzname + 3 Buchstaben
		CHAR	L	Langname + 8 Buchstaben
		CHAR	V	Vollständiger Name + beliebige Anzahl Buchstaben
2	1-5	INT16	Betreibernummer (< 32768)	
	7-7	CHAR	Festes Zeichen ,:"	
	9ff	CHAR	Liste von Verwaltungen	Getrennt durch Leerzeichen

Die Datei Betrieb muss Bezeichnungen für alle in der Lieferung referenzierten Unternehmungen enthalten. Beispiel zum Aufbau der Datei siehe Spezifikation HRDF.

Beispiel:

In Abweichung zur 5.20.39 Norm wird Betrieb für verschiedene Sprachen geliefert. Zur Kennzeichnung wird der Dateiname um das Sprachkürzel ergänzt: INFOTEXT_DE, INFOTEXT_FR, INFOTEXT_EN etc.



4. Zusätzliche Dateien

Dateien welche zusätzlich (ausserhalb der HRDF 5.20.39 Norm) generiert werden,

4.1. Feiertag

Liefert die Tage welche in der Fahrplanperiode als Feiertag gelten.

Zeile	Spalte	Тур	Bedeutung	Hinweis
1	1-10		Datum eines Feiertages	

Beispiel:

25.12.2016 26.12.2016



5. Übergeordnete Themen

5.1. Dateinamen

Dateinamen orientieren sich an den vorgeschlagenen Namen der Spezifikation (FPLAN, BAHNHOF, ATTRIBUT etc.). Die Dateiendung kann frei gewählt werden.

5.2. Abbildung von Haltecodes

Das HRDF sieht folgende Haltecodes vor:

Bezeichnung	Beispiel		
Regulärer Halt	*Z 02471 85 01		
(keine negative Zeit,, weisst am Start und	*G IR 8500010 8500026		
am Ende eine fehlende Ankunft bzw.	*A VE 8500010 8500026 000000		
	8500010 Basel SBB		01515
Abfahrtszeit auf)	8500023 Liestal		01527
	8500026 Sissach *Z 02471 85 01	01532	
Halt nur zum Aussteigen	*G IR 8500010 8500026		
(negative Zeit für Einstieg)	*A VE 8500010 8500026 000000		
	8500010 Basel SBB		01515
	8500023 Liestal	01526	-01527
	8500026 Sissach	01532	
Halt nur zum Einsteigen	*Z 02471 85 01		
(negative Zeit für Ausstieg)	*G IR 8500010 8500026		
, °	*A VE 8500010 8500026 000000		
	8500010 Basel SBB		01515
	8500023 Liestal	-01526	01527
	8500026 Sissach	01532	
Durchfahrt	*Z 02471 85 01		
(negative, identische Zeiten)	*G IR 8500010 8500026		
So werden auch VIA (touristische Stre-	*A VE 8500010 8500026 000000		
ckeninformation) abgebildet (z.B. Gott-	8500010 Basel SBB		01515
hard, Neubaustrecke, e tc.)	8500023 Liestal	-01526	-01526
	8500026 Sissach	01532	
Diensthalt	*Z 02471 85 01		
(negative, unterschiedliche Zeiten)	*G IR 8500010 8500026		
(g,	*A VE 8500010 8500026 000000		
	8500010 Basel SBB		01515
	8500023 Liestal	-01526	-01527
	8500026 Sissach	01532	
Halt auf Verlangen / bei Bedarf	*Z 02471 85 01		
	*G IR 8500010 8500026		
	*A VE 8500010 8500026 000000		
	*A X 8500023 8500023		
	8500010 Basel SBB		01515
	8500023 Liestal	01526	01527
	8500026 Sissach	01532	
		01002	
	Alternative:		
	*A B5 8500023 8500023		
	A D3 0300023 0300023		



6. Tabellen

6.1. Liste der reservierten Attributscodes

Code	Bedeutung
1	Nur 1. Klasse
2	Nur 2. Klasse
В	Bar
BD	BUS: Doppeldecker
BE	Bahnersatz
BH	Bedarfshalt nur auf telefonische Voranmeldung
BK	Billettkauf im Zug möglich (mit Zuschlag)
BL	GEPÄCK : Transport eingeschränkt
BR	BUS: Weitere Busse auf Anfrage
BV	Busverbindung
BZ	-
	Businesszone in 1. Klasse: Reservierung möglich
CC	Charle In Zeit mindestens 45 Minutes
DP	Check-In Zeit mindestens 45 Minuten
DZ	TGV Duplex
	Dampfzug
EP	1. Kl. Service am Platz, 2. Kl. Getränke/Snacks
FA	Familienwagen mit Spielplatz
FL	1 Zug-2 Ziele: bitte Anschriften beachten
FZ	Familienzone ohne Spielplatz
GL	GRUPPEN: Beförderung eingeschränkt
GN	GRUPPEN: Beförderung nicht möglich
GP	Globalpreis
GR	GRUPPEN: Reservierung obligatorisch
GZ	GRUPPEN: Zuschlag
HN	Hunde können nicht mitgeführt werden
JE	RegioJet Zug
KW	Direkter Wagen
L	Liegewagenzug
LE	LEOExpress Zug
MI	Minibar
MP	Minibar / Essen am Platz
NF	Niederflureinstieg
NU	Nur umsteigen
OP _	Reservierung: Tel. +33 (0) 810 10 11 90
Р	Premium Class
PA	Panoramawagen
PL	Beschränktes Platzangebot
PR	Panoramawagen: Reservierung obligatorisch
R	Reservierung möglich
RB	Reservierung möglich: siehe www.cabrio.ch
RC	Reservierung obligatorisch: +39 0324 240333 oder www.comazzibus.com
RE	Reservierung empfohlen
RK	Reservierung obligatorisch: Tel. 081 837 95 76
RL	Reservierung obligatorisch: Tel. 081 832 22 15
RM	Reservierung obligatorisch: Tel. 081 832 22 15



Code	Bedeutung
RN	Reservierung obligatorisch: Tel. 081 837 95 76
RO	Reservierung obligatorisch: Tel. 081 837 95 76
RQ	Reservierung: siehe www.postauto.ch
RR	Reservierung obligatorisch
RS	Reservierung obligatorisch: Tel. 0800 80 41 00
RT	Reservierung: siehe www.fahrplanfelder.ch
RU	Reservierung obligatorisch: Tel. 081 284 55 57
RV	Reservierung obligatorisch: Tel. 052 202 22 22
RX	Reservierung obligatorisch: Tel. 058 327 60 20
RY	Reservierung: siehe www.publicar.ch
RZ	Ruhezone in 1. Klasse
S	Schlafwagenzug
SB	Spezialbillette
SC	Starbucks
SD	Halt nur zum Aussteigen
SH	Saisonale Haltestelle
SL	Nur Schlaf- und Liegewagen
SM	Halt nur zum Einsteigen
SN	SnackPoint
SP	Sleeperette (Ruhesessel)
SV	Schienenersatzverkehr
SZ	Besonderer Fahrschein oder Zuschlag erforderlich
TC	Fahrzeiten können noch ändern, siehe www.bahn.de
TF	Weitere Verbindungen: siehe www.fahrplanfelder.ch
TG	OHNE GEWÄHR: siehe www.fahrplanfelder.ch
TK	Preisauskunft nicht möglich
TS	Zusatzzug
TT	Neigezug
VA	Bitte vorne im Zug aussteigen
VI	VELOS: Nur im internationalen Verkehr
VL	VELOS: Selbstverlad eingeschränkt
VN	VELOS: Kein Selbstverlad
VP	VELOS: Reservierung, siehe www.postauto.ch
VR	VELOS: Reservierung obligatorisch
VT	Keine Beförderung von verpackten Velos
VX	VELOS: Beförderung nicht möglich
VZ	Bitte vorne im Zug einsteigen
WL	Schlafwagen
WR	Restaurant
WS	Bistro
WT	Wilhelm Tell Express
Х	Halt auf Verlangen
XP	Einstieg nur mit Reservierung, siehe www.postauto.ch
XR	Einstieg nur nach telefonischer Voranmeldung
XT	Einstieg nur mit Reservierung, siehe www.fahrplanfelder.ch
Υ	Zu Fuss
YB	Zu Fuss+Bus
YM	Zu Fuss+Metro



Code	Bedeutung
YT	Zu Fuss+Tram
Z	Zuschlagspflichtig

Liste ist nicht abschliessend und kann ohne Verständigung erweitert werden.

6.2. Liste der reservierten Infotextcodes

Code	Bedeutung	Darstellung in
ZN	Zugname	Online-Fahrplan
RN	Region	Wird für VM von PAG verwendet, um die 4-stellige
		PLADIS-Nummer als INFOTEXT zu übermitteln.

6.3. Liste der Sprachabkürzungen

Code	Bedeutung
DE	deutsch
FR	französisch
IT	italienisch
EN	englisch

Sofern Dateien mit unterschiedlichen Sprachen geliefert werden, z.B. INFOTEXT-Dateien, wird nach dem Dateiname das entsprechende Sprachkürzel angehängt. Aktuell sind folgende Kürzel im Gebrauch:

DE Deutsch FR Französisch IT Italienisch EN Englisch