更多嵌入式 Linux 学习资料,请关注: 一口 Linux 回复关键字:1024



一、什么是 samba?

搭建 Samba 服务器是为了实现 Linux 共享目录之后,在 Windows 可以直接访问该共享目录。

现在介绍如何在 ubuntu 16.04 系统中搭建 Samba 服务。

二 、samba 安装

sudo apt-get install samba samba-common

运行截图如下:

```
peng@ubuntu:-$ sudo apt-get install samba samba-common
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
   attr libaio1 python-crypto python-dnspython python-ldb python-samba
   python-tdb samba-common-bin samba-dsdb-modules samba-vfs-modules tdb-tools
Suggested packages:
   python-crypto-dbg python-crypto-doc bind9 bind9utils ctdb ldb-tools ntp
   smbldap-tools winbind heimdal-clients
The following NEW packages will be installed:
   attr libaio1 python-crypto python-dnspython python-ldb python-samba
   python-tdb samba samba-common samba-common-bin samba-dsdb-modules
   samba-vfs-modules tdb-tools
```

三、配置-ubuntu 侧

1. 为 samba 服务器创建一个共享目录

```
peng@ubuntu:~$ mkdir work

peng@ubuntu:~$ sudo chmod 777 work

peng@ubuntu:~$ cd work/

peng@ubuntu:~/work$ pwd

/home/peng/work
```

2. 创建使用该共享文件夹的账号

sudo smbpasswd -a yikou

添加 samba 用户: yikou,密码设置为: 1 会提示创建密码,随便设一个自己能记住的就行。 若上一步失败: Failed to add entry for user phinecos 输入如下命令,增加相应的系统账号:

sudo groupadd yikou -g 6000

sudo useradd yikou -u 6000 -g 6000 -s /sbin/nologin -d /dev/null

```
peng@ubuntu:~/work$ sudo smbpasswd -a yikou
New SMB password:
Retype new SMB password:
Failed to add entry for user yikou.
peng@ubuntu:~/work$
peng@ubuntu:~/work$
peng@ubuntu:~/work$
peng@ubuntu:~/work$ groupadd yikou -g 6000
groupadd: Permission denied.
groupadd: cannot lock /etc/group; try again later.
peng@ubuntu:~/work$ sudo groupadd yikou -g 6000
peng@ubuntu:~/work$ sudo useradd yikou -u 6000 -g 6000 -s /sbin/nologin -d /dev/
null
peng@ubuntu:~/work$
Added user yikou.
```

3. 修改 samba 服务器配置文件

sudo vim /etc/samba/smb.conf

在文件尾部添加下面内容:

[yikou]

```
path = /home/peng/work #共享文件夹的路径
available = yes
browseable = yes
writable = yes
```

```
peng@ubuntu: ~/boa/boa-0.94.13/src
246 # Windows clients look for this share name as a source of downloadable
    # printer drivers
         [print$]
        comment = Printer Drivers
        path = /var/lib/samba/printers
browseable = yes
        read only = yes
        guest ok = no
254 # Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
255 # You may need to replace 'lpadmin' with the name of the group your
    # admin users are members of.
257 # Please note that you also need to set appropriate Unix permissions
258 # to the drivers directory for these users to have write rights in it 259 ; write list = root, @lpadmin
259
260
261
262 [yikou]
263
        path = /home/peng/work
        available = yes
264
265
         browseable = yes
        writable = yes
/etc/samba/smb.conf [+][RO]
                                                                     267.0-1
                                                                                     Bot
```

4. 重启 samba 服务

/etc/init.d/smbd restart

```
peng@ubuntu:~/work$ /etc/init.d/smbd restart
[ ok ] Restarting smbd (via systemctl): smbd.service.
```

四、windows 创建映射

必须保证 windows 和 ubuntu 网络互通,


首先查看 ubuntu 网卡 ip 地址,

```
peng@ubuntu:~/work$ ifconfig
ens33    Link encap:Ethernet HWaddr 00:0c:29:bb:bd:40
    inet addr(192.168.0.115) Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
    inet6 addr: fe80::6abf:1256:56f4:c740/64 Scope:Link
    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    RX packets:3156 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:1884 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:1000
    RX bytes:3917143 (3.9 MB) TX bytes:188690 (188.6 KB)


lo    Link encap:Local Loopback
    inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
    inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
    UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
    RX packets:256 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:256 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:1000
    RX bytes:21764 (21.7 KB) TX bytes:21764 (21.7 KB)
```

windows 下打开 cmd 命令终端:

ping 192.168.0.115




打开 我的电脑->映射网络驱动器:



输入要映射的网络文件夹


\\192.168.0.115\yikou

注意:此处的 yikou 是我们上面创建的用户名




点击完成:

输入用户名 yikou 密码: 1



点击确定后映射成功,进入以下界面:



下面映射的 z 盘盘符:



下面是 ubuntu 中 samba 服务器的根目录内容,与 windows z 盘目录内容保持一致!

