

Начисление/E15
PK Номер начисления (int)
FK Номер телефона (text)
FK Номер поездки(int)
Время создания(datetime)
Основание (text)
Сумма (numeric)
Валюта (text)
Статус (text)
Оплата начисления/E20
PK, FK1 Номер начисления (int)
PK, FK2 Номер транзакции (int)
Сумма погашения (numeric)
детализируется в
Обращение пользователя/E17
PK Номер обращения (int)
FK Номер телефона (text)
FK Табельный номер (int) [NULL]
Предмет (text)
Результат (text) [NULL]
Время создания (datetime)
Статус (text)
приводит к
распределяется на
создает
получает
Событие поездки/E10
PK Номер события(int)
FK Номер поездки(int)
FK Идентификатор версии зоны (int)
Время события(datetime)
Тип события (text)
Пред. состояние (text) [NULL]
Новое состояние (text)
Источник (text)
содержит
создает
Заменяет
Версия зоны/E6
PK Идентификатор версии (int)
FK Код зоны (text)
FK ID предыдущей версии (int) [NULL]
FK Табельный номер(int)
Время создания (datetime)
Границы (text)
Основание (text)
Статус (text)
определяет правила для
имеет
Зона/E5
PK Код зоны (text)
Название зоны (text)
Тип зоны (text)
Статус (text)
создает
Платежная операция/E16
PK Номер транзакции (int)
FK Номер телефона (text)
FK Номер обращения (int)
Время платежа (datetime)
Сумма (numeric)
Валюта (text)
Назначение (text)
Статус (text)
совершает
Пользователь/E1
PK Номер телефона (text)
ФИО (text)
Email (text) [NULL]
Дата регистрации (date)
Статус аккаунта (text)
совершает
Поездка/E9
PK Номер поездки (int)
FK Номер телефона (text)
FK Номер самоката (int)
FK Номер бронирования (int)
FK Название тарифа (text)
Время начала (datetime)
Время окончания (datetime) [NULL]
Стоимость (numeric) [NULL]
Статус (text)
Маршрут (text) [NULL]
применяется к
Тариф/E8
PK ID тарифа
Дата начала (date)
Дата окончания (date)
Параметры (text)
Статус (text)
завершается через
Подтверждение парковки/E11
PK Номер фотофиксации (int)
FK Номер поездки(int)
Время создания (datetime)
Фото_URL (text)
Координаты (text)
проходит
Проверка парковки/E12
PK Номер проверки(int)
FK Номер фотофиксации (int)
FK Табельный номер(int) [NULL]
Вид проверки (text)
Результат (text)
Комментарий (text) [NULL]
Время проверки (datetime)
переходит в
оформляет
Техническая задача/E13
PK Номер заявки (int)
FK Внутренний номер самоката (int)
FK Серийный номер батареи (text) [NULL]
FK Табельный номер(int) [NULL]
Описание (text)
Время создания(datetime)
Статус (text)
участвует в
требует
Батарея/E3
PK Серийный номер (text)
Модель (text)
Емкость (int)
Текущий заряд (smallint)
Состояние (text)
участвует в
Бронирование/E7
PK Номер бронирования (int)
FK Номер телефона пользователя (text)
FK Внутренний номер самоката (int)
Время создания (datetime)
Срок действия (datetime)
Статус (text)
Количество (int) [NULL]
используется в
включает
Самокат/E2
PK Внутренний номер (int)
Модель (text)
Дата ввода (date)
Статус (text)
Геопозиция (text)
участвует в
содержит
Установка батареи/E4
PK Номер записи об установке (int)
FK Внутренний номер самоката (int)
FK Серийный номер батареи (text)
FK Номер заявки (int)
FK Табельный номер(int)
Время снятия (datetime) [NULL]
Время установки (datetime)
Работа по ремонту/E14
PK Номер работы (int)
FK Номер задачи (int)
FK Код типа работы (text)
FK Табельный номер(int)
Время окончания (datetime) [NULL]
Время начала (datetime)
Результат (text) [NULL]
Стоимость (numeric) [NULL]
определяет
расходует
Использованный компонент/E21
PK, FK1 Номер работы (int)
PK, FK2 Артикул (text)
Количество (smallint)
списывается в
Компонент на замену/E18
PK Артикул (text)
Наименование (text)
Категория (text)
Стоимость (numeric)
Тип работы/E19
PK Код типа работы (text)
Название (text)
Длительность,мин (int)
Описание (text)
Исполнитель/E22
PK Табельный номер(int)
ФИО (text)
Должность (text)
Телефон (text)
Выполняет
осуществляет
назначается на
проводит
рассматривает