프로세스의 생성, 실행과 EXEC 시스템 콜

커널의 사용자 레벨 프로세스 생성 과정

커널


▶ USERINIT 함수로 첫 프로세스 호출 (MAIN.C -> PROC.C)

USERINIT

▶ ALLOCPROC 함수로 각각의 프로세스 호출 (PROC.C)

ALLOCPROC

- ▶ 프로세스 테이블의 **미사용 공간** 탐색
- ▶ **초기(EMBRYO) 상태**로 설정
- ▶ 프로세스 ID를 부여하고 커널 스택 할당



커널의 사용자 레벨 프로세스 생성 과정

커널 스택 할당, 배치


- ▶ 프로세스가 동작할 때 실행되는 함수, 레지스터 등을 미리 탑재한다.
- ▶ 커널 레지스터는 사용자 공간으로 복귀하기 위해 사용된다.

P->tf

- ▶ 프로세스 구조체의 트랩 프레임
- ▶ 사용자 프로세스의 레지스터 저장

P-> context

- ▶ 프로세스 구조체의 현재 프로세스 문맥
- ▶ 문맥 교환(context switch)를 위한 저장 공간



커널의 사용자 레벨 프로세스 생성 과정

EIP


다음 실행될 명령어의 주소 저장

forkret()

문맥의 EIP가 forkret의 위치로 설정되고, fork가 종료되면 forkret 실행

trapret()

커널 모드에서 사용자 모드로 이동하기 위하여 커널 스택의 메모리 복구 RETURN FROM TRAP



커널의 사용자 레벨 프로세스 생성 과정

USERINIT()

▶ SETUPKVM() 호출

SETUPKVM()

▶ 최초 프로세스와 커널 메모리를 연결할 페이지 테이블 생성

INITUVM()

▶ 프로그램과 메모리 페이지 테이블을 연결


커널의 사용자 레벨 프로세스 생성 과정

INITUVM()

커널 내부의 이진코드를 프로세스 메모리로 복사한다.

이후, 물리 메모리를 할당하고 가상 메모리 주소와 연결한다.

가상 주소 내부의 이진코드 값을 물리 메모리에 복사한다.



커널의 사용자 레벨 프로세스 생성 과정

USERINIT()

trapframe을 사용자 모드 상태의 초기값으로 설정 프로세스 상태를 실행 가능(Runnable) 상태로 설정하고 스케줄링 준비

ESP는 프로세스 구조체의 SZ로 설정 EIP는 초기화된 코드의 시작점으로 설정

DPL(Decriptor Privilege Level)

- ▶DPL_USER는 0x3으로 정의 (mmu.h)
- ▶ cs, ds, es, ss 레지스터는 사용자 코드와 사용자 데이터, 스택을 DPL 사용자 권한으로 사용
- ▶ 커널은 최초 프로세스를 생성하고 실행하기위해 스택을 생성하고 메모리를 할당하여 실행을 준비한다.

첫 사용자 프로세스의 실행 과정

mpmain()

USERINIT 이후, 스케줄러를 호출하여 Runnable 상태의 프로세스를 탐색 하게한다.

스케줄러

Runnable 상태의 최초 생성 프로세스를 스케줄링 한다. (INITPROC) 프로세스의 상태를 Running으로 변경하고 **문맥 교환**을 수행한다. 스케줄러는 반환되지 않고 **지속적으로** 스케줄링을 수행한다.

	커널 모드	하드웨어	사용자 모드
INITPROC	프로세스 스케줄링 레지스터 저장		
Running		ESP, EIP 복원	
			프로세스 실행

첫 사용자 프로세스의 실행 과정

ALLOCPROC()

프로세스 실행 전 문맥의 EIP를 forkret으로 설정했다

. forkret이 실행되면 초기화를 진행한다.

이는 커널이 아닌 프로세스 자신의 문맥에서만 실행된다.

이후, 스택의 ESP(최상위)를 프로세스 구조체의 TF로 설정한다.

트랩 프레임

trapret을 통해 프로세스의 트랩프레임 내부에 접근하여 명령을 수행한다.

- ▶ POP gs, fs, es, ds 레지스터를 복구
- ▶addl trapno, errcode 영역을 건너 뛴다.
- ▶iret cs, eip, flags, esp, ss 레지스터를 스택에서 빼낸다.

```
sp -= sizeof *p->tf;
p->tf = (struct trapframe*)sp;

sp -= 4;
*(uint*)sp = (uint)trapret;

sp -= sizeof *p->context;
p->context = (struct context*)sp;
memset(p->context, 0, sizeof *p->context);
p->context->eip = (uint)forkret;
```

proc.c 내부 allocproc 함수 일부

```
popl %gs
popl %fs
popl %es
popl %ds
...
addl $0x8, %esp # trapno and errcode
```

kernel.asm 일부

첫 사용자 프로세스의 실행 과정

EIP와 ESP

프로세스를 생성하면서 할당한 가상 주소로 고정된다. 페이징 하드웨어가 가상 주소를 물리 주소로 연결한다.

allocuvm()

가상 주소의 시작점을 물리 주소로 할당한다. 사용자 권한이 메모리에게 접근하기 위한 플래그(PTE_U)를 설정한다.

이때, userinit()은 사용자 권한을 **현재 실행 권한(CPL)**을 **3**으로 설정하여 PTE가 사용자 권한을 벗어날 수 없게 한다.

▶ 프로세스는 DPL, CPL, PTE 플래그가 사용자로 설정되어 프로세스 자신의 메모리만 사용할 수 있다.

프로세스의 생성, 실행과 EXEC 시스템 콜 **1.3) EXEC 시스템 콜**

사용자 레벨의 프로세스가 커널 권한 실행을 요청하는 방법

initcode.S

EXEC 시스템 콜을 호출한다. ARGV, init, 0(인자의 끝)을 스택에 넣고 eax 레지스터를 SYS_EXEC로 설정한다.

init은 exec를 통해 실행할 프로세스를 의미한다. argv는 프로세스(init 인자)로 전달할 인자를 의미한다.

이후, T_SYSCALL을 실행하여 EXEC를 실행한다.

EXEC 결과

- ▶ 성공 시, 콘솔 쉘을 실행하고 종료될 때까지 고아 프로세스를 처리한다.
- ▶ 종료 시, 프로세스는 반환되지 않는다.
- ▶ 실패 시, EXIT을 호출한다.

```
#exec(init, argv)
.globl start
start:
  pushl $argv
  pushl $init
  pushl $0
  movl $SYS_exec, %eax
  int $T_SYSCALL
```

initcode.S 내부

참고 자료

[1] Russ Cox, Frans Kaashoek, Robert Morris, "xv6, a simple, Unix-like teaching operating system", https://pdos.csail.mit.edu/6.828/2017/xv6/book-rev10.pdf, Chapter 1, P23~27