FLORINDOLAB

# Capture by FlorindoLAB — Manuel

Version 1.0  Windows 10 / 11

SOMMAIRE


1 Présentation
2 Installation et premier lancement
3 L'écran Capture
4 Les projets
5 L'éditeur
6 Export
7 Fichiers et dossiers
8 Raccourcis clavier
9 Questions fréquentes et dépannage
10 Limites connues
11 Licences et crédits

# 1 Présentation

**Capture by FlorindoLAB** est un logiciel Windows gratuit qui enregistre une fenêtre en vidéo pour faire des démonstrations de logiciels propres et prêtes à publier.

- **Fenêtre détourée avec transparence** : seule la fenêtre choisie est capturée, posée sur un canevas avec marge, coins arrondis et ombre portée.
- **Curseur redessiné** : le curseur est enregistré à part, puis redessiné net, avec halo et ondes de clic réglables.
- **Zooms automatiques** sur les clics, que tu peux ensuite déplacer, allonger ou supprimer.
- **Audio multipiste** : son de l'ordinateur et micro sur des pistes séparées, avec courbe de volume.
- **Mini-éditeur** : couper, rogner, accélérer, réordonner, transitions, annotations (texte, flèche, cadre, projecteur, flou).
- **Exports prêts à l'emploi** : DaVinci Resolve (MOV transparent), YouTube, Instagram / Shorts, carré, Web transparent, séquence PNG… plusieurs formats en un clic.

La fenêtre de l'appli comporte trois onglets :

Capture | Projets | Éditeur

En haut à droite :

- **FR | EN** : choisit la langue de l'interface. Le changement est immédiat et mémorisé.
- **? Aide** : ouvre ce manuel dans l'appli, dans la langue choisie.
- **À propos** : version du logiciel, licences des composants et lien vers florindolab.com.

# 2 Installation et premier lancement

## 2.1 Version portable

Aucune installation : décompresse le dossier où tu veux (disque, dossier de travail, même une clé USB) et lance `Capture by FlorindoLAB.exe`.

Le dossier contient :

- `Capture by FlorindoLAB.exe` : le logiciel ;

- `ffmpeg.exe` et `ffprobe.exe` : indispensables pour l'enregistrement, l'aperçu et l'export ;
- les manuels (français et anglais) ;
- le fichier des licences.

> **ATTENTION**
> Laisse toujours `ffmpeg.exe` et `ffprobe.exe` **à côté de l'exe**. Si tu déplaces le logiciel, déplace le dossier entier.

### 2.2 Configuration requise

- **Windows 11** (recommandé) ou **Windows 10** 64 bits à jour.
- **WebView2** (le moteur d'affichage de l'interface) : déjà présent sur Windows 11. Sur Windows 10, il est installé avec Microsoft Edge. S'il manque, télécharge le « WebView2 Runtime » sur le site de Microsoft.

### 2.3 Premier lancement : SmartScreen

Le logiciel n'est pas encore signé numériquement. Au premier lancement, Windows peut afficher « **Windows a protégé votre ordinateur** ». Dans ce cas :

1. clique sur **Informations complémentaires** ;
2. puis sur **Exécuter quand même**.

En principe, Windows ne pose plus la question ensuite pour ce fichier.

---

## 3 L'écran Capture

C'est l'écran d'accueil : on y choisit la fenêtre, le cadrage, le style et l'audio, puis on lance l'enregistrement. Les réglages sont mémorisés d'une session à l'autre.

### 3.1 Fenêtre à capturer

Choisis la fenêtre dans la liste de gauche. Le champ « Rechercher une fenêtre… » filtre la liste, et le bouton ⟳ l'actualise (par exemple après avoir ouvert un logiciel). La fenêtre choisie s'affiche dans la barre du bas, à côté du bouton **Enregistrer**.

## 3.2 Cadrage

- **Taille de la fenêtre** : redimensionne la fenêtre capturée avant l'enregistrement (1280 × 720, 1600 × 900, 1920 × 1080, 2240 × 1260, 1080 × 1080), ou « Ne pas changer ».
- **Canevas** : taille de l'image finale autour de la fenêtre (1080p, 1440p, 4K, carré, Insta 1080 × 1350, vertical 1080 × 1920), ou « Aucun » pour garder la taille de la fenêtre.
- **Cadence** : 30 ou 60 images par seconde.

> **ASTUCE**
> Capture plus grand que la vidéo finale : les zooms restent nets. Exemple : fenêtre 1600 × 900 sur un canevas 1440p, pour une sortie en 1080p.

## 3.3 Style de la fenêtre

- **Marge** : espace entre la fenêtre et le bord du canevas (0 à 160 px).
- **Coins arrondis** : arrondi des coins de la fenêtre (0 à 32 px).
- **Ombre portée** : ajoute une ombre sous la fenêtre.
- **Inclure menus et popups** : capture aussi les menus déroulants, menus contextuels et petites fenêtres qui s'ouvrent par-dessus (voir Dépannage).

## 3.4 Audio

Coche **Son de l'ordinateur** et/ou **Micro**, puis choisis le périphérique dans la liste en dessous. Chaque source est enregistrée sur sa propre piste, que tu pourras régler séparément dans l'éditeur.

## 3.5 Options

- **Zooms automatiques sur les clics** : crée des zooms autour de tes clics. Tu pourras les modifier ou les recalculer dans l'éditeur.
- **Niveau de zoom** : grossissement de ces zooms (×1,2 à ×3).
- **Compte à rebours** : aucun, 3 s ou 5 s avant le départ.
- **Réduire cette fenêtre pendant la capture** : l'appli se met de côté pendant l'enregistrement.

## 3.6 Dossier des captures

En bas de l'écran Capture :

- 📁 **Choisir…** ouvre la boîte Windows de sélection de dossier ;
- **Par défaut** revient à `Vidéos\Capture by FlorindoLAB` ;

- **Ouvrir** affiche le dossier dans l'Explorateur.

Le choix est mémorisé, et le dossier est créé s'il n'existe pas.

### 3.7 Image fixe

Le bouton ◫ **Image fixe** prend une image PNG avec transparence : fenêtre détourée, ombre, marges et canevas, **sans curseur**. Elle utilise les mêmes réglages que la vidéo.

Le compte à rebours te laisse le temps d'ouvrir un menu ou de survoler un bouton avant la prise. L'image est enregistrée dans le dossier des captures ; le bouton **Afficher** de la notification l'ouvre dans l'Explorateur.

### 3.8 Enregistrer et arrêter

1. Clique sur **Enregistrer**.
2. Après le compte à rebours, l'enregistrement démarre (et l'appli se réduit si l'option est cochée). La fenêtre de Capture by FlorindoLAB n'apparaît jamais dans la vidéo.
3. Fais ta démonstration.
4. Pour arrêter : Ctrl + Maj + F9, ou rouvre l'appli et clique sur ■ **Arrêter**.

L'éditeur s'ouvre ensuite automatiquement sur la capture.

> **ASTUCE**
> Le raccourci Ctrl + Maj + F9 marche même quand l'appli est réduite : c'est le moyen le plus propre d'arrêter, sans clic parasite à la fin de la vidéo.

---

## 4 Les projets

L'onglet **Projets** liste les captures du dossier des captures. Chaque carte affiche un aperçu (qui se lit au survol), le titre, la durée, la taille, la date, et la mention « exporté » si la capture a déjà été exportée.

- **Clic sur une carte** : ouvre la capture dans l'éditeur.
- 📁 **Changer de dossier…** : choisit un autre dossier des captures (le même réglage qu'en bas de l'écran Capture).
- **Actualiser** : relit le dossier.
- **Ouvrir le dossier** : l'affiche dans l'Explorateur.

Tous les réglages de l'éditeur sont enregistrés automatiquement dans le projet : tu peux fermer l'appli et reprendre plus tard là où tu en étais. Les captures faites avec les versions précédentes s'ouvrent toujours.

---

# 5 L'éditeur

L'éditeur se compose de l'**aperçu** (en haut), de la **barre de lecture et d'outils**, de la **timeline** (en bas) et d'un panneau latéral à six onglets :

Montage | Zooms | Annot. | Curseur | Audio | Export

## 5.1 Aperçu et lecture

- L'aperçu montre **en direct** les zooms, le curseur et les annotations.
- **Espace** ou ▶ : lecture / pause.
- ← / → : image par image. Avec **Maj** : seconde par seconde.
- La case **Zooms** de la barre active ou désactive les zooms.
- **Son de l'aperçu** : chaque piste est jouée avec son volume et sa courbe, en suivant le montage. Le bouton 🔈 ou la touche **M** coupe le son de l'aperçu (cela ne change rien à l'export).

> **ASTUCE**
> L'aperçu affiche un fond uni à la place de la transparence. C'est normal : l'export MOV, WebM ou PNG la conserve.

## 5.2 La timeline : lecture des pistes, taille et zoom

De haut en bas, la timeline contient :

- la piste **Montage** : chaque bloc bleu est un passage conservé ; un losange marque chaque raccord ;
- la piste **violette** des annotations ;
- les **clics** : traits cuivre pour les clics gauches, **bleus** pour les clics droits ;
- les **zooms** : blocs dorés ;
- les **pistes audio** : forme d'onde de l'ordinateur et du micro.

**La timeline montre la vidéo montée** : quand un passage est supprimé, les blocs restants se rejoignent, et les zooms, annotations, clics et audio suivent.

### Taille de la timeline

Tire la petite barre au-dessus de la timeline vers le haut : la timeline s'agrandit et l'aperçu rétrécit d'autant. Les pistes audio profitent de la place gagnée. Double-clic sur la barre : taille normale. La hauteur choisie est mémorisée.

### Zoom dans la timeline

- Ctrl + molette (autour de la souris), ou les boutons **−** / **+** / **Ajuster** à droite de la barre.
- Une fois zoomé, la molette fait défiler la timeline de gauche à droite (Maj + molette si la timeline défile aussi en hauteur).
- Pendant la lecture, la vue suit la tête de lecture.

## 5.3 Montage

Le montage se fait dans la piste **Montage** (en haut de la timeline) et dans l'onglet **Montage**, qui affiche aussi la durée de la capture et celle de la vidéo montée.

Un clic simple sur un passage le sélectionne et déplace toujours la tête de lecture.

### Couper

S ou **✂ Couper ici** : coupe le passage à l'endroit du curseur de lecture.

### Rogner

- Tire sur le bord gauche ou droit d'un passage pour raccourcir son début ou sa fin.
- I / O : place le début / la fin du passage au curseur de lecture.
- Pour des valeurs précises, l'onglet **Montage** propose « Début dans la capture » et « Fin dans la capture » (en secondes).
- Pour récupérer un morceau coupé, tire le bord du passage dans l'autre sens, ou fais Ctrl + Z.

### Vitesse

Dans l'onglet **Montage**, choisis la vitesse du passage sélectionné : ×0,5, ×1, ×1,5, ×2, ×4 ou ×8.

> **ATTENTION**
> Hors vitesse ×1, le son du passage est coupé.

### Supprimer

Suppr ou **Supprimer ce passage** : supprime le passage sélectionné ; les blocs restants se rejoignent. Le dernier passage restant ne peut pas être supprimé.

### Réordonner

- Fais glisser un passage vers sa nouvelle place : un trait doré montre où il va s'insérer.
- Ou utilise Alt + ← / →, ou les boutons ◀ Plus tôt / Plus tard ▶ de l'onglet **Montage**.
- **Remettre dans l'ordre** revient à l'ordre de la capture **sans annuler les coupes**.
- **Tout rétablir** revient à la capture complète, d'un seul bloc.

Les zooms, les annotations et le curseur restent calés sur la capture : couper ou déplacer un passage les emporte avec lui. Un zoom ou une annotation à cheval sur deux passages séparés apparaît en plusieurs morceaux (bord en pointillé).

### Transitions

Clique sur le **losange** d'un raccord entre deux passages, puis choisis dans l'onglet **Montage** :

- **Coupe nette** ;
- **Fondu enchaîné** : la fin du passage précédent se fond dans le suivant ;
- **Fondu par le fond** : sortie, puis entrée en fondu.

Règle la **durée** avec le curseur ; **Appliquer à tous les raccords** reprend le même réglage partout. Suppr sur un raccord sélectionné le remet en coupe nette. La transition d'un passage le suit quand il change de place.

### Fondus d'ouverture et de fermeture

Dans le même onglet, **Fondu d'ouverture** et **Fondu de fermeture** (0 à 3 s) ajoutent un fondu au début et à la fin de la vidéo.

Les fondus « par le fond », d'ouverture et de fermeture passent par la transparence dans le MOV, et par la couleur de fond dans le MP4.

## 5.4 Zooms

Dans la timeline, les blocs dorés sont les zooms.

- Fais-les glisser pour les déplacer, ou tire sur leurs bords pour changer leur durée.
- **+ Zoom ici** en ajoute un à l'endroit de la lecture.
- Suppr efface le zoom sélectionné.

Onglet **Zooms** :

- **Zoom sélectionné** : début, fin et niveau (×1,1 à ×4), bouton **Supprimer ce zoom** ;
- **Caméra** : inertie (la caméra suit le curseur plus ou moins vite) et durée des transitions d'entrée et de sortie des zooms ;

- **Recalcul automatique** : niveau, avance avant le clic, maintien après, regroupement des clics proches, puis **Recalculer les zooms**.

> **ATTENTION**
>
> **Recalculer les zooms** remplace les zooms existants par de nouveaux. Si le résultat ne te plaît pas, Ctrl + Z.

## 5.5 Annotations

Les outils se trouvent au-dessus de la timeline :

| OUTIL | EFFET |
|---|---|
| T Texte | un texte, avec ou sans fond |
| ↗ Flèche | une flèche pour montrer un élément |
| ▭ Cadre | un rectangle pour entourer une zone |
| ◎ Projecteur | assombrit tout sauf la zone choisie |
| ▩ Flou | floute une zone pour masquer une info |

### Créer

Choisis un outil, puis fais glisser sur l'aperçu (ou clique, pour un texte). L'annotation commence au curseur de lecture et dure 3 s. Échap annule l'outil en cours.

### Modifier

- Clique sur une annotation (dans l'aperçu ou la timeline) pour la sélectionner. Glisser à l'intérieur la déplace.
- Les **poignées blanches** la redimensionnent : coins et milieux des côtés pour un cadre, un projecteur ou un flou ; extrémités pour une flèche ; coin pour la taille d'un texte. Le curseur de la souris change au survol d'une poignée.
- Dans la timeline, la piste violette sert à régler le début et la fin de chaque annotation.
- Suppr efface l'annotation sélectionnée.

### Onglet Annot.

Il règle l'annotation sélectionnée : texte, taille, couleurs, gras, fond et son opacité, épaisseur, coins arrondis, intensité du flou, assombrissement, fondu, début et fin. Pour des valeurs précises : Largeur / Hauteur (cadre, projecteur, flou) et Longueur (flèche).

**Fixe à l'écran** garde un texte immobile pendant les zooms. Sinon, les annotations sont accrochées au contenu et suivent la caméra.

> **ASTUCE**
> À l'arrêt, l'aperçu affiche les annotations en plein ; leurs fondus ne se voient qu'en lecture.

## 5.6 Curseur

Onglet **Curseur** :

- **Afficher le curseur**, **taille**, **lissage** des mouvements, **masquer hors de la fenêtre** ;
- **Halo** autour du curseur : couleur, rayon, opacité ;
- **Ondes de clic** : une couleur pour le clic gauche (cuivre par défaut) et une pour le clic **droit** (bleu par défaut).

## 5.7 Audio

Les pistes audio se trouvent sous la timeline (une pour l'ordinateur, une pour le micro). Chacune porte une **courbe de volume** :

- **Clic** sur une piste : ajoute un point de volume, à la hauteur cliquée. Le premier point crée aussi un départ à 100 % juste avant.
- **Glisser** : déplace le point, avec sa valeur affichée en %.
- **Double-clic** : supprime le point.
- Bouton **M** à gauche de la piste : coupe cette piste.

L'onglet **Audio** propose aussi le volume global de chaque piste et **Effacer la courbe**.

L'export applique exactement les mêmes réglages : volume, courbe, transitions, et de courts fondus à chaque raccord pour éviter les clics. Dans le MOV, chaque piste reste séparée (piste 1 = ordinateur, piste 2 = micro) ; dans le MP4, elles sont mélangées.

## 5.8 Annuler et rétablir

- <kbd>Ctrl</kbd> + <kbd>Z</kbd> : annuler.
- <kbd>Ctrl</kbd> + <kbd>Y</kbd> (ou <kbd>Ctrl</kbd> + <kbd>Maj</kbd> + <kbd>Z</kbd>) : rétablir.
- Ou les boutons ↶ ↷ de la barre de lecture.

Cela concerne les coupes, l'ordre et la vitesse des passages, les transitions et fondus, les zooms, les annotations et l'audio. L'historique est remis à zéro quand on rouvre un projet.

# 6 Export

Tout se passe dans l'onglet **Export** de l'éditeur.

## 6.1 Destination

- **Dossier d'export** : 📁 **Choisir…**, **Par défaut** (= le dossier des captures), **Ouvrir**. Le dossier choisi est repris pour les captures suivantes.
- **Nom du fichier** : par défaut, le nom de la capture. Un exemple du nom final s'affiche en dessous.

## 6.2 Modèles

Modèles prêts à l'emploi :

| MODÈLE | CONTENU |
|---|---|
| Resolve — MOV transparent | MOV ProRes 4444 avec transparence, taille de la capture |
| YouTube 1080p | MP4, 1920 × 1080 |
| YouTube 4K | MP4, 3840 × 2160 |
| Instagram / Shorts vertical | MP4, 1080 × 1920 |
| Instagram 4:5 | MP4, 1080 × 1350 |
| Carré 1080 | MP4, 1080 × 1080 |
| Web transparent (WebM) | WebM VP9 avec transparence, 1920 × 1080 |
| Séquence PNG transparente | une image PNG par image, taille de la capture |

- **Clic sur un nom** : applique ses réglages (tu peux les retoucher ensuite).
- **Cases cochées + Exporter les modèles cochés** : tout est exporté en une fois, et chaque fichier porte le nom de son modèle (`titre.youtube-1080p.mp4`, `titre.instagram-vertical.mp4`…).

### Tes modèles

Règle la taille, les formats et le fond, donne un nom dans « Nom du nouveau modèle », puis **Enregistrer**. Tes modèles servent pour tous les projets ; **×** en supprime un.

## 6.3 Réglages

- **Taille de sortie** : comme la capture, 1080p, 1440p, 4K, carré, Insta 1080 × 1350 ou vertical. En vertical ou en carré, la caméra suit le curseur.
- **Formats** : coche un ou plusieurs formats (voir ci-dessous).
- **Fond du MP4** : couleur qui remplace la transparence dans le MP4.

Puis clique sur **Exporter avec ces réglages**. Une barre de progression suit l'export ; les fichiers créés s'affichent en dessous.

Les annotations restent nettes et bien placées dans chaque format ; un texte « Fixe à l'écran » est recalé proportionnellement.

## 6.4 Formats

| FORMAT | TRANSPARENCE | USAGE |
|---|---|---|
| MOV ProRes 4444 | oui | montage dans DaVinci Resolve ou un autre logiciel ; pistes audio séparées |
| MP4 H.264 | non (fond de couleur) | réseaux sociaux, partage ; encodé avec l'encodeur H.264 intégré à Windows (Media Foundation) ; audio mélangé |
| WebM VP9 | oui | pages web |
| Séquence PNG | oui | images une par une, pour le compositing |

> **ASTUCE**
>
> Seuls les formats cochés sont créés : si tu ne veux pas de MOV, décoche-le pour gagner du temps et de la place.

## 6.5 Après l'export

- **Garder les sources** (par défaut) : la capture reste modifiable.
- **Garder uniquement les fichiers exportés** : après un export réussi, les couches séparées de la capture partent à la **Corbeille** (récupérables), et la capture disparaît de l'onglet **Projets**.

> **ATTENTION**
>
> Avec « Garder uniquement les fichiers exportés », tu ne peux plus retoucher le montage tant que tu n'as pas restauré les sources depuis la Corbeille.

---

## 7 Fichiers et dossiers

Par défaut, tout est rangé dans `Vidéos\Capture by FlorindoLAB` :

```
Dossier des captures\
├─ Ma_video_20261104_101010.mp4          ← fichiers montés (exports), faciles à r
├─ Ma_video_20261104_101010.youtube-1080p.mp4
├─ Fenetre_20261104_102000.png           ← images fixes
└─ sources\
   └─ Ma_video_20261104_101010\          ← une capture = un dossier de couches
      ├─ ….fenetre.mov        fenêtre seule, sans curseur
      ├─ ….curseur.csv        positions et clics du curseur
      ├─ ….systeme.wav / ….micro.wav     pistes audio
      ├─ ….apercu.mp4 / ….apercu.*.ogg   aperçus légers pour l'éditeur
      └─ ….projet.json        réglages de l'éditeur
```

- Les exports peuvent aussi aller dans un autre dossier (onglet **Export** → Destination).
- Les réglages de l'éditeur sont enregistrés automatiquement dans `….projet.json`.
- Les captures faites avec les versions précédentes (fichiers « à plat ») s'ouvrent toujours.

> **ATTENTION**
>
> Ne renomme pas et ne sépare pas les fichiers d'un dossier `sources\…` : l'éditeur a besoin de toutes les couches pour rouvrir et réexporter la capture.

# 8 Raccourcis clavier

| TOUCHES | ACTION |
|---|---|
| **Capture** | |
| Ctrl + Maj + F9 | Arrêter l'enregistrement (même appli réduite) |
| **Éditeur — lecture** | |
| Espace | Lecture / pause |
| ← / → | Image précédente / suivante |
| Maj + ← / → | Une seconde en arrière / en avant |
| M | Couper / rétablir le son de l'aperçu |
| **Éditeur — montage** | |
| S | Couper le passage au curseur de lecture |
| I / O | Début / fin du passage au curseur de lecture |
| Alt + ← / → | Déplacer le passage sélectionné plus tôt / plus tard |
| Suppr | Supprimer la sélection (annotation, passage ou zoom) ; sur un raccord : coupe nette |
| Échap | Annuler l'outil d'annotation en cours |
| Ctrl + Z | Annuler |
| Ctrl + Y ou Ctrl + Maj + Z | Rétablir |
| **Éditeur — timeline (souris)** | |
| Ctrl + molette | Zoomer / dézoomer la timeline |
| Molette | Faire défiler la timeline zoomée |
| Maj + molette | Défiler horizontalement quand la timeline défile aussi en hauteur |
| Double-clic sur la barre | Remettre la timeline à sa taille normale |

Les raccourcis de l'éditeur ne s'appliquent pas pendant la saisie dans un champ de texte.

---

# 9 Questions fréquentes et dépannage

## 9.1 « FFmpeg introuvable »

Une pastille « FFmpeg introuvable » s'affiche en haut de la fenêtre : `ffmpeg.exe` et `ffprobe.exe` ne sont pas à côté de `Capture by FlorindoLAB.exe`. Remets-les dans le même dossier que l'exe (ils sont fournis avec le logiciel), puis relance l'appli.

## 9.2 « Windows a protégé votre ordinateur »

C'est SmartScreen : le logiciel n'est pas encore signé. Clique sur **Informations complémentaires**, puis **Exécuter quand même** (voir 2.3).

## 9.3 Les menus ou menus contextuels n'apparaissent pas dans la vidéo

- Vérifie que **Inclure menus et popups** est coché dans l'écran Capture.
- Cette fonction dépend de la version de Windows. Si elle n'est pas disponible, l'appli te prévient et enregistre sans les menus. Une version récente de Windows 11, à jour, donne les meilleurs résultats.
- Selon les logiciels, certains menus sont dessinés d'une façon que Windows ne rattache pas à la fenêtre : ils peuvent manquer même option cochée. Fais un court essai avant une longue démonstration.

## 9.4 L'aperçu n'affiche pas la transparence

C'est normal : l'aperçu de l'éditeur utilise un fond uni. Les exports MOV ProRes 4444, WebM VP9 et séquence PNG conservent la transparence. Le MP4 n'en a pas : il utilise la couleur « Fond du MP4 ».

## 9.5 L'export est long quand j'ai réordonné les passages

C'est attendu. Quand les passages ne sont plus dans l'ordre de la capture, l'export se fait en deux temps : chaque passage est d'abord rendu dans un fichier intermédiaire sans perte, puis tout est assemblé dans l'ordre du montage avec les transitions. Cela prend environ deux fois plus de temps. **Remettre dans l'ordre** revient à un export en une seule passe.

### 9.6 Je ne vois pas le fondu enchaîné dans l'aperçu

Le fondu enchaîné et les fondus des annotations ne se voient qu'en lecture. À l'arrêt, l'aperçu montre l'image du passage.

### 9.7 Un passage n'a plus de son

Sa vitesse n'est pas à ×1 : hors ×1, le son du passage est coupé. Vérifie aussi le bouton **M** de la piste, sa courbe de volume et le son de l'aperçu (`M`).

---

## 10 Limites connues

- Windows uniquement.
- L'aperçu ne montre pas la transparence : le fond est uni (les exports MOV, WebM et PNG la conservent).
- Le curseur redessiné est toujours une flèche.
- Pas encore de raccourci pour **démarrer** une capture sans passer par l'appli (seulement pour l'arrêter).
- Dans l'aperçu, le fondu enchaîné ne se voit qu'en lecture.
- Hors vitesse ×1, le son du passage est coupé.
- La capture des menus et popups dépend de la version de Windows et du logiciel capturé.
- Le logiciel n'est pas encore signé : SmartScreen peut le signaler au premier lancement.

---

## 11 Licences et crédits

**Capture by FlorindoLAB** est un logiciel gratuit créé par **FlorindoLAB** — florindolab.com.

- Il utilise **FFmpeg** (`ffmpeg.exe`, `ffprobe.exe`), distribué sous licence **LGPL**.
- Les licences de tous les composants figurent dans le **fichier des licences** fourni dans le dossier du logiciel, et dans la fenêtre **À propos** (en haut à droite de l'appli).

---