FLORINDOLAB

Capture by FlorindoLAB — Manuel

Version 1.2 Windows 10 / 11

SOMMAIRE

1 Présentation
2 Installation et premier lancement
3 L'écran Capture
4 Les projets
5 L'éditeur
6 Export
7 Fichiers et dossiers
8 Raccourcis clavier
9 Questions fréquentes et dépannage
10 Limites connues
11 Licences et crédits

1 Présentation

Capture by FlorindoLAB est un logiciel Windows gratuit qui enregistre une fenêtre en vidéo pour faire des démonstrations de logiciels propres et prêtes à publier.

- **Fenêtre détourée avec transparence** : seule la fenêtre choisie est capturée, posée sur un canevas avec marge, coins arrondis et ombre portée.
- **Curseur redessiné** : le curseur est enregistré à part, puis redessiné net, avec halo et ondes de clic réglables.
- **Zooms automatiques** sur les clics, que tu peux ensuite déplacer, allonger ou supprimer.
- **Audio multipiste** : son de l'ordinateur et micro sur des pistes séparées, avec courbe de volume.
- **Mini-éditeur** : couper, rogner, accélérer, réordonner, transitions, annotations (texte, flèche, cadre, projecteur, flou).
- **Exports prêts à l'emploi** : DaVinci Resolve (MOV transparent), YouTube, Instagram / Shorts, carré, Web transparent, séquence PNG… plusieurs formats en un clic.

La fenêtre de l'appli comporte trois onglets :

Capture | Projets | Éditeur

En haut à droite :

- **FR | EN** : choisit la langue de l'interface. Le changement est immédiat et mémorisé.
- **? Aide** : ouvre ce manuel dans l'appli, dans la langue choisie.
- **À propos** : version du logiciel, licences des composants et lien vers florindolab.com.

2 Installation et premier lancement

2.1 Version portable

Aucune installation : décompresse le dossier où tu veux (disque, dossier de travail, même une clé USB) et lance `Capture by FlorindoLAB.exe`.

Le dossier contient :

- `Capture by FlorindoLAB.exe` : le logiciel ;

- `ffmpeg.exe` et `ffprobe.exe` : indispensables pour l'enregistrement, l'aperçu et l'export ;
- les manuels (français et anglais) ;
- le fichier des licences.

> **ATTENTION**
> Laisse toujours `ffmpeg.exe` et `ffprobe.exe` **à côté de l'exe**. Si tu déplaces le logiciel, déplace le dossier entier.

2.2 Configuration requise

- **Windows 11** (recommandé) ou **Windows 10** 64 bits à jour.
- **WebView2** (le moteur d'affichage de l'interface) : déjà présent sur Windows 11. Sur Windows 10, il est installé avec Microsoft Edge. S'il manque, télécharge le « WebView2 Runtime » sur le site de Microsoft.

2.3 Premier lancement : SmartScreen

Le logiciel n'est pas encore signé numériquement. Au premier lancement, Windows peut afficher « **Windows a protégé votre ordinateur** ». Dans ce cas :

1. clique sur **Informations complémentaires** ;
2. puis sur **Exécuter quand même**.

En principe, Windows ne pose plus la question ensuite pour ce fichier.

---

3 L'écran Capture

C'est l'écran d'accueil : on y choisit la fenêtre, le cadrage, le style et l'audio, puis on lance l'enregistrement. Les réglages sont mémorisés d'une session à l'autre.

3.1 Fenêtre ou écran entier

En haut à gauche, choisis ce que tu veux capturer : ▭ **Fenêtre** (une seule fenêtre, détourée) ou 🖵 **Écran entier**.

Écran entier

- La liste montre chaque écran, avec un petit plan de la disposition de tes écrans (l'écran choisi est en doré) et sa définition. L'écran principal est indiqué.

- Avec plusieurs écrans, **Tous les écrans** les capture ensemble, comme un seul grand bureau. Si les écrans n'ont pas la même taille ou ne sont pas alignés, les zones vides restent transparentes.
- La fenêtre de Capture by FlorindoLAB est **masquée dans la vidéo** pendant une capture d'écran (Windows 10 version 2004 ou plus récente).
- « Taille de la fenêtre » et « Inclure menus et popups » ne servent pas en écran entier : tout ce qui s'affiche est capturé.
- Le canevas, le style (marge, coins arrondis, ombre), le curseur, les zooms et l'audio fonctionnent comme pour une fenêtre. Pour un écran « brut », mets la marge à 0 et décoche l'ombre.
- Tous les écrans réunis forment une très grande image : choisis un canevas (1440p ou 4K) et 30 i/s pour garder un enregistrement fluide.

Fenêtre

Choisis la fenêtre dans la liste de gauche. Le champ « Rechercher une fenêtre… » filtre la liste, et le bouton ⟳ l'actualise (par exemple après avoir ouvert un logiciel). La fenêtre choisie s'affiche dans la barre du bas, à côté du bouton **Enregistrer**.

3.2 Cadrage

- **Taille de la fenêtre** : redimensionne la fenêtre capturée avant l'enregistrement (1280 × 720, 1600 × 900, 1920 × 1080, 2240 × 1260, 1080 × 1080), ou « Ne pas changer ».
- **Canevas** : taille de l'image finale autour de la fenêtre (1080p, 1440p, 4K, carré, Insta 1080 × 1350, vertical 1080 × 1920), ou « Aucun » pour garder la taille de la fenêtre.
- **Cadence** : 30 ou 60 images par seconde.

> **ASTUCE**
> Capture plus grand que la vidéo finale : les zooms restent nets. Exemple : fenêtre 1600 × 900 sur un canevas 1440p, pour une sortie en 1080p.

3.3 Style de la fenêtre

- **Marge** : espace entre la fenêtre et le bord du canevas (0 à 160 px).
- **Coins arrondis** : arrondi des coins de la fenêtre (0 à 32 px).
- **Ombre portée** : ajoute une ombre sous la fenêtre.
- **Inclure menus et popups** : capture aussi les menus déroulants, menus contextuels et petites fenêtres qui s'ouvrent par-dessus (voir Dépannage).

3.4 Audio

Coche **Son de l'ordinateur** et/ou **Micro**, puis choisis le périphérique dans la liste en dessous. Chaque source est enregistrée sur sa propre piste, que tu pourras régler séparément dans l'éditeur.

3.5 Options

- **Zooms automatiques sur les clics** : crée des zooms autour de tes clics. Tu pourras les modifier ou les recalculer dans l'éditeur.
- **Niveau de zoom** : grossissement de ces zooms (×1,2 à ×3).
- **Compte à rebours** : aucun, 3 s ou 5 s avant le départ.
- **Réduire cette fenêtre pendant la capture** : l'appli se met de côté pendant l'enregistrement.

3.6 Dossier des captures

En bas de l'écran Capture :

- 📁 **Choisir...** ouvre la boîte Windows de sélection de dossier ;
- **Par défaut** revient à `Vidéos\Capture by FlorindoLAB` ;
- **Ouvrir** affiche le dossier dans l'Explorateur.

Le choix est mémorisé, et le dossier est créé s'il n'existe pas.

3.7 Image fixe

Le bouton ◫ **Image fixe** prend une image PNG avec transparence : fenêtre détourée, ombre, marges et canevas, **sans curseur**. Elle utilise les mêmes réglages que la vidéo.

Le compte à rebours te laisse le temps d'ouvrir un menu ou de survoler un bouton avant la prise. L'image est enregistrée dans le dossier des captures ; le bouton **Afficher** de la notification l'ouvre dans l'Explorateur.

3.8 Enregistrer et arrêter

1. Clique sur **Enregistrer**.
2. Après le compte à rebours, l'enregistrement démarre (et l'appli se réduit si l'option est cochée). La fenêtre de Capture by FlorindoLAB n'apparaît jamais dans la vidéo.
3. Fais ta démonstration.
4. Pour arrêter : <kbd>Ctrl</kbd> + <kbd>Maj</kbd> + <kbd>F9</kbd>, ou rouvre l'appli et clique sur ■ **Arrêter**.

L'éditeur s'ouvre ensuite automatiquement sur la capture.

> **ASTUCE**
> Le raccourci Ctrl + Maj + F9 marche même quand l'appli est réduite : c'est le moyen le plus propre d'arrêter, sans clic parasite à la fin de la vidéo.

---

4 Les projets

L'onglet **Projets** liste les captures du dossier des captures. Chaque carte affiche un aperçu (qui se lit au survol), le titre, la durée, la taille, la date, et la mention « exporté » si la capture a déjà été exportée.

- **Clic sur une carte** : ouvre la capture dans l'éditeur.
- **📁 Changer de dossier…** : choisit un autre dossier des captures (le même réglage qu'en bas de l'écran Capture).
- **Actualiser** : relit le dossier.
- **Ouvrir le dossier** : l'affiche dans l'Explorateur.

Tous les réglages de l'éditeur sont enregistrés automatiquement dans le projet : tu peux fermer l'appli et reprendre plus tard là où tu en étais. Les captures faites avec les versions précédentes s'ouvrent toujours.

---

5 L'éditeur

L'éditeur se compose de l'**aperçu** (en haut), de la **barre de lecture et d'outils**, de la **timeline** (en bas) et d'un panneau latéral à six onglets :

Montage | Zooms | Annot. | Curseur | Audio | Export

5.1 Aperçu et lecture

- L'aperçu montre **en direct** les zooms, le curseur et les annotations.
- Espace ou ▶ : lecture / pause.
- ← / → : image par image. Avec Maj : seconde par seconde.
- La case **Zooms** de la barre active ou désactive les zooms.
- **Son de l'aperçu** : chaque piste est jouée avec son volume et sa courbe, en suivant le montage. Le bouton 🔈 ou la touche M coupe le son de l'aperçu (cela ne change rien à l'export).

> **ASTUCE**
>
> L'aperçu affiche un fond uni à la place de la transparence. C'est normal : l'export MOV, WebM ou PNG la conserve.

5.2 La timeline : lecture des pistes, taille et zoom

De haut en bas, la timeline contient :

- la piste **Montage** : chaque bloc bleu est un passage conservé ; un losange marque chaque raccord ;
- la piste **violette** des annotations ;
- les **clics** : traits cuivre pour les clics gauches, **bleus** pour les clics droits ;
- les **zooms** : blocs dorés ;
- les **pistes audio** : forme d'onde de l'ordinateur et du micro.

La timeline montre la vidéo montée : quand un passage est supprimé, les blocs restants se rejoignent, et les zooms, annotations, clics et audio suivent.

Taille de la timeline

Tire la petite barre au-dessus de la timeline vers le haut : la timeline s'agrandit et l'aperçu rétrécit d'autant. Les pistes audio profitent de la place gagnée. Double-clic sur la barre : taille normale. La hauteur choisie est mémorisée.

Zoom dans la timeline

- Ctrl + molette (autour de la souris), ou les boutons **−** / **+** / **Ajuster** à droite de la barre.
- Une fois zoomé, la molette fait défiler la timeline de gauche à droite (Maj + molette si la timeline défile aussi en hauteur).
- Pendant la lecture, la vue suit la tête de lecture.

5.3 Montage

Le montage se fait dans la piste **Montage** (en haut de la timeline) et dans l'onglet **Montage**, qui affiche aussi la durée de la capture et celle de la vidéo montée.

Un clic simple sur un passage le sélectionne et déplace toujours la tête de lecture.

Couper

S ou **✂ Couper ici** : coupe le passage à l'endroit du curseur de lecture.

Rogner

- Tire sur le bord gauche ou droit d'un passage pour raccourcir son début ou sa fin.
- I / O : place le début / la fin du passage au curseur de lecture.
- Pour des valeurs précises, l'onglet **Montage** propose « Début dans la capture » et « Fin dans la capture » (en secondes).
- Pour récupérer un morceau coupé, tire le bord du passage dans l'autre sens, ou fais Ctrl + Z.

Vitesse

Dans l'onglet **Montage**, choisis la vitesse du passage sélectionné : ×0,5, ×1, ×1,5, ×2, ×4 ou ×8.

> **ATTENTION**
> Hors vitesse ×1, le son du passage est coupé.

Supprimer

Suppr ou **Supprimer ce passage** : supprime le passage sélectionné ; les blocs restants se rejoignent. Le dernier passage restant ne peut pas être supprimé.

Réordonner

- Fais glisser un passage vers sa nouvelle place : un trait doré montre où il va s'insérer.
- Ou utilise Alt + ← / →, ou les boutons ◀ **Plus tôt** / **Plus tard** ▶ de l'onglet **Montage**.
- **Remettre dans l'ordre** revient à l'ordre de la capture **sans annuler les coupes**.
- **Tout rétablir** revient à la capture complète, d'un seul bloc.

Les zooms, les annotations et le curseur restent calés sur la capture : couper ou déplacer un passage les emporte avec lui. Un zoom ou une annotation à cheval sur deux passages séparés apparaît en plusieurs morceaux (bord en pointillé).

Transitions

Clique sur le **losange** d'un raccord entre deux passages, puis choisis dans l'onglet **Montage** :

- **Coupe nette** ;
- **Fondu enchaîné** : la fin du passage précédent se fond dans le suivant ;
- **Fondu par le fond** : sortie, puis entrée en fondu.

Règle la **durée** avec le curseur ; **Appliquer à tous les raccords** reprend le même réglage partout. Suppr sur un raccord sélectionné le remet en coupe nette. La transition d'un passage le suit quand il change de place.

Fondus d'ouverture et de fermeture

Dans le même onglet, **Fondu d'ouverture** et **Fondu de fermeture** (0 à 3 s) ajoutent un fondu au début et à la fin de la vidéo.

Les fondus « par le fond », d'ouverture et de fermeture passent par la transparence dans le MOV, et par la couleur de fond dans le MP4.

5.4 Zooms

Dans la timeline, les blocs dorés sont les zooms.

- Fais-les glisser pour les déplacer, ou tire sur leurs bords pour changer leur durée.
- **+ Zoom ici** en ajoute un à l'endroit de la lecture.
- Suppr efface le zoom sélectionné.

Onglet **Zooms** :

- **Zoom sélectionné** : début, fin et niveau (×1,1 à ×4), bouton **Supprimer ce zoom** ;
- **Caméra** : inertie (la caméra suit le curseur plus ou moins vite) et durée des transitions d'entrée et de sortie des zooms ;
- **Recalcul automatique** : niveau, avance avant le clic, maintien après, regroupement des clics proches, puis **Recalculer les zooms**.

> **ATTENTION**
>
> **Recalculer les zooms** remplace les zooms existants par de nouveaux. Si le résultat ne te plaît pas, Ctrl + Z.

5.5 Annotations

Les outils se trouvent au-dessus de la timeline :

OUTIL	EFFET
T Texte	un texte, avec ou sans fond
↗ Flèche	une flèche pour montrer un élément
▭ Cadre	un rectangle pour entourer une zone
◎ Projecteur	assombrit tout sauf la zone choisie
▩ Flou	floute une zone pour masquer une info

Créer

Choisis un outil, puis fais glisser sur l'aperçu (ou clique, pour un texte). L'annotation commence au curseur de lecture et dure 3 s. **Échap** annule l'outil en cours.

Modifier

- Clique sur une annotation (dans l'aperçu ou la timeline) pour la sélectionner. Glisser à l'intérieur la déplace.
- Les **poignées blanches** la redimensionnent : coins et milieux des côtés pour un cadre, un projecteur ou un flou ; extrémités pour une flèche ; coin pour la taille d'un texte. Le curseur de la souris change au survol d'une poignée.
- Dans la timeline, la piste violette sert à régler le début et la fin de chaque annotation.
- **Suppr** efface l'annotation sélectionnée.

Onglet Annot.

Il règle l'annotation sélectionnée : texte, taille, couleurs, gras, fond et son opacité, épaisseur, coins arrondis, intensité du flou, assombrissement, fondu, début et fin. Pour des valeurs précises : Largeur / Hauteur (cadre, projecteur, flou) et Longueur (flèche).

Fixe à l'écran garde un texte immobile pendant les zooms. Sinon, les annotations sont accrochées au contenu et suivent la caméra.

> **ASTUCE**
> À l'arrêt, l'aperçu affiche les annotations en plein ; leurs fondus ne se voient qu'en lecture.

5.6 Curseur

Onglet **Curseur** :

- **Afficher le curseur**, **taille**, **lissage** des mouvements, **masquer hors de la fenêtre** ;
- **Halo** autour du curseur : couleur, rayon, opacité ;
- **Ondes de clic** : une couleur pour le clic gauche (cuivre par défaut) et une pour le clic **droit** (bleu par défaut).

5.7 Audio

Les pistes audio se trouvent sous la timeline (une pour l'ordinateur, une pour le micro). Chacune porte une **courbe de volume** :

- **Clic** sur une piste : ajoute un point de volume, à la hauteur cliquée. Le premier point crée aussi un départ à 100 % juste avant.

- **Glisser** : déplace le point, avec sa valeur affichée en %.
- **Double-clic** : supprime le point.
- Bouton **M** à gauche de la piste : coupe cette piste.

L'onglet **Audio** propose aussi le volume global de chaque piste et **Effacer la courbe**.

L'export applique exactement les mêmes réglages : volume, courbe, transitions, et de courts fondus à chaque raccord pour éviter les clics. Dans le MOV, chaque piste reste séparée (piste 1 = ordinateur, piste 2 = micro) ; dans le MP4, elles sont mélangées.

5.8 Annuler et rétablir

- Ctrl + Z : annuler.
- Ctrl + Y (ou Ctrl + Maj + Z) : rétablir.
- Ou les boutons ↶ ↷ de la barre de lecture.

Cela concerne les coupes, l'ordre et la vitesse des passages, les transitions et fondus, les zooms, les annotations et l'audio. L'historique est remis à zéro quand on rouvre un projet.

---

6 Export

Tout se passe dans l'onglet **Export** de l'éditeur.

6.1 Destination

- **Dossier d'export** : 📁 **Choisir...**, **Par défaut** (= le dossier des captures), **Ouvrir**. Le dossier choisi est repris pour les captures suivantes.
- **Nom du fichier** : par défaut, le nom de la capture. Un exemple du nom final s'affiche en dessous.

6.2 Modèles

Modèles prêts à l'emploi :

MODÈLE	CONTENU
Resolve — MOV transparent	MOV ProRes 4444 avec transparence, taille de la capture
YouTube 1080p	MP4, 1920 × 1080
YouTube 4K	MP4, 3840 × 2160
Instagram / Shorts vertical	MP4, 1080 × 1920
Instagram 4:5	MP4, 1080 × 1350
Carré 1080	MP4, 1080 × 1080
Web transparent (WebM)	WebM VP9 avec transparence, 1920 × 1080
Séquence PNG transparente	une image PNG par image, taille de la capture
GIF animé (web)	GIF sans son, 640 px de large par défaut, sur la couleur de fond

- **Clic sur un nom** : applique ses réglages (tu peux les retoucher ensuite).
- **Cases cochées +** **Exporter les modèles cochés** : tout est exporté en une fois, et chaque fichier porte le nom de son modèle (`titre.youtube-1080p.mp4`, `titre.instagram-vertical.mp4`…).

Tes modèles

Règle la taille, les formats et le fond, donne un nom dans « Nom du nouveau modèle », puis **Enregistrer**. Tes modèles servent pour tous les projets ; **✕** en supprime un.

6.3 Réglages

- **Taille de sortie** : comme la capture, 1080p, 1440p, 4K, carré, Insta 1080 × 1350 ou vertical. En vertical ou en carré, la caméra suit le curseur.
- **Formats** : coche un ou plusieurs formats (voir ci-dessous).
- **Fond (MP4 et GIF)** : couleur qui remplace la transparence dans le MP4 et le GIF.

Plage exportée

Coche **N'exporter qu'une partie** pour n'exporter qu'un morceau de la vidéo montée, sans toucher au montage. Règle le **Début** et la **Fin** (en secondes de la vidéo montée), ou place la tête de lecture puis clique sur **⇤ Début ici** / **Fin ici ⇥**. La plage apparaît en doré dans la timeline ; le reste est assombri. Elle s'applique à tous les formats cochés, et elle est mémorisée dans le projet.

Puis clique sur **Exporter avec ces réglages**. Une barre de progression suit l'export ; les fichiers créés s'affichent en dessous.

Les annotations restent nettes et bien placées dans chaque format ; un texte « Fixe à l'écran » est recalé proportionnellement.

6.4 Formats

FORMAT	TRANSPARENCE	USAGE
MOV ProRes 4444	oui	montage dans DaVinci Resolve ou un autre logiciel ; pistes audio séparées
MP4 H.264	non (fond de couleur)	réseaux sociaux, partage ; encodé avec l'encodeur H.264 intégré à Windows (Media Foundation) ; audio mélangé
WebM VP9	oui	pages web
Séquence PNG	oui	images une par une, pour le compositing
GIF animé	non (fond de couleur)	web, messageries, documentation ; sans son, en boucle

GIF animé

Quand **GIF animé** est coché, deux réglages apparaissent : la **largeur du GIF** (480, 640, 800 ou 1080 px ; jamais plus large que la vidéo) et le nombre d'**images par seconde** (10 à 20). La taille du fichier est estimée juste en dessous.

- Le GIF n'a **pas de son** et tourne **en boucle**.
- Il est posé sur la couleur de fond : la transparence d'un GIF est « tout ou rien », l'ombre et les coins arrondis seraient crénelés. Pour une animation transparente sur le web, prends le WebM.
- Garde-le **court** : au-delà de 15 s, le fichier devient vite lourd. Utilise **N'exporter qu'une partie** pour n'en garder que l'essentiel.

> **ASTUCE**
>
> Seuls les formats cochés sont créés : si tu ne veux pas de MOV, décoche-le pour gagner du temps et de la place.

6.5 Après l'export

- **Garder les sources** (par défaut) : la capture reste modifiable.
- **Garder uniquement les fichiers exportés** : après un export réussi, les couches séparées de la capture partent à la **Corbeille** (récupérables), et la capture disparaît de l'onglet **Projets**.

> **ATTENTION**
>
> Avec « Garder uniquement les fichiers exportés », tu ne peux plus retoucher le montage tant que tu n'as pas restauré les sources depuis la Corbeille.

---

7 Fichiers et dossiers

Par défaut, tout est rangé dans `Vidéos\Capture by FlorindoLAB` :

```
Dossier des captures\
├─ Ma_video_20261104_101010.mp4          ← fichiers montés (exports), faciles à r
├─ Ma_video_20261104_101010.youtube-1080p.mp4
├─ Fenetre_20261104_102000.png           ← images fixes
└─ sources\
   └─ Ma_video_20261104_101010\          ← une capture = un dossier de couches
      ├─ ….fenetre.mov        fenêtre seule, sans curseur
      ├─ ….curseur.csv        positions et clics du curseur
      ├─ ….systeme.wav / ….micro.wav     pistes audio
      ├─ ….apercu.mp4 / ….apercu.*.ogg   aperçus légers pour l'éditeur
      └─ ….projet.json        réglages de l'éditeur
```

- Les exports peuvent aussi aller dans un autre dossier (onglet **Export** → Destination).
- Les réglages de l'éditeur sont enregistrés automatiquement dans `….projet.json`.
- Les captures faites avec les versions précédentes (fichiers « à plat ») s'ouvrent toujours.

> **ATTENTION**
>
> Ne renomme pas et ne sépare pas les fichiers d'un dossier `sources\…` : l'éditeur a besoin de toutes les couches pour rouvrir et réexporter la capture.

8 Raccourcis clavier

TOUCHES	ACTION
Capture	
Ctrl + Maj + F9	Arrêter l'enregistrement (même appli réduite)
Éditeur — lecture	
Espace	Lecture / pause
← / →	Image précédente / suivante
Maj + ← / →	Une seconde en arrière / en avant
M	Couper / rétablir le son de l'aperçu
Éditeur — montage	
S	Couper le passage au curseur de lecture
I / O	Début / fin du passage au curseur de lecture
Alt + ← / →	Déplacer le passage sélectionné plus tôt / plus tard
Suppr	Supprimer la sélection (annotation, passage ou zoom) ; sur un raccord : coupe nette
Échap	Annuler l'outil d'annotation en cours
Ctrl + Z	Annuler
Ctrl + Y ou Ctrl + Maj + Z	Rétablir
Éditeur — timeline (souris)	
Ctrl + molette	Zoomer / dézoomer la timeline
Molette	Faire défiler la timeline zoomée
Maj + molette	Défiler horizontalement quand la timeline défile aussi en hauteur
Double-clic sur la barre	Remettre la timeline à sa taille normale

Les raccourcis de l'éditeur ne s'appliquent pas pendant la saisie dans un champ de texte.

---

9 Questions fréquentes et dépannage

9.1 « FFmpeg introuvable »

Une pastille « FFmpeg introuvable » s'affiche en haut de la fenêtre : `ffmpeg.exe` et `ffprobe.exe` ne sont pas à côté de `Capture by FlorindoLAB.exe`. Remets-les dans le même dossier que l'exe (ils sont fournis avec le logiciel), puis relance l'appli.

9.2 « Windows a protégé votre ordinateur »

C'est SmartScreen : le logiciel n'est pas encore signé. Clique sur **Informations complémentaires**, puis **Exécuter quand même** (voir 2.3).

9.3 Les menus ou menus contextuels n'apparaissent pas dans la vidéo

- Vérifie que **Inclure menus et popups** est coché dans l'écran Capture.
- Cette fonction dépend de la version de Windows. Si elle n'est pas disponible, l'appli te prévient et enregistre sans les menus. Une version récente de Windows 11, à jour, donne les meilleurs résultats.
- Selon les logiciels, certains menus sont dessinés d'une façon que Windows ne rattache pas à la fenêtre : ils peuvent manquer même option cochée. Fais un court essai avant une longue démonstration.

9.4 L'aperçu n'affiche pas la transparence

C'est normal : l'aperçu de l'éditeur utilise un fond uni. Les exports MOV ProRes 4444, WebM VP9 et séquence PNG conservent la transparence. Le MP4 n'en a pas : il utilise la couleur « Fond du MP4 ».

9.5 L'export est long quand j'ai réordonné les passages

C'est attendu. Quand les passages ne sont plus dans l'ordre de la capture, l'export se fait en deux temps : chaque passage est d'abord rendu dans un fichier intermédiaire sans perte, puis tout est assemblé dans l'ordre du montage avec les transitions. Cela prend environ deux fois plus de temps. **Remettre dans l'ordre** revient à un export en une seule passe.

9.6 Je ne vois pas le fondu enchaîné dans l'aperçu

Le fondu enchaîné et les fondus des annotations ne se voient qu'en lecture. À l'arrêt, l'aperçu montre l'image du passage.

9.7 Un passage n'a plus de son

Sa vitesse n'est pas à ×1 : hors ×1, le son du passage est coupé. Vérifie aussi le bouton **M** de la piste, sa courbe de volume et le son de l'aperçu (`M`).

---

10 Limites connues

- Windows uniquement.
- L'aperçu ne montre pas la transparence : le fond est uni (les exports MOV, WebM et PNG la conservent).
- Le curseur redessiné est toujours une flèche.
- Pas encore de raccourci pour **démarrer** une capture sans passer par l'appli (seulement pour l'arrêter).
- Dans l'aperçu, le fondu enchaîné ne se voit qu'en lecture.
- Hors vitesse ×1, le son du passage est coupé.
- La capture des menus et popups dépend de la version de Windows et du logiciel capturé.
- Le logiciel n'est pas encore signé : SmartScreen peut le signaler au premier lancement.

---

11 Licences et crédits

Capture by FlorindoLAB est un logiciel gratuit créé par **FlorindoLAB** — florindolab.com.

- Il utilise **FFmpeg** (`ffmpeg.exe`, `ffprobe.exe`), distribué sous licence **LGPL**.
- Les licences de tous les composants figurent dans le **fichier des licences** fourni dans le dossier du logiciel, et dans la fenêtre **À propos** (en haut à droite de l'appli).
