Reversing Fundamental

강사. 유효곤

(ugonfor@gmail.com)

Contents

- 수업
- 리버싱이란,
 - 리버싱이 뭐하는 건가요
 - 리버서의 수준
- 바이너리 분석
 - 바이너리 분석 flow
 - PE header
 - Dll injection
 - API hooking : 다음시간

- 실습
 - SimpleShell 과제 리뷰
 - Flare-on7_Garbage
 - Insomnihack kaboom

리버싱이 뭐하는 건가요

리버서의 수준

리버싱이 뭐하는 건가요

- Reverse Engineering
- 역공학

리버싱이 뭐하는 건가요

- 과거 저를 가르쳤던 교수님의 말을 빌리자면...
 - 레시피를 보고, 음식을 만들어내는 것이 코딩
 - 음식을 보고 레시피를 알아내는 것이 리버싱

• 완성된 바이너리를 보고, 내부 로직을 알아내는 기술

리버서의 수준 (지극히 개인적인 생각)

- 초급 리버서
 - 리버싱 툴들을 다룰 줄 알면서 최소한의 분석을 할 수 있는 수준
- 중급 리버서(본인도 이 수준에 머물러 있다고 생각함.)
 - 다양한 형태의 바이너리를 분석할 수 있는 수준
 - 감각이 뛰어나서 빠른 시간에 핵심 알고리즘을 알아낼 수 있는 수준
- 고급 리버서
 - 분석 과정을 자동화할 수 있는 수준

바이너리 분석 flow

PE header(파일 시그니처, 헤더정보, IAT/EAT)

바이너리 분석 flow

- 바이너리 분석 과정
 - 정적분석
 - 로직분석(내부 핵심 알고리즘)
 - 정적분석의 일부지만 워낙 중요하기에 따로 분류함.
 - 동적분석

일반적으로 오른쪽과 같은 순서로 분석을 진행함

 분류	과정
	파일 시그니처
	파일 헤더 정보
	IAT, EAT
정적분석	Strings
	Certificate
	Resource
	packing/unpacking/VMProtect 난독화 해제
로직분석	디스어셈블 / 디컴파일
	Anti-Reversing 기법들 우회
	레지스트리
	패킷 캡처
동적분석	DII 목록확인
	프로세스 목록확인
	파일 I/O 확인
	API tracing

대표적인 것들을 나열하였으며, 이외에도 다양한 방법들 존재

바이너리 분석 flow

- 바이너리 분석 과정
 - 정적분석
 - 로직분석(내부 핵심 알고리즘)
 - 정적분석의 일부지만 워낙 중요하기에 따로 분류함.
 - 동적분석


일반적으로 오른쪽과 같은 순서로 분석을 진행함

 분류	 과정
	파일 시그니처
	파일 헤더 정보
	IAT, EAT
정적분석	Strings
	Certificate
	Resource
	packing/unpacking/VMProtect 난독화 해제
로직분석	디스어셈블 / 디컴파일
	Anti-Reversing 기법들 우회
	레지스트리
	패킷 캡처
동적분석	DII 목록확인
	프로세스 목록확인
	파일 I/O 확인
	API tracing

대표적인 것들을 나열하였으며, 이외에도 다양한 방법들 존재

- 리버싱을 해야하는 바이너리 대상은 대부분 윈도우 바이너리인 경우가 많기 때문에, PE File을 기준으로 설명
 - Client PC가 대부분 윈도우이기 때문
- 대부분의 내용을 elf에 대해서도 적용 가능함.

- 분석 툴
 - Exeinfo
 - Pe studio
 - Cff explorer
 - pe explorer
 - ...



- Dos Header: 16bit Dosbox와의 호환을 위해 남아있는 헤더
- Nt headers : 실제 PE File에 대한 정보를 가지고 있는 헤더
 - File Header : 파일 자체에 대한 정보
 - Optional Header : 파일 내부 코드 실행에 필수적인 정보
 - Data Directories : 디렉토리 구조로 관리하는 데이터에 대한 디렉 토리 정보
- Section Header : .text, .rdata 등 section(segment) 정보를 가지고 있는 헤더

- Dos Header
 - 알 필요 없음.
 - 이제는 사용되지 않는 부분
 - 과거 16bit와 32bit가 혼용되던 시기에 호환성을 위하여 만든 헤더

- 그럼에도 알아야 하는 것
 - 1. MZ로 시작함.
 - 2. e_lfarlc: PE의 시작 지점을 나타냄

main.exe			
Member	Offset	Size	Value
e_magic	00000000	Word	5A4D
e_cblp	00000002	Word	0090
e_cp	00000004	Word	0003
e_crlc	00000006	Word	0000
e_cparhdr	00000008	Word	0004
e_minalloc	000000A	Word	0000
e_maxalloc	000000C	Word	FFFF
e_ss	000000E	Word	0000
e_sp	00000010	Word	00B8
e_csum	00000012	Word	0000
e_ip	00000014	Word	0000
e_cs	00000016	Word	0000
e Ifarlc	00000018	Word	0040
e_ovno	0000001A	Word	0000
e_res	0000001C	Word	0000
	0000001E	Word	0000
	00000020	Word	0000
	00000022	Word	0000
e_oemid	00000024	Word	0000
e_oeminfo	00000026	Word	0000
e_res2	00000028	Word	0000
	0000002A	Word	0000
	0000002C	Word	0000
	00000035	Word	0000

```
Offset(h) 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
                                                   Decoded text
00000000 4D 5A 90 00 03 00 00 00 04 00 00 00 FF FF 00 00
                                                   MZ.....ÿÿ..
                                                   00000010
       00000020
       00000030
                                                   ..°..′.Í!,.LÍ!Th
00000040 OE 1F BA 0E 00 B4 09 CD 21 B8 01
00000050 69 73 20 70 72 6F 67 72 61 6D 20
                                     63 61 6E 6E 6F
                                                   is program canno
00000060
       74 20 62 65 20 72 75 6E 20 69 6E
                                                   t be run in DOS
00000070 6D 6F 64 65 2E 0D 0D 0A 24 00 00 00 00 00 00 ■ mode....$......
00000080 27 46 05 37 63 27 6B 64 63 27 6B 64 63 27 6B 64
                                                  'F.7c'kdc'kdc'kd
00000090 77 4C 6F 65 68 27 6B 64 77 4C 68 65 64 27
                                             6B 64
                                                  wLoeh'kdwLhed'kd
000000A0
        77 4C 6E 65 DF 27 6B 64 05 48 96 64 67 27 6B 64
                                                  wLneß'kd.H-dg'kd
000000B0
                                                  6B 64 BA 53 6F 65
000000C0
                                                  °Shej'kdwLjeh'kd
000000D0
                          64 B9 53 6F 65
                                       70 27 6B 64 c'jdë'kd'Soep'kd
       B9 53 69 65 62 27 6B 64 52 69 63 68 63 27 6B 64
000000E0
                                                   'Sieb'l
       00 00 00 00 00 00 00 50 45 00 00 64 86 07 00
                                                         .PE. dt..
000000F0
00000100 92 25 06 61 00 00 00 00 00 00 00 F0 00 22 00
00000110 OB 02 OE 1C 00 36 02 00 00 46 02 00 00 00 00 00
                                                  ....6...F.....
```

PE header

- NT Header
 - File Header
 - Optional Header
 - Data Directories

• 본격적으로 Pe File에 대한 정보를 나타내는 부분

- File Header
 - Machine
 - NumberofSections
 - TimeDateStamp
 - PointerToSymbolTable
 - NumberOfSymbols
 - SizeOfOptionalHeader
 - Characteristics

main.exe				
Member	Offset	Size	Value	Meaning
Machine	000000FC	Word	8664	AMD64 (K8)
NumberOfSections	000000FE	Word	0007	
TimeDateStamp	00000100	Dword	61062592	
PointerToSymbolT	00000104	Dword	00000000	
NumberOfSymbols	00000108	Dword	00000000	
SizeOfOptionalHea	0000010C	Word	00F0	
Characteristics	0000010E	Word	0022	Click here

- Optional Header
 - Magic
 - MajorLinkerVersion
 - MinorLinkerVersion
 - SizeOfCode
 - SizeOfInitializedData
 - SizeOfUninitializedData
 - AddressOfEntryPoint
 - BaseOfCode
 - ImageBase
 - SectionAlignment
 - FileAlignment
 - MajorOperatingSystemVersion
 - MinorOperatingSystemVersion
 - MajorlmageVersion
 - MinorlmageVersion

- MajorSubsystemVersion
- MinorSubsystemVersion
- Win32VersionValue
- SizeOfImage
- SizeOfHeaders
- Checksum
- Subsystem
- DllCharacteristics
- SizeOfStackReserve
- SizeOfStackCommit
- SizeOfHeapReserve
- SizeOfHeapCommit
- LoaderFlags
- NumberOfRvaAndSizes

Member	Offset	Size	Value	Meaning
Magic	00000110	Word	020B	PE64
MajorLinkerVersion	00000112	Byte	OE	
MinorLinkerVersion	00000113	Byte	1C	
SizeOfCode	00000114	Dword	00023600	
SizeOfInitializedData	00000118	Dword	00024600	
SizeOfUninitializedData	0000011C	Dword	00000000	
AddressOfEntryPoint	00000120	Dword	0000A87C	.text
BaseOfCode	00000124	Dword	00001000	
lmageBase	00000128	Qword	0000000140000000	
SectionAlignment	00000130	Dword	00001000	
FileAlignment	00000134	Dword	00000200	
Major Operating System Ver	00000138	Word	0005	
MinorOperatingSystemVer	0000013A	Word	0002	
MajorlmageVersion	0000013C	Word	0000	
MinorlmageVersion	0000013E	Word	0000	
Major Subsystem Version	00000140	Word	0005	
MinorSubsystemVersion	00000142	Word	0002	
Win32VersionValue	00000144	Dword	00000000	
SizeOflmage	00000148	Dword	0005C000	
SizeOfHeaders	0000014C	Dword	00000400	
CheckSum	00000150	Dword	032583F0	
Subsystem	00000154	Word	0002	Windows GU
DIICharacteristics	00000156	Word	8160	Click here
SizeOfStackReserve	00000158	Qword	000000000100000	
SizeOfStackCommit	00000160	Qword	000000000001000	
SizeOfHeapReserve	00000168	Qword	000000000100000	
SizeOfHeapCommit	00000170	Qword	000000000001000	
LoaderFlags	00000178	Dword	00000000	
NumberOfRvaAndSizes	0000017C	Dword	00000010	

- Data Directory
 - Export Directory
 - Import Directory
 - Resource Directory
 - Exception Directory
 - Security Directory
 - Relocation Directory
 - Debug Directory
 - Architecture Directory
 - Reserved Directory

- TLS Directory
- Configuration Directory
- Bound Import Directory
- Import Address Table
 Directory
- Delay Import Directory
- .Net MetaData Directory
- 각각에 대해 RVA와 Size 존재

main.exe				
Member	Offset	Size	Value	Section
Export Directory RVA	00000180	Dword	00000000	
Export Directory Size	00000184	Dword	00000000	
Import Directory RVA	00000188	Dword	00035A80	.rdata
Import Directory Size	0000018C	Dword	00000078	
Resource Directory RVA	00000190	Dword	0004B000	.rsrc
Resource Directory Size	00000194	Dword	0000F4E0	
Exception Directory RVA	00000198	Dword	00048000	.pdata
Exception Directory Size	0000019C	Dword	00001DB8	
Security Directory RVA	000001A0	Dword	00000000	
Security Directory Size	000001A4	Dword	00000000	
Relocation Directory RVA	000001A8	Dword	0005B000	.reloc
Relocation Directory Size	000001AC	Dword	00000748	
Debug Directory RVA	000001B0	Dword	000338E0	.rdata
Debug Directory Size	000001B4	Dword	0000001C	
Architecture Directory RVA	000001B8	Dword	00000000	
Architecture Directory Size	000001BC	Dword	00000000	
Reserved	000001C0	Dword	00000000	
Reserved	000001C4	Dword	00000000	
TLS Directory RVA	000001C8	Dword	00000000	
TLS Directory Size	000001CC	Dword	00000000	
Configuration Directory RVA	000001D0	Dword	00033900	.rdata
Configuration Directory Size	000001D4	Dword	00000138	
Bound Import Directory RVA	000001D8	Dword	00000000	
Bound Import Directory Size	000001DC	Dword	00000000	
Import Address Table Directory	000001E0	Dword	00025000	.rdata
Import Address Table Directory	000001E4	Dword	000003F0	
Delay Import Directory RVA	000001E8	Dword	00000000	
Delay Import Directory Size	000001EC	Dword	00000000	
.NET MetaData Directory RVA	000001F0	Dword	00000000	
.NET MetaData Directory Size	000001F4	Dword	00000000	


바이너리 분석 PE header

Section Header

	main.exe									
4	Name	Virtual Size	Virtual Address	Raw Size	Raw Address	Reloc Address	Linenumbers	Relocations N	Linenumbers	Characteristics
	00000200	00000208	0000020C	00000210	00000214	00000218	0000021C	00000220	00000222	00000224
	Byte[8]	Dword	Dword	Dword	Dword	Dword	Dword	Word	Word	Dword
	.text	00023570	00001000	00023600	00000400	00000000	00000000	0000	0000	60000020
	.rdata	00011818	00025000	00011A00	00023A00	00000000	00000000	0000	0000	40000040
	.data	000103B8	00037000	00000E00	00035400	00000000	00000000	0000	0000	C0000040
	.pdata	00001DB8	00048000	00001E00	00036200	00000000	00000000	0000	0000	40000040
	_RDATA	000000F4	0004A000	00000200	00038000	00000000	00000000	0000	0000	40000040
	.rsrc	0000F4E0	0004B000	0000F600	00038200	00000000	00000000	0000	0000	40000040
	.reloc	00000748	0005B000	00000800	00047800	00000000	00000000	0000	0000	42000040

- Section Header
 - VirtualSize
 - VirtualAddress
 - SizeOfRawData
 - PointerToRawData
 - Characteristics
- 나머지는 사용되지 않음.

- RVA, RWA 변환
 - RVA: IDA에서 보여주는 주소값, 실제로 바이너리가 실행되었을 때 메모리에 매핑되는 주소값
 - RWA : 바이너리를 HxD와 같이 실제로 뜯어보았을 때 주 소값
- 헤더: imagebase에서 같은 offset 에 존재
- 나머지 데이터 : 해당하는 section의 VA를 확인하고 offset을 더해주어야 함.




- Import Address Table
 - 어떤 라이브러리에서 어떤 함수를 사용 하는 지 기술하는 테이블
 - DLL을 통해서 함수를 불러와야 하는 데, 이에 대한 정보를 기술하고 있는 테이블
- Import Directory
 - (a.k.a IMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR)
 - 자세히 그 라이브러리에서 어떤 함수를 호출하는
 지에 대한 정보가 있음.

```
typedef struct IMAGE IMPORT DESCRIPTOR {
    union {
        DWORD
                Characteristics;
                OriginalFirstThunk;
                                          // INT(Import Name Table) address (RVA)
        DWORD
    };
    DWORD
            TimeDateStamp;
   DWORD
            ForwarderChain;
   DWORD
                                          // library name string address (RVA)
            Name;
                                          // IAT(Import Address Table) address (RVA)
    DWORD
            FirstThunk;
} IMAGE IMPORT DESCRIPTOR;
typedef struct _IMAGE IMPORT BY NAME {
    WORD
            Hint;
                                           // ordinal
                                          // function name string
    BYTE
            Name[1];
 IMAGE IMPORT BY NAME, *PIMAGE IMPORT BY NAME;
```

- Import Address Table
 - 어떤 라이브러리에서 어떤 함수를 사용 하는 지 기술하는 테이블
 - DLL을 통해서 함수를 불러와야 하는 데, 이에 대한 정보를 기술하고 있는 테이블
- Import Directory
 - (a.k.a IMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR)
 - 자세히 그 라이브러리에서 어떤 함수를 호출하는 지에 대한 정보가 있음.

/	test.exe										
ľ	Module Name		Imports		OFTs		TimeDateStamp	ForwarderCh	ain	Name RVA	FTs (IAT)
ľ	00004F34		N/A		00004A00		00004A04	00004A08		00004A0C	00004A10
ľ	szAnsi		(nFunction	s)	Dword		Dword	Dword		Dword	Dword
	KERNEL32.dll		18		00008050		00000000	00000000		00008534	00008130
	msvcrt.dll		2		0000809C		00000000	00000000		0000854C	0000817C
	msvcrt.dll		33		000080A8		00000000	00000000		000085DC	00008188
ļ											
	OFTs	FTs	(IAT)	Hint	t	Nan	ne				
II.											
	Dword	Dwo	ord	Wor	d	szAi	nsi				
ı	00008210	0000	08210	00D	0	Dele	eteCriticalSection				
l	00008228	0000	08228	00EI	D	Ente	erCriticalSection				
	00008240	0000	08240	011	8	Exit	Process				
ı	0000824E	0000	0824E	012	D	Find	lClose				
ı	0000825A	0000	0825A	013	1	Find	lFirstFileA				
	0000826C	0000	0826C	014	2	Find	lNextFileA				
	0000827C	0000	0827C	016	1	Free	Library				
	0000828A	0000	0828A	018	5	Get(CommandLineA				
	0000829C	0000	0829C	01F		Getl	LastError				
	000082AC	0000	082AC	021	2	GetN	ModuleHandleA				
	000082C0	0000	082C0	024	2	GetF	ProcAddress				
L	000082D2	0000	082D2	02D	F	Initia	alizeCriticalSection				



Bound Import Directory Size	00000154	Dword	00000000	
Import Address Table Directory	00000158	Dword	00008130	.idata
Import Address Table Directory	0000015C	Dword	000000E0	
Delay Import Directory RVA	00000160	Dword	00000000	

Module Name	Imports	OFTs	TimeDateStamp	ForwarderChain	Name RVA	FTs (IAT)
00004F34	N/A	00004A00	00004A04	00004A08	00004A0C	00004A10
szAnsi	(nFunctions)	Dword	Dword	Dword	Dword	Dword
KERNEL32.dll	18	00008050	00000000	00000000	00008534	00008130
msvcrt.dll	2	0000809C	00000000	00000000	0000854C	0000817C
msvcrt.dll	33	000080A8	00000000	00000000	000085DC	00008188

```
.bss:00407FFF
 idata:00408130 ;
idata:00408130 ; Imports from KERNEL32.dll
.idata:00408130 ;
 idata:00408130 ; Section 6. (virtual address 00008000)
 idata:00408130 ; Virtual size
 idata:00408130 ; Section size in file
 idata:00408130 ; Offset to raw data for section: 00004A00
 idata:00408130 ; Flags C0300040: Data Readable Writable
 idata:00408130 ; Alignment : 4 bytes
 idata:00408130 ;
.idata:00408130
 idata:00408130 ; Segment type: Externs
 idata:00408130 ; _idata
 idata:00408130 ; void (_stdcall *DeleteCriticalSection)(LPCRITICAL_SECTION lpCriticalSection)
 idata:00408130
                              extrn __imp_DeleteCriticalSection@4:dword
 idata:00408130
                                                      ; DATA XREF: DeleteCriticalSection(x)fr
 idata:00408134; void (_stdcall *EnterCriticalSection)(LPCRITICAL_SECTION lpCriticalSection)
 idata:00408134
                              extrn __imp_EnterCriticalSection@4:dword
 idata:00408134
                                                      ; DATA XREF: EnterCriticalSection(x)fr
 .idata:00408138 ; void (__stdcall __noreturn *ExitProcess)(UINT uExitCode)
 idata:00408138
                              extrn __imp__ExitProcess@4:dword
 idata:00408138
                                                     : DATA XREF: ExitProcess(x)fr
 idata:0040813C ; BOOL (__stdcall *FindClose)(HANDLE hFindFile)
 idata:0040813C
                              extrn __imp_FindClose@4:dword
 idata:0040813C
                                                      : DATA XREF: FindClose(x)fr
 idata:00408140; HANDLE (_stdcall *FindFirstFileA)(LPCSTR lpFileName, LPWIN32_FIND_DATAA lpFindFileData)
 idata:00408140
                              extrn __imp__FindFirstFileA@8:dword
 idata:00408140
                                                     ; DATA XREF: FindFirstFileA(x,x)fr
 idata:00408144 : BOOL (_stdcall *FindNextFileA)(HANDLE hFindFile, LPWIN32_FIND_DATAA lpFindFileData)
 idata:00408144
                              extrn _imp_FindNextFileAB8:dword
 idata:00408144
                                                       DATA XREF: FindNextFileA(x,x)fr
 idata:00408148 ; BOOL (_stdcall *FreeLibrary)(HMODULE hLibModule)
 idata:00408148
                              extrn __imp__FreeLibrary@4:dword
 idata:00408148
                                                      DATA XREF: FreeLibrary(x)fr
 idata:0040814C ; LPSTR (_stdcall *GetCommandLineA)()
 idata:0000814C
                              extrn __imp__GetCommandLineA@0:dword
 idata:0040814C
                                                      ; DATA XREF: GetCommandLineA()fr
 idata:00408150 : DWORD (__stdcall *GetLastError)()
 idata:00408150
                              extrn __imp__GetLastError@0:dword
 idata:00408150
                                                     ; DATA XREF: GetLastError()fr
 idata:00408154; HMODULE (__stdcall *GetModuleHandleA)(LPCSTR lpModuleName)
 idata:00408154
                              extrn __imp__GetModuleHandleA@4:dword
 idata:00408154
                                                      ; DATA XREF: GetModuleHandleA(x)fr
 idata:00408158 ; FARPROC (_stdcall *GetProcAddress)(HMODULE hModule, LPCSTR lpProcName)
 idata:00408158
                              extrn __imp__GetProcAddress@8:dword
 idata:00408158
                                                      : DATA XREF: GetProcAddress(x.x)fr
 idata:0040815C; void (__stdcall *InitializeCriticalSection)(LPCRITICAL_SECTION lpCriticalSection)
 idata:0040815C
                              extrn __imp__InitializeCriticalSection@4:dword
 idata:0040815C
                                                      ; DATA XREF: InitializeCriticalSection(x)fr
00004A00
                 00408130: .idata:DeleteCriticalSection(: (Synchronized with Hex View-1)
```

PE header(IAT/EAT)


• HxD에서 직접 확인


- Export Address Table
 - 라이브러리 파일에서 제공하는 함수를 다른 프로그램에서 사용할 수 있도록 정 보를 기술하는 테이블

```
typedef struct IMAGE EXPORT DIRECTORY {
           Characteristics;
   DWORD
   DWORD
          TimeDateStamp;
                           // creation time date stamp
           MajorVersion;
   WORD
   WORD
           MinorVersion;
   DWORD
           Name:
                                 // address of library file name
   DWORD
                                 // ordinal base
           Base;
   DWORD
           NumberOfFunctions;  // number of functions
           NumberOfNames;
                           // number of names
   DWORD
           AddressOfFunctions; // address of function start address array
   DWORD
           AddressOfNames;
                          // address of functino name string array
   DWORD
           AddressOfNameOrdinals; // address of ordinal array
   DWORD
 IMAGE EXPORT DIRECTORY, *PIMAGE EXPORT DIRECTORY;
```

- Export Address Table
 - 라이브러리 파일에서 제공하는 함수를 다른 프로그램에서 사용할 수 있도록 정보를 기술하는 테이블
- NumberOfFunctions
- NumberOfNames
- AddressOfFunctions
- AddressOfNames
- AddressOfOrdinals

Member		Offse	et	Size		Value	9	
Characteristics		0000	1C00	Dwo	rd	0000	0000	
TimeDateStam	imeDateStamp NajorVersion		1C04	Dwo	rd	617B	8FEB	
//ajorVersion			1C08	Word	I	0000		
MinorVersion Name		0000	1C0A	Word	I	0000		
		0000	1C0C	Dwo	rd	0000	6032	
Base		0000	1C10	Dwo	rd	0000	0001	
NumberOfFunctions		0000	00001C14		rd 00000001			
NumberOfNam	umberOfNames (00001C18		Dword		0001	
AddressOfFunc	tions	0000	00001C1C 00001C20		rd	00006028		
AddressOfNam	es	0000			rd	0000602C		
AddressOfNam	eOrdinals	0000	1C24	Dwo	rd	0000	6030	
	- ··							
Ordinal	Function	KVA	Name Or	dinal	Name RV	A	Name	
(nFunctions)	Dword		Word		Dword		szAnsi	
00000001	0000128	0	0000		0000603E	3	func	





PE header(IAT/EAT)

• HxD에서 직접 확인

실습

Kaboom!

garbage

실습 Kaboom!

실습 Flare-on7 garbage

읽어볼만한 책

- http://www.yes24.com/Product/Goods/7529742?OzSrank=1
- http://www.yes24.com/Product/Goods/84767639
- http://www.yes24.com/Product/Goods/47245069?0zSrank=1
- http://www.yes24.com/Product/Goods/31091391
- http://www.yes24.com/Product/Goods/97964411

• 홍보아닙니다..:)..

Reference

- 리버싱 핵심원리, https://reversecore.com
- https://docs.microsoft.com/ko-kr/windows/win32/debug/pe-format
- Flare-on 7 garbage
- https://github.com/Insomnihack/Teaser-2020/tree/master/kaboom