
Fode Mangane

2024

# VOIP ASTERISK

Mon expertise en VOIP avec Asterisk offre des solutions de communication flexibles et sécurisées pour les entreprises.



#### 1. Introduction

Asterisk est une solution open-source de téléphonie permettant de mettre en place un système de communication VoIP. Cette documentation détaille le processus d'installation et de configuration d'Asterisk 18.

#### 2. Installation d'Asterisk 18

#### 2.1 Téléchargement depuis la source

Nous téléchargeons Asterisk 18 avec la commande suivante :

wget https://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-18-current.tar.gz

```
root@fode-Mangane:~/telechargement# wget https://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/ast
erisk-18-current.tar.gz~
 --2024-07-04 04:26:19-- https://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-18-current
.tar.gz~
Résolution de downloads.asterisk.org (downloads.asterisk.org)... 165.22.184.19, 2604:a880:400:d0::14
Connexion à downloads.asterisk.org (downloads.asterisk.org)|165.22.184.19|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 500 Internal Server Error 2024-07-04 04:26:19 erreur 500 : Internal Server Error.
root@fode-Mangane:~/telechargement# wget https://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/ast
erisk-18-current.tar.gz
--2024-07-04 04:26:26-- https://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-18-current
.tar.gz
Résolution de downloads.asterisk.org (downloads.asterisk.org)... 165.22.184.19, 2604:a880:400:d0::14
Connexion à downloads.asterisk.org (downloads.asterisk.org)|165.22.184.19|:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 28516001 (27M) [application/octet-stream]
Enregistre : 'asterisk-18-current.tar.gz'
asterisk-18-current.tar.gz
                                 19.35M 2.29MB
```

#### 2.2 Décompression du fichier

Après le téléchargement, nous extrayons l'archive dans le dossier /usr/local/:


tar -xvzf asterisk-18-current.tar.gz -C /usr/local/

```
root@fode-Mangane:~/telechargement# tar -xvzf asterisk-18-current.tar.gz -C /usr/local/
asterisk-18.23.1/
asterisk-18.23.1/.cleancount
asterisk-18.23.1/.gitignore
asterisk-18.23.1/.lastclean
asterisk-18.23.1/.version
asterisk-18.23.1/BSDmakefile
asterisk-18.23.1/BUGS
asterisk-18.23.1/CHANGES.md
```

#### 2.3 Installation des prérequis

Nous installons les codecs audio et vidéo de dernière génération.

```
root@fode-Mangane:/usr/local/asterisk-18.23.1/contrib/scripts# ./install_prereq install
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
    bridge-utils ubuntu-fan
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
    aptitude-common libboost-iostreams1.74.0 libcwidget4 libdpkg-perl libfile-fcntllock-perl
    libxapian30
Paquets suggérés :
```



```
root@fode-Mangane:/usr/local/asterisk-18.23.1/contrib/scripts# apt install libvpx-dev libopus-dev
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
libopus-dev est déjà la version la plus récente (1.3.1-0.1build2).
libopus-dev passé en « installé manuellement ».
```


root@fode-Mangane:/usr/local/asterisk-18.23.1# ./configure checking build system type... x86\_64-pc-linux-gnu checking host system type... x86\_64-pc-linux-gnu checking for gcc... gcc checking whether the C compiler works... yes


```
root@fode-Mangane:/usr/local/asterisk-18.23.1# make menuselect


CC="cc" CXX="g++" LD="" AR="" RANLIB="" CFLAGS="" LDFLAGS="" make -C menuselect CONFIGURE_SILENT="--sil
ent" cmenuselect


make[1] : on entre dans le répertoire « /usr/local/asterisk-18.23.1/menuselect »
```


#### On active les modules nécessaire














```
root@fode-Mangane: /usr/local/asterisk-18.23.1
                          Asterisk Module and Build Option Selection
                                              --- Extended ---
      Channel Event Logging
      Channel Drivers
                                          [*] agi-test.agi
      Codec Translators
                                          [*] eagi-test
      Format Interpreters
                                          [*] eagi-sphinx-test
      Dialplan Functions
                                          [*] jukebox.agi
      PBX Modules
      Resource Modules
      Test Modules
      Compiler Flags
      Utilities
      Core Sound Packages
      Music On Hold File Packages
root@fode-Mangane:/usr/local/asterisk-18.23.1# make
   [CC] astcanary.c -> astcanary.o
[LD] astcanary.o -> astcanary
[CC] astdb2sqlite3.c -> astdb2sqlite3.o
root@fode-Mangane:/usr/local/asterisk-18.23.1# make install
*******************
***
                                                             ***
***
       ---> IMPORTANT INFORMATION ABOUT format mp3 <---
                                                             ***
                                                             ***
*** format_mp3 has been selected to be installed, but the
*** MP3 decoder library has not yet been downloaded into
                                                             ***
*** the source tree. To do so, please run the following
                                                             ***
*** command:
                                                             ***
                                                             ***
***
                                                             ***
             $ contrib/scripts/get_mp3_source.sh
********************
Installing modules from channels...
Installing modules from pbx...
Installing modules from apps..
root@fode-Mangane:/usr/local/asterisk-18.23.1# make config
root@fode-Mangane:/usr/local/asterisk-18.23.1#
root@fode-Mangane:/usr/local/asterisk-18.23.1# make samples
Installing adsi config files...
/usr/bin/install -c -d "/etc/asterisk"
```

#### On redemarre le service asterisk

Installing configs/samples/asterisk.adsi

```
root@fode-Mangane:/usr/local/asterisk-18.23.1# service asterisk restart
root@fode-Mangane:/usr/local/asterisk-18.23.1# service asterisk status

asterisk.service - LSB: Asterisk PBX
Loaded: loaded (/etc/init.d/asterisk; generated)
Active: active (running) since Thu 2024-07-04 05:40:27 GMT; 11s ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Process: 53176 ExecStart=/etc/init.d/asterisk start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Tasks: 80 (limit: 2253)
Memory: 127.2M
CPU: 619ms
GGroup: /system.slice/asterisk.service
```

Voilà, notre installation d'Asterisk est terminée et fonctionne correctement. Passons maintenant à la configuration des fichiers.

## 3. Configuration des fichiers Asterisk

#### 3.1 Configuration du fichier pjsip.conf

Dans le répertoire /etc/asterisk/, nous utilisons Vim pour ouvrir le fichier pjsip.conf à partir de la ligne 2000 :

vim +2000 /etc/asterisk/pjsip.conf

Note : vous pouvez utiliser vim directement, mais l'option +2000 permet d'accéder directement à la ligne 2000.

Nous y configurons un transport UDP et créons deux utilisateurs :

- Utilisateur 1001, avec le mot de passe passer
- Utilisateur 1002, avec le mot de passe passer

```
1002]
  ansport=udp-transport
                                   nsport=udp-transport
context=rtn
                                ontext=rtn
disallow=all
                               disallow=all
allow=alaw,ulaw,vp8,vp9
                               allow=alaw,ulaw,vp8,vp9
ors=1001
                                ors=10<mark>0</mark>2
language=fr
                               language=fr
[1001]
                               1002]
auth_type=userpass
                               auth_type=<mark>userpass</mark>
password=passer
                               password=passer
username=1001
                               username=1002
[1001]
                               10021
    contacts=10
```

[udp-transport]
type=transport
protocol=udp
bind=0.0.0.0

Nous enregistrons les modifications et quittons le fichier.

### 3.2 Configuration du fichier extensions.conf

Nous ouvrons le fichier extensions.conf à partir de la ligne 2000 :

vim +2000 /etc/asterisk/extensions.conf

Cette configuration permet de gérer les numéros à quatre chiffres commençant par 1 avec le protocole PJSIP, en incluant un délai de sonnerie de 20 secondes et des options spécifiques pour les appels.

```
[rtn]
exten=>_1XXX,1,Dial(PJSIP/${EXTEN},20,tr)
```

Ici, la configuration concerne la gestion des numéros à quatre chiffres débutant par 1 avec le protocole PJSIP, incluant un délai de sonnerie de 20 secondes et des options spécifiques pour les appels.

Nous enregistrons les modifications et quittons le fichier.

## 4. Démarrage d'Asterisk


Nous ouvrons une session interactive avec Asterisk en exécutant la commande :

asterisk -rvvvvvvvvv

## 5. Installation et configuration de MicroSIP

#### 5.1 Installation de MicroSIP


Nous installons MicroSIP sur notre PC et notre téléphone portable.






### 5.2 Connexion des utilisateurs


• Connexion de l'utilisateur 1001 sur le PC



## • Connexion de l'utilisateur 1002 sur le téléphone



### Maintenant on se connecte:




# 6. Test des appels

# 6.1 Test d'un appel audio

Depuis MicroSIP sur notre PC, nous appelons l'utilisateur 1002, connecté sur le téléphone.





L'utilisateur décroche et l'appel est établi avec succès.



## 6.2 Test d'un appel vidéo

Nous effectuons un test d'appel vidéo entre l'utilisateur 1001 et l'utilisateur 1002.





## 7. Conclusion

L'installation d'Asterisk 18 est maintenant terminée et pleinement fonctionnelle. Nous avons configuré les fichiers nécessaires et testé avec succès les appels audio et vidéo entre deux utilisateurs via MicroSIP.

Fin du document