lab8 PPPoE服务器的配置和应用

学号: 2111252 姓名: 李佳豪 时间:2023.12.20


PPPoE服务器配置和应用实验在虚拟仿真环境下完成,要求如下:

- (1) 仿真有线局域网接入互联网的场景,正确配置PPPoE服务器的认证协议、地址池、虚拟模板和物理接口,使内网用户经认证后才能正常访问外部互联网。
- (2) 仿真家庭网络中,无线和有线终端(主机、智能电话等)连入小型路由器,由小型路由器统一接入互联网服务运营商PPPoE服务器的场景。对小型路由器和PPPoE服务器进行设置,使家庭网络中的用户经认证后才能正常访问外部互联网。

实验一:

实验过程:

1. 配置网络拓扑, 左侧两台主机无需静态配置ip、网关, 设置自动即可。



2. 配置路由PPPoE认证

在全局模式下, 启动认证、授权和计费服务

aaa new-model


建立标号mypppoe的ppp验证方式 协议使用radius

aaa authentication ppp mypppoe group radius

配置到lsp服务器地址使用端口1645以及访问pppoe服务器使用的密码

radius-server host 192.168.2.3 auth-port 1645 key radius123

3. 配置AAA服务器,添加"客户端"路由器信息(注意sercet和ServerType和刚刚路由器配置对应对应,以及ClientName在路由器自己界面查看, client ip则对应填),保存用户的账号密码



4. 配置路由参数

■ 配置本地地址池 指定用户可分配的ip地址

ip local pool poolName 192.168.1.100 192.168.1.200

■ 配置虚拟接口的模板,用户请求服务,创建模拟接口的模板

interface virtual-template 1

ip unnumbered fa0/0 // 为模板创建逻辑接口时没有ip地址 如果需要ip地址,则使用fa0/0的IP地址 peer default ip address pool myPool 为模板选择myPool为用户分配地址 ppp authentication chap mypppoe 为模板添加认证方式

```
Router(config)#interface virtual-template 1
Router(config-if)#ip unnumbered gig0/0
Router(config-if)#
Router(config-if)#peer default ip address pool myPool
Router(config-if)#ppp authentication chap mpyPPPoE
Router(config-if)#
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
```

bba-group pppoe myBBAGroup //创建bba组设置网络接入其他参数 virtual-template 1 //这个组使用的虚拟模板


```
Router(config)#bba-group pppoe myBBAGroup
Router(config-bba)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Virtual-Access2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to up
Router(config-bba)#virtual-tem
Router(config-bba)#virtual-template 1
```


■ 接口启用pppoe服务


interface fa0/0 pppoe enable group myBBAGroup

```
Router(config-bba)#interface gig0/0
Router(config-if)#ppp
Router(config-if)#pppoe enable group myBBAGroup
```


5. 实验验证,使用PC0连接PPPoE服务,连接外网PC,访问外网服务器,如下结果。







一些问题:每一次



此时需要重新配置路由虚拟接口,重新确认认证方式,再次PPPoE服务连接成功

```
Router#inter
Router#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#in
Router(config)#interface v
Router(config)#interface vi
Router(config)#interface virtual-Template 1
Router(config-if)#ppp authentication chap mpyPPPoE
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Virtual-Access1.1, changed state to up
```

