

Отладка Python через IDE PyCharm, Python Remote Debug

1. Скачайте и установите PyCharm Professional. Процедура установки описана в разделе [Настройка рабочего места](#).




Обратите внимание!

Поскольку сейчас нет возможности продлить лицензии на продукты компании JetBrains, в том числе PyCharm, последняя версия, которую допускается использовать - 2022.3.3. Версии выше использовать НЕЛЬЗЯ.

2. Установите библиотеку pydevd-pycharm с помощью pip.

```
pip install pydevd-pycharm~=223.8836.43
```

Версия сборки pydevd-pycharm должна совпадать с версией сборки PyCharm, номер которой можно посмотреть в меню **Help** → **About**.



Использование pydevd-pycharm в Docker или VDI (Linux)

Если библиотека pydevd-pycharm устанавливается в Docker или на виртуальную машину с Linux, используйте [Python](#), который будет запущен на стенде (не системный!) и выполните следующие настройки:


1. Установите pip с помощью команды:

```
/opt/python3.11/bin/python3.11 -m ensurepip
```


2. Затем установите библиотеку с соответствующим номером версии:

```
/opt/python3.11/bin/python3.11 -m pip install pydevd-pycharm~=223.8836.43
```


3. Запустите PyCharm. Выберите в правом верхнем углу "Add Configuration".



4. Нажмите "+" и выберите "Python Remote Debug".




5. Заполните конфигурацию:




- Укажите любой свободный порт, к нему будет подключаться стенд для отладки. Его будет слушать запущенный debug server.
- (опционально) Установите флаг Share, чтобы конфигурация была доступна во всех проектах.
- Атрибут Path mappings используется только при реально удаленной отладке (когда код расположен в других директориях). Для соотношения путей файлов удаленного сервера и локального проекта mappings не работает, поэтому указывать его не нужно.

6. Сохраните настройки и запустите debug server. В результате внизу появится консоль:



7. Скопируйте выделенные строки и встройте их в нужное место кода. После подключения в выбранной точке (где будут эти строки) можно будет пользоваться обычными debug point'ами.
8. Производить отладку можно для стенда как с локальной, так и серверной базой.



Если указать IP адрес и порт debug server'а другого сотрудника, то он сможет производить отладку вашего стенда.

Если во время отладки упадет запущенный debug server, то перезапустите стенд.