FRANCHETTI RAW CONVERTER PRO

Guida illustrata

Ogni schermata, ogni passaggio, ogni comando.

Questa guida mostra l'applicazione reale, così com'è: le figure sono state catturate dalla versione 2.58.0 in esecuzione. Ogni finestra è spiegata campo per campo, con procedure numerate per la conversione, l'anteprima, il Wi-Fi FTP, la galleria cliente e il tethering.

Versione 2.58.0 | Windows 10 / 11 | Italiano | 18 figure | Formato A4

Documento stampabile in PDF • Foto di esempio: Unsplash, licenza Unsplash
Gli originali non vengono mai modificati • Novembre 2026

Indice

01	Prima di iniziare	3
02	La finestra principale, zona per zona	5
03	Scheda Batch: tutte le impostazioni	8
04	La prima conversione, passo passo	13
05	L'anteprima grande PRIMA / DOPO	14
06	Regolazioni avanzate: slider, nomi, watermark, preset	16
07	Analisi Smart Batch, file per file	23
08	Prestazioni: profili, processi e benchmark	25
09	Wi-Fi FTP: la fotocamera invia, il PC prepara	27
10	Galleria cliente: selezione e consegna	30
11	Tethering e Cloud	32
12	Log: leggere cosa è successo	35
13	Flussi di lavoro pronti all'uso	37
14	Soluzione problemi	39
15	Scheda rapida da stampare	40
16	Appendice A — Glossario	41
17	Appendice B — Note tecniche	42

Come è organizzata la guida. I capitoli 1–2 presentano l'interfaccia; i capitoli 3–8 spiegano la conversione e lo sviluppo; i capitoli 9–12 coprono fotocamera, galleria, cloud e diagnostica; i capitoli 13–15 sono operativi e stampabili. Ogni schermata ha una tabella *Struttura* con la funzione di ogni elemento e una procedura numerata.

1 Prima di iniziare

Franchetti Raw Converter Pro trasforma RAW e immagini in file pronti per web, clienti e stampa. Lavora su una copia sviluppata in memoria e scrive soltanto nella cartella di destinazione: i file originali restano intatti.

1.1 Cosa serve

Requisito	Dettaglio
Sistema	Windows 10 o Windows 11, 64 bit.
Memoria	8 GB consigliati; 16 GB o più per batch grandi e RAW da 40–60 MP. Il programma riduce i processi se la RAM libera scende.
Spazio disco	Almeno 1 GB libero per il programma e lo spazio necessario per i file convertiti.
Formati in ingresso	RAW: `.arw .cr2 .cr3 .nef .nrw .raf .dng .orf .rw2 .pef .srw .x3f .3fr .fff .raw .rwl .dcr .k25 .kdc .mos .mrw .erf .mef .iiq .cap .braw .gpr`. Immagini: `.jpg .jpeg .png .tif .tiff .bmp .webp`.
Formati in uscita	JPEG, PNG, TIFF e WebP.
Internet	Non necessario per convertire, ricevere via FTP o usare la galleria in locale. Serve solo per l'invio a Telegram/Dropbox.

1.2 Installazione e primo avvio

1. **Installa il programma.** Esegui `Franchetti_Raw_Converter_Setup_v2.58.0.exe` e segui la procedura. In alternativa usa la versione portabile `FranchettiRawConverterPro.exe`.
2. **Avvia l'app.** Se Windows mostra SmartScreen, scegli *Ulteriori informazioni → Esegui comunque*: il file non è firmato digitalmente.
3. **Controlla la versione.** La barra del titolo mostra *Franchetti Raw Converter Pro v2.58.0 - Enterprise Suite*.
4. **Scegli una cartella di prova.** Per le prime prove usa 5–10 foto in una cartella dedicata, non l'intero archivio.

1.3 Le quattro schede

Scheda	Cosa contiene	Quando usarla
Batch	Sorgente, destinazione, dimensioni, formato, anteprima PRIMA/DOPO, correzioni rapide, pulsante AVANZATE, analisi, avvio e avanzamento.	Conversione di una o centinaia di foto. È la schermata principale.
Wi-Fi FTP	Server FTP integrato, dati per la fotocamera, copyright, galleria cliente, cartelle di sessione.	Scatto in studio o evento con invio diretto delle anteprime al PC.
Tethering & Cloud	Sony Wi-Fi diretto, hot-folder per le altre marche, credenziali Telegram e Dropbox.	Fotocamera collegata e invio automatico dei risultati.
Log	Registro in tempo reale di file, errori, processi, FTP e cloud.	Controllo, assistenza e salvataggio del registro.

LA REGOLA D'ORO

Il programma non sovrascrive mai gli originali. Scegli sempre una **cartella di destinazione diversa** da quella della sorgente: è più sicuro e vedi subito quali file sono nuovi. Tieni comunque un backup delle foto importanti.

1.4 Come leggere i simboli

Elemento	Significato
Passo numerato	Una procedura da seguire nell'ordine indicato. Il numero blu è il passo.
Tabella Struttura	Elenca ogni zona o comando della schermata: a cosa serve e come si usa.
Nota blu	Un chiarimento o un consiglio che non cambia il risultato.
Attenzione ambra	Un'impostazione che può peggiorare la resa se usata male.
Limite rosso	Un confine reale del programma: meglio conoscerlo prima.
Regola verde	La buona pratica consigliata nella maggior parte dei casi.

1.5 Il percorso di una foto

Ogni conversione segue lo stesso percorso, che vale per un singolo file o per un batch di centinaia. Conoscerlo aiuta a capire dove intervenire quando qualcosa non torna.

1. **Scegli la sorgente.** Il programma elenca i file supportati e apre il primo per l'anteprima.
2. **Decidi la destinazione.** I risultati vengono scritti lì; gli originali restano dove sono.
3. **Imposta dimensione e formato.** Lato massimo, qualità, JPEG/PNG/TIFF/WebP.
4. **Controlla il DOPO.** Usa l'anteprima, le correzioni rapide e, se serve, AVANZATE.
5. **Avvia il batch.** Ogni file viene sviluppato, ridimensionato, corretto e salvato.
6. **Verifica l'esito.** Leggi OK, errori e saltati, poi apri la cartella di output.

1.6 Cosa trovi nella cartella di output

Solo i file prodotti, con il nome e il formato scelti. Non ci sono copie nascoste dei RAW, non ci sono file temporanei e non viene toccata la cartella di partenza. Se la destinazione è dentro la sorgente, il programma la esclude dalla lettura per non rielaborare i propri output.

PRIMA PROVA

Esegui la prima conversione su 5–10 foto e apri qualche file alla dimensione reale. Se il risultato convince, lancia il gruppo completo: è il modo più sicuro per tarare dimensione, qualità e correzioni.

2 La finestra principale, zona per zona

All'avvio si apre la scheda **Batch**. La finestra si adatta all'area di lavoro di Windows e mantiene tutte le impostazioni visibili su due colonne, anche a 1366×768.




Figura 1 - La finestra principale. Sorgente e impostazioni a sinistra, anteprima e correzioni rapide a destra, azioni in basso. La foto nell'anteprima è un'immagine di esempio libera (Unsplash); l'originale non viene mai modificato.

2.1 Barra del titolo e testata




Figura 2 — Testata. A sinistra il nome del programma; al centro il messaggio di supporto; a destra versione e tecnologie attive.

Elemento	Cosa mostra	A cosa serve
Barra del titolo	*Franchetti Raw Converter Pro v2.58.0 - Enterprise Suite*, con i pulsanti Riduci a icona, Ingrandisci, Chiudi.	Identifica versione e finestra. Chiudere la finestra interrompe il batch in corso e ferma il server FTP: salva prima il lavoro.
Nome programma	**FRANCHETTI RAW CONVERTER PRO**.	Riferimento visivo; resta fisso in tutte le schede.
Messaggio centrale	*Ogni recensione positiva aiuta lo sviluppo del programma - grazie!*	Messaggio informativo, non interattivo.
Badge tecnici	*v2.58.0 | LibRaw | Multi-core | Wi-Fi FTP e tethering*.	Conferma la versione e le funzioni incluse. **LibRaw** è il motore che decodifica i RAW.

2.2 Le schede

Scheda	Contenuto	Nota d'uso
Batch	Impostazioni di conversione, anteprima, correzioni rapide, analisi, avanzamento.	La scheda attiva è evidenziata in blu.
Wi-Fi FTP	Interruttore del server, dati per la fotocamera, opzioni copyright, galleria.	La configurazione resta memorizzata tra un avvio e l'altro.
Tethering & Cloud	Sony Wi-Fi, hot-folder, credenziali cloud.	Per le altre marche serve il software del produttore.
Log	Testo scorrevole con orario e messaggi.	Utile per capire un errore o salvare una diagnostica.

2.3 Le due colonne del Batch




Figura 3 — Colonna sinistra. Dall'alto: SORGENTE, DESTINAZIONE, DIMENSIONI E FORMATO, automatismi e pulsante PRESTAZIONI. Il riquadro del formato è affiancato a qualità e lato massimo.

Zona	Contenuto	Quando la usi
SORGENTE	Campo percorso, *Seleziona cartella*, *Seleziona file RAW*, casella *Sottocartelle*.	All'inizio di ogni lavoro, per dire al programma quali foto leggere.

Zona	Contenuto	Quando la usi
DESTINAZIONE	Campo *Cartella output* e pulsante *Sfoglia*.	Subito dopo la sorgente: è la cartella in cui verranno scritti i risultati.
DIMENSIONI E FORMATO	Lato massimo, misure pronte, qualità, formato, spazio colore, WB fotocamera, EXIF.	Per decidere peso e destinazione d'uso dei file.
Automatismi	PIÙ LUMINOSA, RIMUOVI GRANA, USA TUTTI I CORE, PRESTAZIONI.	Per migliorare le foto e gestire la velocità senza toccare gli slider.

2.4 La colonna destra

La colonna destra contiene l'**anteprima PRIMA / DOPO**, il pulsante per aprirla in grande, la scheda **CORREZIONI RAPIDE** e il grande pulsante **AVANZATE**. È il posto in cui controlli il risultato mentre cambi le impostazioni: ogni modifica aggiorna l'anteprima senza rileggere il RAW da disco.

2.5 Barra delle azioni e barra di stato

Elemento	Cosa fa
AVVIA CONVERSIONE BATCH	Avvia il lavoro con le impostazioni correnti. Diventa non disponibile durante l'elaborazione.
ANNULLA	Interrompe il batch. I file già completati restano; quelli parziali vengono rimossi.
ANALIZZA FILE	Analizza i file e prepara un piano di correzione per ciascuno, senza convertire nulla.
Usa correzioni per file	Applica i suggerimenti dell'analisi invece delle sole impostazioni globali.
Barra di avanzamento	Mostra l'avanzamento; durante il lavoro visualizza anche file/min ed ETA.
Apri cartella output	Apre Esplora file nella destinazione scelta.
Barra di stato	A sinistra il messaggio corrente (Pronto, Analisi, Completato…); a destra il percorso della cartella di output quando è impostata.

2.6 Comportamenti utili da conoscere

- **La finestra si adatta** all'area di lavoro e resta utilizzabile anche a 1366×768; le due colonne non si sovrappongono.
- **Le impostazioni restano** quando cambi scheda: puoi passare a Wi-Fi FTP o al Log e tornare al Batch senza perdere i valori.
- **L'anteprima si aggiorna** dopo una correzione, una modifica in AVANZATE o un cambio di file; non serve riavviare.
- **La cartella di output è esclusa** dalla lettura quando si trova dentro la sorgente, per evitare di riconvertire i risultati.
- **Il batch non si blocca per un file**: un errore viene contato e il lavoro continua con gli altri.
- **Chiudere l'app ferma tutto**: batch, server FTP e monitoraggio cartella vengono interrotti. Salva prima il lavoro e chiudi la galleria.

3 Scheda Batch: tutte le impostazioni

Questa è la schermata in cui passi la maggior parte del tempo. Ogni blocco ha un compito preciso; qui sotto trovi la spiegazione di ogni campo, con i valori consigliati.

3.1 SORGENTE: cosa convertire

Elemento	Cosa fa	Come si usa
File / Cartella	Mostra il percorso scelto. Può contenere **più percorsi separati da punto e virgola**.	Scrivi o incolla un percorso; premi **Invio** per aggiornare l'anteprima.
Seleziona cartella	Apre la finestra di Windows per scegliere una cartella.	Converte tutti i file supportati presenti nella cartella.
Seleziona file RAW	Apre la selezione file multipla.	Tieni premuto **Ctrl** o **Maiusc** per scegliere più file; converte solo quelli.
Sottocartelle	Se attiva, entra anche nelle sottocartelle.	Utile per archivi organizzati per giorno o per evento. La cartella di output viene esclusa automaticamente.

> **FORMATI MISTI**
> Se nella cartella ci sono anche JPEG, PNG o TIFF, vengono trattati come immagini normali e riconvertiti. Per un batch di soli RAW, seleziona i file RAW oppure usa una cartella dedicata.

3.2 DESTINAZIONE: dove salvare

Il campo **Cartella output** indica dove vengono scritti i file finiti. **Sfoglia** apre la scelta della cartella. La destinazione viene ricordata e mostrata anche nella barra di stato in basso a destra.

> **SEMPRE UNA CARTELLA DIVERSA**
> Non usare la stessa cartella della sorgente. Oltre a essere più sicuro, evita confusione tra originali e risultati. Se la destinazione è dentro la sorgente, il programma la esclude dalla lettura per non rielaborare i propri output.

3.3 DIMENSIONI E FORMATO

Lato max (px)

Il valore è il lato lungo massimo dell'immagine finale. Puoi scriverlo nel campo oppure premere uno dei pulsanti pronti; il pulsante attivo diventa verde. **0** e **Originale** significano nessun ridimensionamento.

Misura	Uso tipico
640 / 800	Miniature, anteprime molto leggere, blog.
1024 / 1200	Web veloce, documenti, gallery leggere.
1600 / 1920	Web di qualità, Full HD, social.
2048 / 2560	Social definiti, schermi 2K/4K, stampe piccole.
3000 (predefinito)	Dettaglio, ingrandimenti, ritratti, stampe 20×30 cm.

Misura	Uso tipico
4000 / 6000	Stampe grandi e archival.
Originale	Nessuna riduzione: risoluzione nativa del RAW.

> **NESSUN INGRANDIMENTO**
> Se scrivi un valore più grande della risoluzione originale, l'immagine resta alla dimensione nativa. Il ridimensionamento avviene **prima** di contrasto, colore, nitidezza e denoise: è più veloce e ottimizza il risultato per la dimensione finale.

Qualità

Valore da **1 a 100**. Per JPEG e WebP è il compromesso tra peso e dettaglio. **90** è il valore predefinito e va bene per la maggior parte dei lavori; 85 per file più leggeri, 95 per stampe e consegne, 100 per il massimo (file molto più grandi). Per PNG e TIFF la qualità non si applica: sono formati senza perdita.

Formato

Formato	Quando usarlo	Attenzione
JPEG	Web, social, consegna al cliente, condivisione.	Perdita leggera: non riaprire e risalvare molte volte.
PNG	Grafica, schermate, immagini con testi.	File molto grandi; non serve per normali foto RAW.
TIFF	Archiviazione, stampa professionale, post-produzione.	File molto grandi; compressione LZW senza perdita.
WEBP	Siti web moderni, immagini leggere.	Meno compatibile con programmi molto vecchi.

Spazio colore, WB fotocamera, Preserva EXIF

Controllo	Cosa fa	Consiglio
Spazio colore	Fissato a **sRGB**, lo standard più compatibile con web, social, Windows e laboratori.	Non è un'impostazione da cambiare.
WB fotocamera	Usa il bilanciamento del bianco impostato nella fotocamera al momento dello scatto.	Attivo nella maggior parte dei casi: colori fedeli allo scatto.
Preserva EXIF	Salva data, fotocamera, obiettivo, ISO, tempi, diaframma, GPS e orientamento.	Attivo. L'EXIF viene inserito nei JPEG; PNG, TIFF e WebP non ricevono gli stessi metadati in questa versione.

3.4 Gli automatismi

Comando	Cosa fa	Quando usarlo
PIÙ LUMINOSA (BETA)	Intervento automatico e conservativo su esposizione, alte luci e vividezza. Non trasforma la notte in giorno.	Foto scure, controluce, interni, giornate nuvolose. Evitalo su still life delicati e notturni d'atmosfera.

Comando	Cosa fa	Quando usarlo
RIMUOVI GRANA (AUTO ISO)	Preset intelligente di denoise: imposta riduzione rumore 88/92 e nitidezza 0,9/0,9, con forza calibrata sull'ISO del RAW. Se attivo diventa verde e mostra **GRANA RIMOSSA (AUTO ISO)** ✓.	ISO 800+, interni, sera, concerti, sport. È attivo di default. Premilo di nuovo per ripristinare i valori precedenti.
USA TUTTI I CORE	Abilita l'elaborazione multi-processo. Il numero tra parentesi indica i core fisici e logici rilevati sul PC.	Attivo. Se hai poca RAM o file enormi, il programma riduce da solo i processi.
PRESTAZIONI	Apre il pannello con profilo, numero processi, benchmark e stima. L'etichetta riassume lo stato, per esempio *Bilanciato - automatico (max 14)*.	Prima di un batch importante o quando vuoi capire quanto tempo servirà.

3.5 ANTEPRIMA PRIMA / DOPO




Figura 4 — Anteprima nella scheda Batch. La riga sopra le immagini indica il file e la dimensione dell'anteprima rapida; sotto ci sono le etichette PRIMA e DOPO e il pulsante per la finestra grande.

Elemento	Cosa mostra
Riga informativa	Nome del file, dimensione dell'anteprima (per esempio 900×600 px) e la frase *l'originale non viene modificato*.
PRIMA	L'immagine di partenza, decodificata dal RAW o letta dal file.
DOPO	Il risultato con le impostazioni correnti: profilo, correzioni rapide, slider e resa finale.
APRI ANTEPRIMA GRANDE	Apre la finestra dedicata con le due immagini affiancate (capitolo 5).

> **UNA SOLA DECODIFICA**
> L'anteprima decodifica il RAW una volta e poi riesegue la pipeline sull'immagine ridotta già in memoria. Per questo gli slider rispondono subito senza rileggere il file originale.

3.6 CORREZIONI RAPIDE



Figura 5 — Correzioni rapide. Sei pulsanti cumulative e un interruttore. Non creano impostazioni nascoste: spostano gli slider della finestra AVANZATE, che puoi controllare e modificare.

Pulsante	Cosa modifica davvero	Quando usarlo
CONTRASTO NATURALE	Contrasto +0,14 (fino a 0,95), chiarezza +0,06, neri −5, bianchi +4.	Foto piatte, nuvolose, senza profondità.
SALVA LUCI	Attiva la protezione luci e riduce luci/bianchi. Il pulsante diventa verde e l'interruttore *Proteggi luci attivo* si seleziona.	Cielo bianco, finestre, vestiti chiari, controluce.
COLORE PIÙ RICCO	Vivacità +0,14, saturazione +0,06, saturazione rossi/verdi/blu +2.	Colori spenti, autunno, tramonti, mare.
SOVRAESPOSTA	Esposizione più bassa e luci ridotte.	Foto troppo chiare o con alte luci critiche.
SOTTOESPOSTA	Esposizione +0,35 EV, ombre +18, neri +5.	Foto scure, interni, notturni.
ANNULLA CORREZIONI	Ripristina i valori di prima della prima correzione rapida.	Dopo una o più correzioni, se il risultato non convince.
Proteggi luci attivo	Interruttore della compressione delle alte luci.	Resta attivo finché non lo spegni o non annulli le correzioni.

> **CUMULATIVE E REVERSIBILI**
> Puoi premere più pulsanti di seguito: gli effetti si sommano. **ANNULLA CORREZIONI** riporta tutti i valori allo stato precedente alla prima pressione, come un unico «indietro».

3.7 AVANZATE

Il pulsante blu **AVANZATE ▸ slider completi, nomi, watermark, preset** apre una finestra separata con tutti i controlli di sviluppo e di output. È spiegata nel capitolo 6. Le modifiche si riflettono subito sull'anteprima della scheda Batch.

3.8 La barra delle azioni




Figura 6 — Barra delle azioni. Da sinistra: avvio, annullamento, analisi, casella delle correzioni per file, barra di avanzamento, messaggio e apertura della cartella di output.

3.9 Durante e dopo la conversione




Figura 7 — Batch in corso. La barra avanza, il messaggio mostra *3 / 4 - OK: 2 - 13,5 file/min - ETA 0:04* e il pulsante ANNULLA è attivo.




Figura 8 — Batch completato. L'esito definitivo è nella riga *Completato - OK: 4, Errori: 0, 0:14 (16,7 file/min)*, ripetuta nella barra di stato.

Indicazione	Significato
3 / 4	File completati sul totale. Il conteggio include OK, errori e saltati.
OK / Errori / Saltati	Esito per file. Un errore non blocca il batch: il programma continua con gli altri.
file/min	Velocità calcolata sul lavoro già completato.
ETA	Tempo rimanente stimato, aggiornato durante il lavoro.
Suffisso _1	Con l'opzione *Se esiste: Rinomina*, un nome già presente diventa `FOTO_1.jpg`, poi `_2`, e così via.

> **LA BARRA NON È L'UNICO RIFERIMENTO**
> L'esito autorevole è la riga di testo con *Completato*, *Annullato* o *Errori*. La barra riceve gli aggiornamenti dai processi e, su batch molto veloci, può essere meno precisa del conteggio finale.

3.10 Nomi, conflitti e sottocartelle

- **Mantieni nome originale:** `FOTO (12).ARW` diventa `FOTO (12).jpg`.
- **Prefisso e suffisso:** per esempio `FRC_` e `_web`.
- **Se esiste:** *Rinomina* aggiunge un progressivo, *Sovrascrivi* sostituisce, *Salta* non converte e conta il file tra i saltati.
- **Omonimi in sottocartelle diverse:** il programma li rinomina per evitare collisioni. Non ci sono due processi che scrivono lo stesso file.

4 La prima conversione, passo passo

Questa procedura porta da una cartella di RAW a un gruppo di JPEG pronti, con le impostazioni consigliate. Richiede pochi minuti.

1. **Apri la scheda Batch.** Se l'app è appena partita, è già selezionata.
2. **Scegli la sorgente.** Premi **Seleziona cartella** e indica la cartella con le foto. Per pochi file usa **Seleziona file RAW**. Lascia **Sottocartelle** attivo solo se vuoi includere le sottocartelle.
3. **Controlla l'anteprima.** La riga sopra le immagini deve mostrare il nome del primo file e la scritta *anteprima rapida*. Se resta il segnaposto, premi Invio nel campo del percorso o riprova con un file RAW valido.
4. **Scegli la destinazione.** Premi **Sfoglia** accanto a *Cartella output* e indica una cartella **diversa** dalla sorgente.
5. **Imposta il lato massimo.** Lascia **3000** per un uso generale, scegli **2048** per il web, **Originale** per la stampa.
6. **Imposta qualità e formato.** JPEG con qualità **90** è il default. Per la stampa usa TIFF e qualità 100; per il web moderno WebP 80–90.
7. **Controlla gli automatismi. WB fotocamera** e **Preserva EXIF** devono restare attivi. **RIMUOVI GRANA (AUTO ISO)** è già attivo: lascialo così per ISO alti, spegnilo per luce buona se vuoi più texture.
8. **Guarda il DOPO.** Se la foto è scura, premi **SOTTOESPOSTA**; se il cielo è bianco, **SALVA LUCI**; se i colori sono spenti, **COLORE PIÙ RICCO**. Per un controllo più grande apri **APRI ANTEPRIMA GRANDE**.
9. **Se serve, affina.** Apri **AVANZATE** e regola esposizione, ombre, nitidezza o denoise. Chiudi la finestra: i valori restano.
10. **Avvia.** Premi **AVVIA CONVERSIONE BATCH**. Durante il lavoro leggi *file/min* ed *ETA*; puoi annullare con **ANNULLA**.
11. **Controlla l'esito.** Alla fine leggi la riga *Completato - OK:* …. Se ci sono errori, apri la scheda **Log** e cerca la riga *Errore*.
12. **Apri il risultato.** Premi **Apri cartella output** e controlla alcune foto alla dimensione reale, non solo nell'anteprima.

> **PRIMA DI UN BATCH IMPORTANTE**
> Esegui una prova su 5–10 foto, controlla ingrandimento, colore e peso dei file, poi lancia il gruppo completo. Se le foto sono tante e diverse tra loro, usa **ANALIZZA FILE** (capitolo 7).

Controllo finale	Cosa verificare
File prodotti	Il numero corrisponde a quello atteso? Ci sono *Saltati* o *Errori*?
Dimensione	Il lato lungo è quello scelto? Il file non è stato ingrandito oltre il nativo?
Colore	La pelle non è arancione, il cielo non è viola, i bianchi non sono bruciati.
Dettaglio	Gli ingrandimenti al 100% non mostrano aloni o grana eccessiva.
Metadati	Data, fotocamera e copyright sono presenti nel JPEG (se Preserva EXIF e copyright sono attivi).

5 L'anteprima grande PRIMA / DOPO

La finestra grande serve a giudicare il risultato senza affaticare la vista sulle miniature. Non contiene controlli: è uno strumento di lettura, e le modifiche si fanno nella scheda Batch o in AVANZATE.




Figura 9 — Anteprima grande. A sinistra PRIMA, a destra DOPO. Le due immagini usano la stessa inquadratura e la stessa dimensione, così il confronto è immediato.

Elemento	Cosa mostra	Come si usa
Barra del titolo	*Anteprima Prima / Dopo - Franchetti Raw Converter Pro* con Chiudi.	La finestra è separata: puoi spostarla su un secondo monitor.
PRIMA	Lo scatto di partenza.	Serve a ricordare com'era la foto, non a confrontare due elaborazioni diverse.
DOPO	Il risultato con tutte le impostazioni correnti.	È ciò che verrà scritto nel file.
Dimensioni	La finestra si adatta e mantiene le due immagini affiancate.	Ingrandisci la finestra per vedere più dettaglio.

5.1 Cosa rappresentano davvero PRIMA e DOPO

PRIMA è l'immagine di partenza decodificata: per un RAW è la resa di base, non un file già sviluppato. **DOPO** è la pipeline completa con profilo prestazioni, WB, correzioni, curva, nitidezza e denoise. Per questo il DOPO può essere più scuro o più chiaro del PRIMA: non è un errore, è lo sviluppo.

> **L'ANTEPRIMA NON È IL FILE FINALE**
> La finestra lavora su un'immagine ridotta (circa 900 px di lato) per restare veloce. Il file esportato viene elaborato alla dimensione scelta e con la stessa pipeline, ma i dettagli fini e la grana possono apparire leggermente diversi. Controlla sempre qualche file esportato al 100%.

5.2 Quando aprirla

- Prima di applicare una correzione rapida su un gruppo di foto.
- Dopo aver spostato esposizione, ombre o luci in AVANZATE.

- Per confrontare un ritratto: pelle, colore degli occhi, dettaglio dei capelli.
- Per un notturno: rumore nelle ombre e protezione delle luci.

Per chiuderla usa la **X** della barra del titolo. La finestra non modifica nulla e non chiede conferma.

5.3 Cosa guardare in un confronto corretto

Zona	Cosa controllare	Segnale d'allarme
Pelle	Colore naturale, texture visibile, nessuna macchia.	Pelle arancione, plastica o con chiazze verdi.
Alte luci	Cielo, finestre e vestiti bianchi conservano dettaglio.	Bianco uniforme senza sfumature: il dettaglio non c'è.
Ombre	Dettaglio nelle zone scure senza rumore evidente.	Ombre grigie e rumorose, aloni intorno ai contorni.
Colore	Rossi, verdi e blu distinti e credibili.	Blu del cielo viola, verdi fluorescenti, dominante generale.
Dettaglio	Capelli, tessuti e pietre restano definiti senza effetto cartoon.	Aloni chiari sui bordi o grana eccessiva.

5.4 Procedura: usare l'anteprima grande

1. **Apri la finestra** con **APRI ANTEPRIMA GRANDE** dalla scheda Batch.
2. **Ingrandisci la finestra** trascinando i bordi, se hai spazio sullo schermo.
3. **Confronta la stessa zona** nelle due immagini: non giudicare PRIMA e DOPO in punti diversi.
4. **Torna alla scheda Batch** o ad AVANZATE per correggere; l'anteprima grande si aggiorna.
5. **Chiudi con la X** quando il risultato convince, poi avvia il batch.

6 Regolazioni avanzate: slider, nomi, watermark, preset

La finestra **REGOLAZIONI AVANZATE** contiene tutti i controlli di sviluppo e di output. Si apre dal pulsante blu della scheda Batch e resta separata dalla finestra principale: puoi tenerla aperta su un secondo monitor mentre lavori. Ogni modifica si riflette subito sull'anteprima PRIMA/DOPO.




Figura 10 — Avanzate, parte alta. In cima l'anteprima PRIMA/DOPO, poi *ESPOSIZIONE E BILANCIAMENTO* e *TONI*. Il pulsante **Chiudi** in alto a destra applica i valori correnti e nasconde la finestra.

6.1 Come è fatta la finestra

Zona	Contenuto	A cosa serve
Testata	Titolo **REGOLAZIONI AVANZATE**, sottotitolo e pulsante **Chiudi**.	Chiudere la finestra applica i valori correnti all'anteprima e nasconde la finestra.
Anteprima PRIMA / DOPO	Le stesse due immagini della scheda Batch, in formato più grande.	Controllare l'effetto di ogni slider senza tornare indietro.

Zona	Contenuto	A cosa serve
ESPOSIZIONE E BILANCIAMENTO	Esposizione, temperatura, tinta.	Correggere luce e colore di base.
TONI	Luci, ombre, bianchi, neri.	Recuperare dettaglio nelle zone chiare e scure.
COLORE	Vivacità selettiva, saturazione, saturazione rossi/verdi/blu.	Dare carattere ai colori senza virarli.
DETTAGLIO E NITIDEZZA	Chiarezza, dehaze, nitidezza, riduzione rumore.	Migliorare micro-contrasto e pulizia.
EFFETTI	Vignettatura e grana.	Finitura creativa o look analogico.
CURVA TONALE E SPLIT TONING	Curva, colori e intensità di ombre e luci.	Contrasto e look cinematografico.
NOMI FILE E SOVRASCRITTURA	Nome originale, prefisso, suffisso, comportamento se il file esiste.	Decidere come si chiamano i file esportati.
WATERMARK	Testo, font, posizione, logo PNG, autore EXIF.	Firma visibile e copyright nei metadati.
PRESET E CONFIGURAZIONE	Preset pronti, salva/carica configurazione, ripristino.	Riutilizzare le stesse impostazioni su più lavori.

6.2 Esposizione e bilanciamento

Controllo	Effetto	Consiglio pratico
Esposizione (EV)	Rende l'immagine più chiara o più scura. Il valore mostrato è in stop (per esempio **+0,70**).	Correzioni entro ±0,7 EV sono quasi sempre naturali. Oltre ±1,5 EV controlla il rumore nelle ombre o le alte luci.
Temperatura	Sposta il bianco verso il blu (valori negativi) o verso l'ambra (positivi).	Con **WB fotocamera** attivo parti da 0. Usa la temperatura solo per correggere una dominante reale.
Tinta (verde/magenta)	Corregge le dominanti verdi o magenta.	Piccoli passi: ±5–10. Una tinta forte su tutta la scena è spesso una scelta creativa.

6.3 Toni: luci, ombre, bianchi, neri

I quattro cursori lavorano su intervalli diversi della luminosità. Sono lo strumento principale per recuperare una foto difficile senza cambiare l'esposizione globale.

Cursore	Zona che governa	Quando intervenire
Luci	Le zone più chiare, come cielo, finestre e vestiti bianchi.	Valori negativi recuperano dettaglio. Con **Proteggi luci** attivo la compressione è più morbida.
Ombre	Le zone scure, come interni, capelli e foglie.	Valori positivi aprono le ombre, ma alzano anche il rumore: usa 10–25, non 80.
Bianchi	Il punto più luminoso dell'immagine.	Alza se la foto è spenta; abbassa se i bianchi sono bruciati.
Neri	Il punto più scuro e la profondità delle ombre.	Valori negativi danno corpo e contrasto; valori positivi schiariscono le ombre profonde.

ALTE LUCI GIÀ BRUCIATE

Se un'area è completamente bianca nel RAW, non contiene più dettaglio: nessun cursore può recuperarlo. Il programma lo segnala anche nell'analisi. Esponi correttamente in scatto, oppure accetta un bianco pulito.




Figura 11 — Avanzate, parte centrale. *COLORE*, *DETTAGLIO E NITIDEZZA*, *EFFETTI* e l'inizio di *CURVA TONALE E SPLIT TONING*. I valori a destra di ogni slider sono modificabili solo con il cursore, non a tastiera.

6.4 Colore

Controllo	Cosa fa	Consiglio
Vivacità selettiva	Aumenta i colori spenti senza esaltare quelli già intensi. Il valore 0,35 è un buon punto di partenza.	Per ritratti resta sotto 0,5: la pelle non diventa arancione.
Saturazione	Aumenta o riduce tutti i colori in modo uniforme. Il valore 1,00 è neutro.	Preferisci la vivacità selettiva; usa la saturazione per correzioni globali decise.
Saturazione rossi	Agisce solo sul canale rosso (labbra, tessuti, tramonti).	+5…+15 per colori più pieni; negativo per spegnere un rosso troppo acceso.

Controllo	Cosa fa	Consiglio
Saturazione verdi	Agisce su prati, foglie e vegetazione.	Negativo per verdi più naturali, positivo per un look più vivo.
Saturazione blu	Agisce su cielo e acqua.	Un blu troppo saturo diventa artificiale: controlla sempre il cielo nell'anteprima.

6.5 Dettaglio e nitidezza

Controllo	Cosa fa	Consiglio
Chiarezza (micro-contrasto)	Aumenta il contrasto locale nei dettagli medi. Effetto *punch* su pietre, tessuti e capelli.	0,10–0,30 per un risultato naturale. Oltre 0,5 compaiono aloni.
Dehaze (rimozione velo)	Riduce la foschia e il velo atmosferico, aumentando contrasto e saturazione sulle distanze.	5–20 per paesaggi. Attenzione ai cieli: il dehaze può crearne il bordo.
Nitidezza (quantità)	Controlla quanto viene applicata la nitidezza finale.	0,8–1,0 è il range tipico. Con **RIMUOVI GRANA** attivo il valore viene impostato a 0,90.
Nitidezza (raggio)	Controlla lo spessore del dettaglio esaltato.	Raggio piccolo per dettagli fini, più grande per immagini morbide o ridimensionate.
Riduzione rumore luminanza	Elimina la grana nei toni chiari e medi. Valore 88 nel profilo Bilanciato.	Alzala per ISO alti; abbassala per conservare la texture della pelle.
Riduzione rumore colore	Elimina le macchie colorate (verdi/magenta) nelle ombre. Valore 92 nel profilo Bilanciato.	Puoi tenerla alta quasi sempre: il dettaglio di luminanza resta.

6.6 Effetti

Controllo	Effetto	Consiglio
Vignettatura	Valori negativi scuriscono gli angoli, positivi li schiariscono.	−10…−25 per concentrare l'attenzione sul soggetto. Oltre −40 è un effetto evidente.
Grana	Aggiunge una texture analogica uniforme.	5–15 per un look pellicola discreto; 30+ per un effetto dichiarato.

6.7 Curva tonale e split toning

La **curva tonale** applica un contrasto predefinito ai toni. Lo **split toning** colora separatamente ombre e luci: è il modo più semplice per ottenere un look caldo/freddo senza cambiare il bilanciamento del bianco.

Voce	Effetto
Lineare	Nessuna curva: massimo controllo naturale.
Media	Contrasto leggero.
Forte	Contrasto deciso.
Contrasto Alto	Contrasto molto marcato.
Schiarisci	Immagine più luminosa e aperta.

Voce	Effetto
Scurisci	Immagine più scura e densa.
Split toning ombre	Intensità 0–100 e colore esadecimale (predefinito `#2b4c7e`, blu).
Split toning luci	Intensità 0–100 e colore esadecimale (predefinito `#e0b070`, caldo).

> **LOOK CINEMA**
> Ombre blu e luci calde, entrambe a intensità 10–15, danno un risultato elegante. Oltre 30 l'effetto diventa stilizzato e va usato con consapevolezza.




Figura 12 — Avanzate, parte bassa. Split toning, *NOMI FILE E SOVRASCRITTURA*, *WATERMARK* e *PRESET E CONFIGURAZIONE*. Il pulsante finale riporta tutti i parametri di sviluppo ai valori predefiniti.

6.8 Nomi file e sovrascrittura

Elemento	Cosa fa	Esempio
Mantieni nome originale	Conserva il nome del file di partenza e cambia solo l'estensione.	`FOTO (12).ARW` → `FOTO (12).jpg`.
Prefisso	Testo aggiunto prima del nome.	`FRC_` → `FRC_FOTO (12).jpg`.
Suffisso	Testo aggiunto dopo il nome, prima dell'estensione.	`_web` → `FOTO (12)_web.jpg`.
Se esiste: Rinomina	Non sovrascrive: aggiunge un progressivo.	`FOTO_1.jpg`, `FOTO_2.jpg`.
Se esiste: Sovrascrivi	Sostituisce il file già presente.	Utile per rigenerare una consegna, rischioso se la cartella contiene altro.
Se esiste: Salta	Non converte il file e lo conta tra i saltati.	Per riprendere un batch interrotto senza duplicare.

REGOLA PRATICA

Per il web usa **Rinomina** o **Salta**. Per una consegna definitiva, svuota la cartella di output e usa **Sovrascrivi** consapevolmente. Non puntare mai la destinazione sulla cartella degli originali.

6.9 Watermark e copyright

Elemento	Cosa fa	Consiglio
Applica testo	Attiva o disattiva il watermark testuale sulle immagini esportate.	Attivo per anteprime cliente, spento per i file finali.
Testo	Il testo mostrato, per esempio `© Franchetti 2026`.	Usa il simbolo © e l'anno; evita testi lunghi che coprono il soggetto.
Font (px)	Dimensione del testo in pixel.	14–24 su file web; su stampe grandi aumenta in proporzione.
Posizione	Dove appare il testo: *Basso a destra*, *Basso a sinistra*, *Alto a destra*, *Alto a sinistra*, *Centro*.	Basso a destra è la posizione più discreta e leggibile.
Logo PNG	Carica un'immagine PNG da sovrapporre al watermark testuale.	Usa un PNG con trasparenza e dimensioni contenute.
Autore (EXIF)	Nome scritto nel campo Autore dei metadati.	Compila sempre: è la base del copyright nelle consegne.

COPYRIGHT NEI METADATI

Il copyright EXIF/IPTC viene scritto nel batch e nelle anteprime FTP quando l'opzione è attiva nella scheda **Wi-Fi FTP**. Il watermark visibile e il copyright nei metadati sono due cose diverse: il primo si vede, il secondo viaggia dentro il file.

6.10 Preset e configurazione

Preset	Impostazioni tipiche	Uso
Personalizzato	I valori correnti, senza modifiche automatiche.	Quando hai già messo a punto tutto a mano.

Preset	Impostazioni tipiche	Uso
Web / Social	Lato 2048 px, JPEG qualità 85–90, profilo Veloce o Bilanciato.	Pubblicazione rapida, peso contenuto.
Stampa Fine Art	Lato originale o 6000 px, qualità alta, profilo Massima qualità.	Stampe grandi e file definitivi.
Archivio JPEG	Qualità alta, metadati preservati, nessun watermark.	Archiviazione ordinata e consultabile.
Ritratto	Denoise moderato, nitidezza controllata, colori naturali.	Pelle pulita senza effetto plastica.
Paesaggio	Chiarezza e dehaze più presenti, colori pieni.	Cielo, vegetazione, dettaglio sulle distanze.
Bianco e Nero	Saturazione azzerata e contrasto più deciso.	Conversione monocromatica rapida.

Salva config scrive un file `.json` con tutte le impostazioni; **Carica config** lo rilegge. **Ripristina tutti i parametri di sviluppo** riporta slider e curva ai valori iniziali, senza toccare sorgente, destinazione e nomi file.

> **PRESET E PROFILO PRESTAZIONI**
> I preset cambiano i parametri di sviluppo, la dimensione, la qualità e il formato. Non cambiano il profilo *Veloce*, *Bilanciato* o *Massima qualità*: quello si sceglie nel pannello **PRESTAZIONI**, non nel preset.

6.11 Procedura: mettere a punto una foto

1. **Apri AVANZATE** dalla scheda Batch. L'anteprima in cima mostra già il file corrente.
2. **Sistema l'esposizione.** Muovi *Esposizione* finché il soggetto è leggibile, senza bruciare i bianchi.
3. **Recupera le luci.** Abbassa *Luci* se il cielo o le finestre sono bianchi; alza *Ombre* solo quanto basta.
4. **Controlla i bianchi.** Se la foto è spenta, alza *Bianchi*; se è già brillante, lasciali a 0.
5. **Dai colore.** Parti da *Vivacità selettiva*; intervieni sui singoli canali solo se un colore è davvero fuori posto.
6. **Regola il dettaglio.** Chiarezza 0,10–0,20; nitidezza intorno a 0,9; denoise secondo l'ISO.
7. **Scegli la curva.** *Lineare* per il massimo controllo, *Media* o *Forte* per più contrasto.
8. **Aggiungi il tocco.** Vignettatura −10…−20 e split toning 10–15, se servono.
9. **Imposta nomi e watermark.** Decidi prefisso, suffisso e comportamento se il file esiste.
10. **Salva la configurazione** se vuoi riutilizzarla, poi premi **Chiudi**. I valori restano attivi nel batch.

7 Analisi Smart Batch, file per file

L'analisi legge i file, misura esposizione, luci, ombre, contrasto, colore e rumore, e propone una correzione conservativa per ciascuno. Non converte e non modifica nulla: serve a capire cosa fare prima di avviare il batch.




Figura 13 — Analisi file. Ogni riga è un file; le colonne mostrano stato, motivo e valori suggeriti. In basso il pulsante **Chiudi**.

7.1 La tabella dell'analisi

Colonna	Cosa contiene	Come leggerla
File	Nome del file analizzato.	Ordina mentalmente per nome o per stato; il numero di righe è il numero di file letti.
Stato	**CORREGGI** (arancione) o **CRITICO** (rosso). Può comparire anche **OK** per file già equilibrati.	*Correggi* significa che il piano propone ritocchi; *critico* segnala un problema forte, spesso alte luci irrecuperabili.
Motivo	La diagnosi in parole: sottoesposta, sovraesposta, contrasto basso, colore spento, rumore alto, luci da proteggere.	È la spiegazione del perché il piano propone quei valori.
EV	Correzione di esposizione suggerita.	Applicata solo se attivi **Usa correzioni per file**.
Luci	Correzione delle alte luci.	Valori negativi proteggono i bianchi.
Ombre	Apertura delle zone scure.	Valori positivi schiariscono le ombre.
Contr.	Contrasto suggerito.	Utile per foto piatte o nuvolose.
Colore	Intervento su vivacità/saturazione.	Per soggetti spenti o dominanti.

Colonna	Cosa contiene	Come leggerla
Rumore	Forza del denoise suggerito.	Più alto per ISO elevati.

7.2 Cosa significa «critico»

> **DETTAGLIO NON RECUPERABILE**
> Un file critico ha aree completamente bruciate o completamente nere. In quei pixel non c'è informazione: il programma può rendere l'immagine più gradevole, ma non può inventare il dettaglio perduto. La scritta *Attenzione: le alte luci già completamente bruciate non contengono dettaglio* nel Log è la stessa cosa, detta in modo esplicito.

7.3 Applicare i suggerimenti

1. **Seleziona la sorgente** nella scheda Batch, come per una conversione normale.
2. **Premi ANALIZZA FILE.** Il pulsante resta occupato finché l'analisi non termina; il Log riporta l'avanzamento.
3. **Leggi la tabella.** Parti dai **CRITICO**: sono i file che richiedono una decisione umana.
4. **Chiudi la finestra** con **Chiudi**. L'analisi resta disponibile per il batch.
5. **Attiva «Usa correzioni per file»** nella barra delle azioni, sotto il pulsante ANALIZZA FILE.
6. **Avvia la conversione.** Ogni file riceve il proprio piano; le impostazioni globali restano la base.
7. **Controlla il risultato** su qualche file critico: se il dettaglio manca, valuta di riscattare o di accettare un bianco/nero pulito.

> **ANALISI E ORIGINALI**
> L'analisi apre i file in sola lettura, non crea file temporanei nella cartella della sorgente e non modifica gli originali. Con molte foto può richiedere qualche minuto: è normale.

8 Prestazioni: profili, processi e benchmark

Il pannello **PRESTAZIONI ADATTIVE** decide quanti processi usare e con quale cura elaborare le foto. Non è un interruttore «più veloce = meglio»: è un compromesso misurato tra tempo, RAM e qualità.




Figura 14 — Prestazioni adattive. In alto i core e la RAM libera; poi profilo, processi automatici e benchmark. Il valore *14 max (auto)* indica il limite calcolato per questo PC.

8.1 La testata tecnica

Voce	Significato
CPU: 14 fisici / 20 logici	Core fisici e thread logici rilevati. I core fisici sono il riferimento per il massimo guadagno reale.
RAM libera	Memoria disponibile al momento. Se scende, il numero di processi viene ridotto per evitare swap.
Profilo	*Veloce*, *Bilanciato* o *Massima qualità*. Cambia denoise, nitidezza e tipo di core.
Numero processi automatico	Se attivo, il programma calcola i processi in base a RAM e core. Se lo spegni, usi lo slider manuale.
Processi	Numero di processi simultanei. In automatico mostra il massimo consigliato; in manuale puoi scegliere da 1 al numero di core logici.
BENCHMARK SUI MIEI FILE	Misura il tempo reale su una piccola copia dei tuoi file. Non modifica gli originali.

Voce	Significato
Stima	Dopo il benchmark mostra il tempo previsto per il batch corrente, in base a numero e peso dei file.

8.2 I tre profili

Profilo	Core usati	Denoise e nitidezza	Quando sceglierlo
Veloce	Tutti i core logici.	Denoise leggero: luminanza 70, colore 80, nitidezza 0,70.	Anteprime, selezione, consegne rapide, batch molto grandi.
Bilanciato	Core fisici.	Denoise e nitidezza predefiniti: luminanza 88, colore 92, nitidezza 0,90.	La scelta normale per la maggior parte dei lavori.
Massima qualità	Core fisici.	Denoise e nitidezza più curati: luminanza 95, colore 96, nitidezza 1,10.	Stampe, consegne finali, file che devono durare.

> **PERCHÉ I CORE FISICI**
> Oltre i core fisici l'iperthreading dà un guadagno limitato e consuma più RAM. Per questo i profili di qualità usano i core fisici: il risultato è più stabile e non rallenta il PC in modo evidente.

8.3 Processi automatici e manuali

Con **Numero processi automatico** attivo, il programma parte dai core fisici, controlla la RAM libera e riduce il numero se il peso dei file è alto. La soglia è adattiva: un batch di JPEG leggeri può usare più processi di un batch di RAW da 60 MP. L'override manuale prevale sempre: se imposti 4, il programma usa 4.

> **NON FORZARE IL MASSIMO**
> Impostare tutti i core logici su RAW grandi può saturare la RAM e rendere il PC poco reattivo. Se senti il disco che lavora senza sosta, riduci i processi di 1–2 e lascia respirare il sistema.

8.4 Benchmark e stima

1. **Apri PRESTAZIONI** dal pulsante nella scheda Batch.
2. **Scegli il profilo** che userai davvero per quel lavoro.
3. **Lascia automatico** il numero di processi, oppure impostane uno manuale se conosci il limite del PC.
4. **Premi BENCHMARK SUI MIEI FILE.** Il programma crea una cartella temporanea `frc_benchmark_`, elabora un campione e la elimina.
5. **Leggi la stima.** Dopo la misura, il pannello mostra il tempo previsto per il batch corrente.
6. **Chiudi e avvia.** Durante il batch, la scheda Batch mostra *file/min* ed *ETA*.

> **GLI ORIGINALI SONO AL SICURO**
> Il benchmark lavora su una copia temporanea, non scrive nella cartella della sorgente e non tiene traccia dei file di prova. Puoi eseguirlo anche su una sessione appena scaricata.

9 Wi-Fi FTP: la fotocamera invia, il PC prepara

Il server FTP integrato trasforma il PC in una destinazione di rete per la fotocamera. Appena arriva uno scatto, il programma sviluppa il RAW, crea un'anteprima JPEG e aggiorna la galleria cliente. L'originale resta intatto.




Figura 15 — Wi-Fi FTP attivo. In alto l'interruttore e il pulsante per spegnere; sotto i dati da inserire nella fotocamera, le opzioni di copyright, la galleria e le cartelle di sessione.

9.1 Accensione e dati di connessione

Elemento	Cosa fa	Come si usa
Interruttore RICEZIONE WI-FI FTP	Avvia o ferma il server FTP locale.	Attivalo solo quando la fotocamera deve inviare. Il server ascolta sulla rete locale, non su Internet.
SPEGNI WI-FI FTP	Ferma il server e mostra lo stato inattivo.	Usalo a fine sessione per chiudere la porta e liberare le risorse.
IP	Indirizzo del PC sulla rete locale, per esempio `192.168.1.18`.	Va inserito nella configurazione FTP della fotocamera.
Porta	`2121`.	Non è la 21 standard: evita conflitti con altri server FTP.
Utente	`camera`.	Credenziale locale, valida solo mentre il server è attivo.
Password	`1234`.	Credenziale locale. Non riutilizzarla altrove.
COPIA DATI	Copia negli appunti IP, porta, utente e password.	Per incollarli nell'app o nel menu della fotocamera.

Elemento	Cosa fa	Come si usa
APRI ANTEPRIME	Apre la cartella delle anteprime della sessione.	Per controllare i JPEG appena arrivati.
APRI GALLERIA	Apre `index.html` della galleria cliente.	Solo dopo che la galleria è stata creata.

9.2 Cosa scrive sopra le foto

Opzione	Cosa fa	Default consigliato
Aggiungi copyright/watermark (in basso a destra)	Scrive il testo di copyright sull'anteprima, in basso a destra.	Attivo per le anteprime cliente.
Scrivi copyright nei metadati EXIF/IPTC (anche nel batch)	Inserisce il copyright nei metadati del JPEG e nel batch.	Attivo.
Crea la galleria cliente con le caselle di selezione	Genera `Galleria_Cliente/<sessione>/index.html`.	Attivo se consegni una selezione al cliente.
Invia automaticamente le anteprime ai cloud attivi (Telegram/Dropbox)	Invia l'anteprima ai servizi configurati.	**Spento**: l'invio automatico va attivato solo se serve.

> **IL NOME DEL FILE RESTA NELL'ANGOLO**
> Il programma scrive anche il nome del file originale in basso a sinistra, per riconoscere lo scatto durante la selezione. Non è un watermark di copyright: è un riferimento operativo.

9.3 Le tre cartelle di sessione

Pulsante	Cartella	Contenuto
CARTELLA ORIGINALI	`Pictures\FranchettiRawConverterPro\Tethering\Originali\<sessione>`	I file ricevuti dalla fotocamera, mai modificati.
CARTELLA ANTEPRIME	`...\Anteprime_Cliente\<sessione>`	I JPEG sviluppati, ridotti a un lato massimo di 2000 px, pronti per il cliente.
CARTELLA GALLERIA	`...\Galleria_Cliente\<sessione>`	La pagina `index.html` con le anteprime e le caselle di selezione.

> **LA GALLERIA USA PERCORSI RELATIVI**
> Per funzionare, `index.html` e la cartella delle anteprime devono restare nella stessa struttura. Se sposti solo la pagina HTML, le immagini non si vedono più. Per consegnare, copia insieme le cartelle `Galleria_Cliente\<sessione>` e `Anteprime_Cliente\<sessione>`.

9.4 Procedura: ricevere gli scatti via Wi-Fi

1. **Collega PC e fotocamera alla stessa rete** (router, hotspot o Wi-Fi direct della fotocamera).
2. **Apri la scheda Wi-Fi FTP** e attiva **RICEZIONE WI-FI FTP**. Il Log mostra l'indirizzo e la cartella di sessione creata.
3. **Premi COPIA DATI** e inserisci IP, porta, utente e password nel menu FTP della fotocamera.
4. **Scatta.** La fotocamera invia il file; il programma lo salva in `Originali\<sessione>` e genera l'anteprima.
5. **Controlla l'anteprima** con **APRI ANTEPRIME**: è il file che vedrà il cliente.
6. **Apri la galleria** con **APRI GALLERIA** e verifica che le foto siano tutte presenti.
7. **A fine sessione** premi **SPEGNI WI-FI FTP**. La cartella resta sul disco e la galleria continua a funzionare.

9.5 Compatibilità

- **Fotocamere con client FTP integrato** o con trasmettitore di rete opzionale inviano direttamente al PC. Verifica nel manuale del modello: la voce può chiamarsi *FTP*, *Trasferimento FTP* o *Upload FTP*.
- **Modelli senza client FTP** non possono farlo da soli: usa l'app del produttore, la scheda SD o la cartella monitorata in **Tethering & Cloud**.
- **Bluetooth** non trasferisce RAW di alta qualità in modo universale: il programma non lo simula.
- **Wi-Fi direct** della fotocamera: il PC si collega alla rete `DIRECT-xxxx` e usa l'IP mostrato dal programma.

9.6 Sicurezza e buone pratiche

Aspetto	Cosa sapere
Rete locale	Il server ascolta sull'indirizzo LAN del PC, non su Internet. Non aprire la porta sul router e non usarlo su reti pubbliche.
Credenziali	Utente `camera` e password `1234` sono locali e valgono solo mentre il server è attivo. Non riutilizzarle per altri servizi.
Fine sessione	Spegni sempre il server con **SPEGNI WI-FI FTP** quando hai finito: la cartella resta, la porta si chiude.
File ricevuti	Gli originali nella cartella `Originali` non vengono modificati; le anteprime sono file separati.
Galleria	Non contiene credenziali e non chiama servizi esterni: è una pagina statica con immagini locali.

> **SE LA RICEZIONE NON PARTE**
> Controlla nell'ordine: stessa rete, server attivo, IP e porta corretti, firewall di Windows, nessun altro programma sulla porta 2121. Il Log riporta l'indirizzo su cui il server è in ascolto.

10 Galleria cliente: selezione e consegna

La galleria è una singola pagina HTML autonoma. Il cliente la apre con un doppio clic, guarda le anteprime, spunta le foto che gli piacciono e copia l'elenco dei nomi. Non serve un server, non serve Internet e non serve installare nulla.




Figura 16 — Galleria cliente. Intestazione con titolo e sottotitolo, pulsanti *Seleziona tutte*, *Deseleziona*, *Copia selezione*, *Scarica elenco .txt* e contatore delle foto selezionate. Ogni scheda ha una casella e il nome del file.

10.1 La struttura della pagina

Elemento	Cosa fa	Come si usa
Titolo	Il nome della consegna, per esempio *Selezione cliente - Sessione 2026*.	Nella galleria generata dall'app è *Selezione cliente*, con la sessione indicata nel sottotitolo.
Sottotitolo	Una riga descrittiva con le istruzioni e il nome della sessione.	Spiega al cliente cosa fare senza bisogno di altre indicazioni.
Seleziona tutte	Spunta tutte le caselle in un colpo solo.	Per un cliente che vuole tutto, o per partire da una selezione completa.
Deseleziona	Toglie tutte le spunte.	Per ricominciare la selezione.
Copia selezione	Copia negli appunti l'elenco dei nomi selezionati, uno per riga.	Il cliente lo incolla in un'email o in un messaggio.
Scarica elenco .txt	Scarica un file di testo con i nomi selezionati.	Alternativa a Copia selezione, utile se gli appunti non funzionano.
Contatore	Mostra quante foto sono selezionate.	Conferma immediata prima di inviare l'elenco.
Scheda foto	Anteprima, casella di spunta e nome del file.	Un clic sulla casella seleziona o deseleziona.

10.2 Come viene creata

La galleria nasce in due modi: dal pulsante **APRI GALLERIA** della scheda Wi-Fi FTP, che la crea o la rigenera, oppure automaticamente durante una sessione FTP se è attiva l'opzione **Crea la galleria cliente con le caselle di selezione**. Il file prodotto è `Galleria_Cliente\<sessione>\index.html`; le immagini puntano a `..\Anteprime_Cliente\<sessione>`.

10.3 Procedura: consegnare la selezione al cliente

1. **Genera la galleria** dalla scheda Wi-Fi FTP, oppure lascia attiva l'opzione che la crea durante la sessione.
2. **Apri la cartella base del tethering** e verifica che contenga `Anteprime_Cliente\<sessione>` e `Galleria_Cliente\<sessione>`.
3. **Prova la pagina** con un doppio clic su `index.html`: devono comparire tutte le anteprime.
4. **Consegna le due cartelle della sessione** (per esempio su chiavetta, WeTransfer o cartella condivisa), non solo il file HTML.
5. **Spiega al cliente** di spuntare le foto e premere **Copia selezione** oppure **Scarica elenco .txt**.
6. **Ricevi l'elenco** e usa i nomi per preparare la consegna finale.

> **NESSUN SERVER, NESSUNA INSTALLAZIONE**
> La galleria funziona da chiavetta USB, da cartella locale o da una cartella condivisa. Non richiede Internet e non invia dati da nessuna parte: la selezione resta sul computer del cliente finché non la invia lui.

> **NON SEPARARE HTML E IMMAGINI**
> Se il cliente sposta solo `index.html`, le anteprime non si caricano. Mantieni la struttura `Galleria_Cliente\<sessione>` e `Anteprime_Cliente\<sessione>` allo stesso livello.

10.4 Cosa consegnare, in pratica

Contenuto	Perché serve
Cartella `Galleria_Cliente\<sessione>`	Contiene `index.html`, cioè la pagina che il cliente apre.
Cartella `Anteprime_Cliente\<sessione>`	Contiene le immagini collegate dalla pagina. Senza, la galleria resta vuota.
Istruzioni in due righe	Spunta le foto, premi **Copia selezione** o **Scarica elenco .txt**, invia l'elenco.
Un archivio unico	Se usi uno ZIP, comprimi insieme le due cartelle della stessa sessione, mantenendo i nomi `Anteprime_Cliente` e `Galleria_Cliente`.

10.5 Se il cliente non vede le foto

- **Ha aperto solo l'HTML?** Chiedi di aprire la cartella completa, non il singolo file estratto dallo ZIP.
- **Ha rinominato le cartelle?** I percorsi sono relativi: rinominare `Anteprime_Cliente` rompe i collegamenti.
- **Ha spostato l'HTML sul desktop?** Le immagini non lo seguono: consegna sempre la struttura completa.
- **Il browser blocca le immagini locali?** Con doppio clic da Esplora file la pagina funziona; se serve, prova un altro browser.

11 Tethering e Cloud

La scheda **Tethering & Cloud** raccoglie tre cose diverse: il tethering Sony via Wi-Fi diretto, la cartella monitorata per le altre marche e le credenziali per l'invio ai servizi cloud. Sono strumenti separati: puoi usarne uno senza gli altri.




Figura 17 — Tethering & Cloud. In alto il tethering Sony, al centro la cartella monitorata per le altre marche, in basso le credenziali e le caselle dei servizi cloud.

11.1 Sony Wi-Fi diretto

Elemento	Cosa fa	Come si usa
CONNETTI FOTOCAMERA	Cerca la fotocamera Sony sulla rete Wi-Fi direct e apre la sessione remota.	Prima attiva *Smart Remote Control* sulla fotocamera e collega il PC alla rete `DIRECT-xxxx`.
DIAGNOSI	Mostra lo stato della connessione e le API disponibili.	Usala se la fotocamera risponde ma lo scatto non parte.
SCATTA E SCARICA	Comanda lo scatto e scarica il file sul PC.	La fotocamera non invia da sola: è il programma a comandarla.
Stato	*Fotocamera non connessa* o messaggio di connessione riuscita.	Se resta non connessa, controlla la rete Wi-Fi e l'app della fotocamera.

> **SONY A7S E MODELLI SIMILI**
> Alcune fotocamere restano in uno stato intermedio in cui l'API risponde ma lo scatto non è disponibile. Il programma esegue un ciclo di reset della modalità remota; se serve, attendi qualche secondo e riprova.

11.2 Altre marche: hot-folder

Per Canon, Nikon, Fujifilm, Panasonic, OM System e Leica si usa il software del produttore (Canon EOS Utility, Nikon NX Tether, Fujifilm X Acquire, Panasonic Lumix Tether, OM Capture, Leica Tether). Quel software salva gli scatti in una cartella; il programma la monitora e converte ciò che arriva.

Elemento	Cosa fa	Come si usa
Cartella da monitorare	La cartella in cui il software della fotocamera salva gli scatti.	Può essere anche una cartella sincronizzata da Google Drive o Dropbox.
Sfoglia (monitorata)	Sceglie la cartella da osservare.	Seleziona la cartella di destinazione del software del produttore.
Cartella output	Dove vengono scritti i file convertiti.	Diversa dalla cartella monitorata, per evitare loop.
Sfoglia (output)	Sceglie la destinazione.	Puoi usare una cartella di sessione o una cartella sincronizzata.
AVVIA MONITORAGGIO CARTELLA	Avvia il controllo periodico della cartella.	Ogni nuovo file viene convertito con le impostazioni correnti.

11.3 Credenziali cloud

Campo / servizio	Stato	Note
Telegram Bot Token	Attivo	Token del bot creato con BotFather.
Telegram Chat ID	Attivo	ID della chat o del canale in cui inviare.
Google Drive API Key / Folder ID	Non attivo	Campo predisposto, invio non ancora disponibile.
Meta Access Token (FB/IG)	Non attivo	Campo predisposto, invio non ancora disponibile.
Meta Account ID	Non attivo	Campo predisposto.
Dropbox Access Token	Attivo	Token dell'app Dropbox.
SwissTransfer Email	Non attivo	Campo predisposto, invio non ancora disponibile.
Caselle di invio	Telegram e Dropbox operativi	Le altre sono visibili ma disattivate. Un invio verso un servizio non attivo viene saltato senza errori.

> **TOKEN E PRIVACY**
> I token sono credenziali: non condividerli e non salvarli in cartelle pubbliche. Se un token viene revocato, l'invio smette di funzionare e va reimpostato.

11.4 Procedura: tethering Sony

1. **Apri l'app Smart Remote Control** sulla fotocamera.
2. **Collega il PC** alla rete Wi-Fi `DIRECT-xxxx` della fotocamera.

3. **Apri Tethering & Cloud** e premi **CONNETTI FOTOCAMERA**.
4. **Controlla lo stato.** Se resta *non connessa*, premi **DIAGNOSI** e leggi il Log.
5. **Premi SCATTA E SCARICA.** Il file viene scaricato e convertito con le impostazioni correnti.
6. **Ripeti per gli scatti successivi** o usa lo scatto remoto dalla fotocamera, se il modello lo consente.

11.5 Cosa arriva e cosa resta

Origine	Cosa arriva	Dove finisce
Sony Wi-Fi diretto	Lo scatto comandato dal programma, scaricato sul PC.	Cartella di lavoro scelta per il tethering.
Hot-folder	Il file salvato dal software del produttore o dalla sincronizzazione.	Cartella output del monitoraggio.
Cloud	Solo le anteprime o i file selezionati, secondo il flusso.	Telegram o Dropbox, se configurati e attivi.
Server FTP	Il file inviato dalla fotocamera.	`Originali\<sessione>`, poi anteprima e galleria.

> **UN SOLO FLUSSO PER VOLTA**
> Non serve tenere attivi contemporaneamente FTP, hot-folder e cloud. Scegli il percorso adatto alla fotocamera e lascia gli altri spenti: meno variabili, diagnosi più semplice.

11.6 Errori tipici del tethering

Sintomo	Causa probabile	Rimedio
CONNETTI FOTOCAMERA non trova nulla	PC non collegato alla rete `DIRECT-xxxx` o app remota non avviata.	Attiva *Smart Remote Control*, riconnetti il Wi-Fi e riprova.
La fotocamera risponde ma non scatta	Modalità remota in stato intermedio.	Premi **DIAGNOSI**, attendi il reset e ripeti lo scatto.
Il file non compare nella cartella	Cartella monitorata o output diversa da quella attesa.	Controlla i due campi nella scheda e riavvia il monitoraggio.
Il cloud non riceve l'anteprima	Token assente, casella non attiva o servizio non supportato.	Configura Telegram o Dropbox e attiva la casella corrispondente.

12 Log: leggere cosa è successo

Il Log è il registro cronologico di tutto ciò che fa il programma: avvio, analisi, conversione, FTP, cloud, errori. È lo strumento più utile quando qualcosa non torna, perché dice *cosa* è successo e *quando*.




Figura 18 — Scheda Log. Ogni riga inizia con l'orario tra parentesi quadre. In basso i pulsanti **Svuota log** e **Salva log su file**.

12.1 Come leggere una riga

Parte	Esempio	Significato
Orario	`[12:07:34]`	Ora locale dell'evento. Utile per correlare più operazioni.
Messaggio	*Contrasto naturale applicato.*	L'azione o l'esito. I messaggi sono in italiano semplice.
Avvio batch	*Batch avviato: 4 file -> ...*	Numero di file e cartella di destinazione.
Analisi	*Analisi completata: 4 file, 4 da correggere, 0 già corrette, 2 critici*	Riepilogo dell'analisi, con il numero di file critici.
FTP	*Server FTP attivo su 192.168.1.18:2121*	Indirizzo e cartella di sessione creati.
Errore	*Errore: ...*	Il file non è stato convertito. Il batch continua con gli altri.
Fine	*Batch terminato: OK 4, errori 0, saltati 0*	Riepilogo finale con durata e velocità.

12.2 Comandi

- **Svuota log:** cancella il testo visualizzato. Non cancella i file già salvati.

- **Salva log su file:** chiede dove salvare un `.txt` con tutto il registro. Allegato a una segnalazione, è la diagnosi più utile.
- **Barra di stato in basso:** ripete l'ultimo messaggio importante, per esempio l'esito di un'analisi o di un batch.

12.3 Errori comuni e cosa controllare

Messaggio / sintomo	Causa probabile	Rimedio
Nessun file trovato	La sorgente non contiene formati supportati, oppure il percorso è errato.	Controlla il campo SORGENTE e l'estensione dei file.
Errore durante lo sviluppo	RAW danneggiato o non supportato dalla versione di LibRaw.	Prova ad aprire il file con un altro programma; aggiorna l'app.
Impossibile scrivere nella destinazione	Cartella in sola lettura, disco pieno o percorso non valido.	Scegli un'altra cartella o libera spazio.
FTP non parte	Porta occupata da un altro programma, firewall, rete diversa.	Chiudi altri server FTP, consenti l'app nel firewall, verifica l'IP.
La galleria non mostra le immagini	HTML e anteprime sono stati separati.	Ripristina la struttura di cartelle o rigenera la galleria.
Invio cloud saltato	Servizio non attivo o token mancante.	Configura il token e attiva la casella del servizio.

13 Flussi di lavoro pronti all'uso

Quattro scenari completi, con le impostazioni da scegliere e i passaggi nell'ordine giusto. Ogni flusso parte dalla scheda Batch e usa solo funzioni descritte nei capitoli precedenti.

13.1 Web e social in pochi minuti

Impostazione	Valore
Lato massimo	2048 px
Formato / qualità	JPEG / 85–90
Profilo prestazioni	Veloce o Bilanciato
Automatismi	RIMUOVI GRANA attivo, PIÙ LUMINOSA solo se serve
Watermark	Spento (o discreto, se le foto sono anteprime)
EXIF	Preserva EXIF attivo

1. Seleziona la cartella delle foto e una destinazione separata.
2. Imposta lato 2048, JPEG, qualità 88.
3. Controlla il DOPO su 3–4 foto diverse (ritratto, esterno, interno).
4. Avvia il batch e controlla l'esito nel Log.
5. Apri la cartella output e verifica peso e dimensione di un file.

13.2 Consegna cliente con galleria

1. Scatta o importa la sessione; usa il Wi-Fi FTP o la cartella monitorata.
2. Lascia attiva la creazione della galleria e del copyright nelle anteprime.
3. Apri la galleria e controlla che tutte le foto siano presenti.
4. Consegna al cliente le due cartelle della sessione, con `index.html` e le anteprime.
5. Ricevi l'elenco dei nomi selezionati e prepara la consegna finale dei file scelti.

> **ANTEPRIME LEGGERE, FINALI PIENI**
> Per la selezione usa JPEG 2000 px e watermark; per la consegna finale usa Originale o 3000 px, qualità alta, watermark spento.

13.3 Stampa e archivio

Impostazione	Valore
Lato massimo	Originale o 6000 px

Impostazione	Valore
Formato / qualità	TIFF (archivio/stampa) o JPEG 95–100
Profilo prestazioni	Massima qualità
Nitidezza	0,9–1,1, raggio adatto alla stampa
Denoise	Secondo ISO; non esagerare sulla pelle
Watermark	Spento

Per l'archivio a lungo termine, conserva sempre i RAW originali accanto ai TIFF/JPEG finali. Il programma non sostituisce il backup: aggiunge un livello di output.

13.4 Evento con invio immediato

1. Collega la fotocamera e configura l'FTP o la cartella monitorata.
2. Attiva copyright e galleria; lascia spento l'invio automatico ai cloud finché non hai verificato tutto.
3. Scatta e controlla le anteprime nella galleria.
4. A fine sessione spegni il server FTP e salva il Log.
5. Se serve, attiva l'invio Telegram/Dropbox per le anteprime selezionate.

14 Soluzione problemi

Le situazioni più frequenti, con la causa probabile e il rimedio. Se il problema resta, apri il Log, salvalo su file e allega quel file alla segnalazione.

Problema	Causa probabile	Cosa fare
L'anteprima resta sul segnaposto	Percorso non valido, file non supportato o primo file ancora in lettura.	Premi Invio nel campo SORGENTE, controlla l'estensione, prova con un altro RAW.
Il batch è molto lento	Profilo Massima qualità, RAW grandi, pochi processi per poca RAM.	Passa a Bilanciato o Veloce, chiudi altri programmi, lascia automatico il numero di processi.
Il PC si blocca durante il batch	Troppi processi o RAM insufficiente.	Riduci i processi di 1–2; usa un profilo più leggero; converti a gruppi.
I colori sono diversi dal previsto	WB fotocamera spento, preset creativo, split toning o monitor non calibrato.	Controlla WB, preset e split toning; ripristina i parametri di sviluppo e verifica su un monitor calibrato.
Le foto sono troppo morbide o troppo nitide	Nitidezza/raggio o denoise non adatti.	Riduci la nitidezza, alza leggermente il raggio, riduci il denoise sulla pelle.
Il file esportato è più grande del previsto	Lato Originale, qualità 100, PNG/TIFF.	Usa 2048–3000 px, JPEG 85–90.
Il cliente non riesce ad aprire la galleria	Ha ricevuto solo l'HTML o la cartella è stata rinominata.	Invia la cartella intera; verifica che le anteprime siano al posto giusto.
La fotocamera non si connette in FTP	Rete diversa, IP errato, porta occupata, firewall.	Stessa rete, COPIA DATI, chiudi altri FTP, consenti l'app nel firewall.
La fotocamera Sony non scatta	Modalità remota in stato intermedio.	DIAGNOSI, attendi il reset, riprova; riavvia Smart Remote Control.
Il cloud non riceve nulla	Token mancante, casella non attiva, servizio non supportato.	Configura Telegram o Dropbox, attiva la casella, controlla il Log.
SmartScreen blocca l'avvio	Eseguibile non firmato digitalmente.	*Ulteriori informazioni → Esegui comunque*; usa l'installer o la versione portabile.

14.1 Se il problema resta

1. **Riproduci il problema** con pochi file, non con l'intero archivio.
2. **Apri la scheda Log** e premi **Salva log su file**.
3. **Annota** versione (2.58.0), sistema operativo, formato dei file e passaggi fatti.
4. **Allega il log** alla segnalazione: contiene orari, errori e percorso delle cartelle.
5. **Non inviare i RAW originali** se non sono necessari: bastano il log e un file di prova, se il problema è riproducibile.

15 Scheda rapida da stampare

Una pagina sola con i comandi e i valori che servono più spesso. Tienila accanto al PC durante il lavoro.

Conversione base

- [ ] Sorgente scelta, destinazione **diversa** dalla sorgente.
- [ ] Lato 3000 px per uso generale; 2048 per web; Originale per stampa.
- [ ] JPEG qualità 90; TIFF per archivio; WebP per siti moderni.
- [ ] WB fotocamera e Preserva EXIF attivi.
- [ ] RIMUOVI GRANA attivo di default.
- [ ] Controlla il DOPO prima di avviare.

Correzioni rapide

- [ ] Foto piatta → **CONTRASTO NATURALE**.
- [ ] Cielo bianco → **SALVA LUCI**.
- [ ] Colori spenti → **COLORE PIÙ RICCO**.
- [ ] Foto scura → **SOTTOESPOSTA**.
- [ ] Foto chiara → **SOVRAESPOSTA**.
- [ ] Errore → **ANNULLA CORREZIONI**.

Prestazioni

- [ ] Anteprime e selezione → **Veloce**.
- [ ] Lavoro normale → **Bilanciato**.
- [ ] Stampa e consegna → **Massima qualità**.
- [ ] Processi automatici attivi, salvo necessità.
- [ ] Benchmark prima di un batch importante.

Wi-Fi FTP e galleria

- [ ] Stessa rete, server attivo, COPIA DATI nella fotocamera.
- [ ] IP `192.168.x.x`, porta `2121`, utente `camera`, password `1234`.
- [ ] Copyright attivo, galleria attiva, invio cloud spento.
- [ ] A fine sessione: SPEGNI WI-FI FTP.
- [ ] Consegna la cartella intera, non solo `index.html`.

Prima di consegnare

- [ ] Numero file atteso = numero file prodotti.
- [ ] Nessun errore o saltato inatteso.
- [ ] Dimensione e peso corretti.
- [ ] Pelle naturale, cielo non viola, bianchi non bruciati.
- [ ] Watermark e copyright coerenti con il tipo di consegna.
- [ ] Backup degli originali presente.

A Appendice A — Glossario

Termine	Significato
RAW	File grezzo della fotocamera: contiene i dati del sensore, non un'immagine già sviluppata.
LibRaw	Libreria che decodifica i RAW di molte marche. È il motore di lettura del programma.
Demosaic	Ricostruzione del colore da un sensore che misura un solo canale per pixel.
WB	Bilanciamento del bianco: rende neutri i bianchi e corregge le dominanti di colore.
EV	Esposizione misurata in stop. +1 EV raddoppia la luce, −1 EV la dimezza.
Luminanza	Informazione di brightness. La riduzione rumore di luminanza agisce sulla grana.
Crominanza	Informazione di colore. La riduzione rumore di colore elimina le macchie verdi/magenta.
Vivacità	Saturazione selettiva: esalta i colori spenti e lascia stare quelli già intensi.
Dehaze	Rimozione del velo atmosferico; aumenta contrasto e saturazione sulle distanze.
Split toning	Colorazione separata di ombre e luci.
EXIF	Metadati dello scatto: fotocamera, obiettivo, ISO, tempi, diaframma, GPS.
IPTC	Metadati descrittivi: autore, copyright, descrizione, parole chiave.
Hot-folder	Cartella monitorata: tutto ciò che compare viene convertito.
FTP	Protocollo di trasferimento file. Qui è usato sulla rete locale, non su Internet.
ETA	Tempo rimanente stimato per completare il batch.
Benchmark	Misura del tempo reale su un campione di file, per stimare il batch.

B Appendice B — Note tecniche

B.1 Ordine della pipeline

Per ogni file il programma segue un ordine preciso. Il ridimensionamento avviene subito dopo la decodifica, così tutte le correzioni lavorano sulla risoluzione finale e il batch è più veloce.

1. **Lettura** del RAW o dell'immagine, senza modificare l'originale.
2. **Demosaic**, bilancio del bianco della fotocamera e conversione in RGB.
3. **Ridimensionamento** al lato massimo scelto (nessun ingrandimento oltre il nativo).
4. **Correzioni tonali**: esposizione, luci, ombre, bianchi, neri e curva.
5. **Colore**: vivacità, saturazione e split toning.
6. **Dettaglio**: nitidezza e denoise secondo profilo e parametri.
7. **Effetti**: vignettatura e grana.
8. **Watermark** e metadati, poi **scrittura** del file con la gestione di nomi e conflitti.

B.2 Formati e metadati

Formato	Uscita	Metadati
JPEG	Con perdita, qualità 1–100.	EXIF e copyright IPTC quando attivi.
PNG	Senza perdita, file grandi.	Metadati non equivalenti al JPEG in questa versione.
TIFF	Senza perdita, compressione LZW.	Metadati non equivalenti al JPEG in questa versione.
WebP	Con perdita o senza, secondo qualità.	Metadati non equivalenti al JPEG in questa versione.

> **SPAZIO COLORE**
> L'output è in **sRGB**, lo standard più compatibile con web, social, Windows e laboratori. Non è previsto il cambio a Display P3 o Adobe RGB in questa versione.

B.3 Cosa non fa il programma

- **Non modifica gli originali**, né durante l'analisi né durante il batch o il benchmark.
- **Non ingrandisce** oltre la risoluzione nativa: un valore più alto resta alla dimensione originale.
- **Non simula una GPU**: l'elaborazione è CPU. L'eventuale modulo GPU è separato e opzionale, con fallback su CPU.
- **Non invia nulla in automatico** se l'opzione cloud è spenta. L'invio automatico è disattivato di default.
- **Non sostituisce un backup**: conserva sempre i RAW originali.

B.4 Prestazioni misurate

14	~55 GB	4
core fisici / 20 logici (PC di prova)	RAM libera durante i test	processi nel test con 4 RAW

I valori dipendono dall'hardware e dai file. Con 4 RAW Sony da 24–42 MB, il batch di prova ha completato 4 file in circa 14 secondi, con una velocità intorno a 16 file/min. Su un numero maggiore di file il programma usa più processi e la velocità tende a salire, fino al limite di RAM e core.

B.5 Struttura delle cartelle di sessione

```
Pictures\FranchettiRawConverterPro\Tethering\
  Originali\<sessione>\        RAW ricevuti, mai modificati
  Anteprime_Cliente\<sessione>\ JPEG pronti per il cliente
  Galleria_Cliente\<sessione>\  index.html + selezione
```

Crediti fotografici

Le fotografie di esempio mostrate nelle figure provengono da **Unsplash** e sono usate secondo la **licenza Unsplash**: Alexander Shustov, Benjamin Combs, Roberto Nickson, Alexey Topolyanskiy, Roksolana Zasiadko, Desi Mendoza, veeterzy. Le immagini sono state ritagliate e ridimensionate per adattarle all'anteprima dell'applicazione.

Franchetti Raw Converter Pro 2.58.0 — Guida illustrata. Le figure sono state catturate dall'applicazione reale in esecuzione su Windows 11. Le foto di esempio sono immagini libere di Unsplash (licenza Unsplash) e non rappresentano clienti reali. Documento stampabile in A4; le impostazioni consigliate sono indicative e vanno verificate sul proprio flusso di lavoro.