
8.5 磁场对电流(运动电荷)的作用

本节研究的是磁场对载流导线、载流线圈的作用。

无外磁场时,在外加电场的作用下,自由电子以匀速运动,形成电流。


有外磁场时,定向运动的自由电子受洛仑 兹力的作用,使电子的动量发生变化,大 量电子与金属晶格点阵的不断碰撞,在宏 观上就表现为导线的受力,这种力被称为 安培力。



 $\vec{v} \times \vec{B}$

一、磁场作用在一段载流导线上的安培力 以导线中的载流子: 即沿 I 方向运动的粒子为例。

设:载流子密度为n 每个电量为q且都以同一速度で运动



如图电流元所受的洛仑兹力为:

$$d\vec{F} = (nsdl)q\vec{v} \times \vec{B}$$
 $d\vec{F} = nqsvd\vec{l} \times \vec{B}$

$$d\vec{F} = n \, q \, s \, v d\vec{l} \times \vec{B}$$

而:
$$I = n \cdot q \cdot sv$$

$$\therefore d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$$

一段载流导线 受的安培力:

$$\vec{F} = \int_{L} d\vec{F} = \int_{L} (Id\vec{l} \times \vec{B})$$

例1 在均匀磁场中放置一半径为R的半圆形导线,电流强度为I,导线两端连线与磁感强度方向夹角 α =30°,求此段圆弧电流受的磁力。

在均匀磁场中,任意形状的一段载流导线所受的安培力,都可以写成:

$$\vec{F} = I \vec{l} \times \vec{B}$$

这安培力除与 *I*, *B*有关外,只和导线的两个端点位置有关,而与导线的长度和形状无关。

例2 如图 长直导线过圆电流的中心且垂直圆电流 平面 电流强度均为 *I*

 $\left| d\vec{F} \right| = 0$


求:相互作用力

解: 在电流上任取电流元

(在哪个电流上取?)

$$d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$$

$$\left| \int_{(l)} Id \, \vec{l} \times \vec{B} \right| = 0$$



二、磁场作用在载流线圈上的磁力矩

线圈平面与 \vec{B} 方向成任意角 θ


$$F_1 = F_1'$$
作用在一条直线上
 $F_2 = F_2' = I l_2 B$

二者大小相等,方向相反, 但不在一条直线上,它们 形成一力偶,则这一力偶 所形成的力矩:

$$M = F_2 l_1 \cos \theta = I l_1 l_2 B \cos \theta$$
$$= ISB \cos \theta = p_m B \sin \varphi$$

$$\vec{M} = \vec{P}_m \times \vec{B} \quad \theta + \varphi = \frac{\pi}{2} \text{ a(b)}$$

$$\theta + \varphi = \frac{\pi}{2}$$



磁场中所受的磁力矩

磁力矩总是力图使线圈平面转向与磁场垂直方向; 或: P_m 转向与B一致方向。


分析:

1)
$$\varphi = 0, \pi \quad \vec{M} = 0$$

平衡状态,无力矩作用

2)
$$\varphi = \frac{\pi}{2}$$
 $M = P_m B = ISB$

此时 M 最大 任意形状线圈,结果具有普遍性




三、稳恒磁场中磁力、磁力矩的功

1、载流导线在稳恒磁场中运动时磁力所做的功:

$$A = I\Delta\Phi$$

F = IlB推导:

$$A = F \cdot \overline{aa'} = IlB \cdot \overline{aa'}$$



磁通量增量为:

$$\Delta \Phi = Blaa'$$

$$A = I\Delta\Phi$$



当载流导线在磁场中运动时, → I保持不变,则磁力作功等于 电流乘以回路磁通量增量。

2、载流线圈在恒定磁场转动时磁力矩所做的功 载流线圈在均匀磁场中从 φ 转到 $\varphi + d\varphi$

$$dA = \vec{M} \cdot d\vec{\varphi} = -Md\varphi = -BIS \sin \varphi \, d\varphi$$
$$= IBSd(\cos \varphi) = Id(BS \cos \varphi) = Id\Phi$$

当线圈从 φ_1 转到 φ_2 时,磁力 矩所做的功为:

$$A = \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} Id\Phi = I(\Phi_2 - \Phi_1) = I\Delta\Phi$$

 Φ_1 、 Φ_2 表示线圈在 φ_1 、 φ_2 位置时的磁通量。

$$A = I\Delta\Phi$$




一个任意的闭合回路在磁场中改变位置或形状时,磁力或磁力矩所做的功

d(c)

8.6 磁场中的磁介质 一、介质对磁场的影响

实验



结果, \vec{B} 与 \vec{B}_0 有差别

 \bar{B}_0 无磁介质

当电流周围有物质存在时,磁场会使物质磁化,这样磁化了的物质形成一附加磁场,影响原来的磁场。

把影响磁场的物质称之为磁介质。

一. 磁介质的分类

类比电介质中的电场

介质对场有影响 总场是

传导电流产生

$$\vec{B} = \vec{B}_o + \vec{B}'$$

在介质均匀充满磁场的情况下

定义

$$\mu_r = \frac{B}{B_0}$$

与介质有关的电流产生

μ,介质的相对磁导率

$$\mu_r = \frac{B}{B_0}$$

μ,介质的相对磁导率


介质中的磁导率为: $\mu = \mu_0 \mu_r$

$$\mu = \mu_0 \mu_r$$

 $\mu_r \ge 1$ 顺磁质, 使磁场增强; 氧,铝 $\mu_r \leq 1$ 抗磁质, 使磁场减弱; 汞, 铜 $\mu_r >> 1$ 铁磁质, 使磁场剧增。铁

- 二. 磁介质的磁化
- 1、 分子电流 分子磁矩 (磁偶极子) 分子中所有电子的轨道磁矩和自旋磁矩 的矢量和称为分子的磁矩,用 \vec{P}_m 表示。

与 P, 对应的等效圆电流称为分子电流。




(1) 电子的轨道磁矩

电子以速率 v 运动 → 载流线圈

电流强度
$$I = \frac{ev}{2\pi r}$$

$$|\vec{p}_{m}| = \frac{ev}{2\pi r} \cdot \frac{\pi r^{2}}{2 m_{e}} = \frac{evr m_{e}}{2 m_{e}}$$

$$= \frac{e}{2m_{e}} L - \frac{e}{2m_{e}}$$



$$\vec{P} = -\frac{e}{2m}\vec{L}$$

(2) 电子的自旋磁矩

与量子力学 结果相同.

$$p_{\parallel} = 9.27 \times 10^{-24} \text{ JT}^{-1}$$
 玻尔磁子

2、"分子电流"模型

原子分子
$$\vec{p}_{l} = \sum \vec{p}_{i}$$
 电子轨道磁矩 电子自旋磁矩 核自旋磁矩 小3个数量级(常略去)

一电子轨道磁矩

讨论磁介质时,将原子分子等效 于一个具有固有磁矩 的电流圈。 $\vec{p} = \vec{N}\vec{n}$

$$\vec{p} = IS \vec{n}$$

原子	$\sum \vec{p}_i$	特点
He	0	满壳层
Ne	0	满壳层
Н	9. 27×10 ⁻²⁴	最外层1个电子
Na	9. 27×10 ⁻²⁴	最外层1个电子
Fe 、Co、Ni	20. 4×10 ⁻²⁴	最外层2个电子

3、介质的磁化机理

(1) 顺磁质 $\sum \vec{p}_i \neq 0$


在外磁场中,磁力矩使分子转向。 分子电流的总体效应,等效于介质表面的宏观电流*I*′。

——磁化电流——束缚电流。

顺磁质的磁化电流 I' 产生的磁场,与外磁场同方向 \vec{B}_{o} 个 \vec{B}'

总磁感应强度

$$B = B_0 + B'$$



 $\vec{B}_{\rm o}$

说明:分子转向,穿过电流圈的正向磁通量增加,会产生反向感应电流,引起反向磁场,但,这种影响只是B′的万分之一。


(2) 抗磁质 原来每个分子 $\sum_{i} \vec{p}_{i} = 0$

电子的拉摩进动 ——动量矩进动

以电子的轨道运动为例

$$\vec{P} = -\frac{e}{2m}\vec{L}$$


加外磁场 \bar{B}_0



电子磁矩受到外磁场的作用,力矩为:

$$\vec{M} = \vec{P} \times \vec{B}_0$$

具有角动量的物体在力矩的 作用下就要发生进动。这一 进动也等效为一种圆电流, 这种圆电流的磁矩方向总是 与外磁场方向相反。



所以电子在做轨道运动的同时又绕外磁场做进动,这称作拉摩进动。拉摩进动产生一附加磁矩 $\Delta \vec{P}_m$,与外磁场 \vec{B}_0 方向相反。

总结

顺磁质分子是有矩分子,具有固有磁矩 \vec{P}_m

外加磁场时: $\vec{P}_m >> \Delta \vec{P}_m$

分子的固有磁矩是产生顺磁效应的主要因素。

$$\mu_r \ge 1$$

抗磁质分子是无矩分子


$$\vec{P}_m = 0$$

外加磁场时: 由于分子中各电子的拉摩进动,使每个分子具有与外磁场方向相反的附加磁矩 $\Delta \vec{P}_{m}$

抗磁质分子附加磁矩的出现是产生磁效应的原因。

$$\mu_r \leq 1$$

- 三. 磁化强度
- 1. 磁化强度



单位 Am^{-1}

2. 磁化强度与磁化电流的关系

以长直螺线管内的各向同性磁介质磁化为例可以证明

$$\vec{j}' = \vec{M} \times \hat{n} \quad I' = \oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l}$$

I' M

类比电介质

$$\sigma' = \vec{p} \cdot \hat{n} \qquad q' = -\oint_{S} \vec{P} \cdot d\vec{S}$$

四、有磁介质存在时的磁场

1、磁场强度

合磁场:
$$\vec{B} = \vec{B}_o + \vec{B}'$$

传导电流产生

与介质有关的电流产生

此磁场仍然是涡旋场,并遵守稳恒磁场的基本规律。

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = 0$$

$$\oint_{I} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 (\sum_{I} I + \sum_{I} I')$$

$$\oint_{L} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_{0} \left(\sum_{i} I + \sum_{i} I' \right) \quad \text{in:} \quad \sum_{i} I' = \oint_{L} \vec{M} \cdot d\vec{l}$$

得:
$$\oint_{L} (\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}) \cdot d\vec{l} = \sum I$$

令:
$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_o} - \vec{M}$$
 称为磁场强度

$$\oint_{L} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{i} I_{i6}$$
定理。它表明磁场强度
沿闭合环路L的环流等

有磁介质时的安培环路 于正向通过以L为边界 的曲面的传导电流。

$$2 \cdot \vec{B} \quad \vec{M} \quad \vec{H} =$$
 一者的关系

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_o} - \vec{M}$$

特殊

各向同性

$$\vec{M} = (\mu_r - 1)\vec{H}$$


$$\vec{B} = \mu_o \mu_r \vec{H}$$

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H}$$

$$\chi_m = \mu_r - 1$$

例题 一无限长直螺线管,单位长度上的匝数为n,螺线管内充满相对磁导率为 μ_r 的均匀介质。导线内通电流I,求管内磁感应强度和磁介质表面的束缚电流密度。

解



或
$$j' = \frac{\mathrm{d}I'}{\mathrm{d}\ell} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\ell} \oint \vec{M} \cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = M$$

$$\vec{j}' = \vec{M} \times \hat{n} \qquad j' = M$$

$$M = (\mu_r - 1)H$$

$$j' = (\mu_r - 1)nI$$

铁磁质

一、基本特点

1.
$$\frac{B}{B_0} = \mu_r >> 1 \quad 10^2 \sim 10^4$$


- 2、 $\mu_r \sim B$ 有关
- 3、磁滞效应
- 4、超过居里温度变为顺磁质
- 5、有饱和状态

二、磁化曲线与磁滞回线


1、磁化曲线

$$H = nI$$
 $I \longrightarrow H$


由实验测量B和I,得B-H曲线。



2、磁滞回线



3、磁滞回线和材料的磁性



无磁荷 基本场量 **B**

有电荷 基本场量 Ē

铁磁质 顺磁质 抗磁质

导 体 半导体 绝缘体

磁介质:磁化

电介质:极化

一般无磁屏蔽

有静电屏蔽

辅助量
$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_o} - \vec{M}$$

辅助量
$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

 $I_0 \longrightarrow \vec{H}$

$$Q_{0} \rightarrow \vec{D}$$