



ApisnixPhone

Guide d'utilisation

Votre téléphone professionnel dans le navigateur : rien à installer, vous ouvrez la page, vous vous connectez, vous appelez.

ApisnixPhone Web 0.1.0 · septembre 2026 · APISNIX

SOMMAIRE

• Avant de commencer	2	7 Le journal d'appels	6
1 Se connecter	2	8 Les rappels	6
2 L'écran principal	3	9 Vos enregistrements	6
3 Passer un appel	4	10 Réglages	7
4 Pendant l'appel	4	11 Sur téléphone ou petite fenêtre	7
5 À la fin de l'appel	5	• En cas de problème	8
6 Recevoir un appel	5	• Bon à savoir	8

ApisnixPhone est votre téléphone professionnel dans le navigateur : rien à installer, vous ouvrez la page, vous vous connectez, vous appelez.

Les captures de ce guide viennent de la démonstration : noms et numéros sont fictifs. Version décrite : ApisnixPhone Web 0.1.0.

Avant de commencer

- Un ordinateur avec **Chrome ou Edge** à jour, et une connexion stable. Safari fonctionne pour appeler, mais il est déconseillé : les sons d'annonce n'y sont pas fiables.
- Un **casque avec micro** : c'est lui qui fait la qualité de vos appels.
- Votre **identifiant** et votre **mot de passe**, remis par votre administrateur.
- Gardez l'onglet ouvert et l'ordinateur éveillé : si la page est fermée ou le PC en veille, vous ne recevez plus d'appels.

1. Se connecter


En haut du formulaire, choisissez votre **langue** : Français, English ou Español. Le navigateur la retient ; elle se change aussi dans Réglages → Apparence. Saisissez ensuite votre identifiant et votre mot de passe, puis **Se connecter**. ApisnixPhone n'enregistre jamais votre mot de passe. Votre navigateur peut vous proposer de le retenir : si vous acceptez, une actualisation de la page vous reconnecte toute seule (Chrome, Edge) ou préremplit le formulaire (Safari). **Refusez sur un ordinateur partagé.**

Un carillon retentit et la pastille verte **Ligne prête** apparaît : vous pouvez appeler. Au premier appel, le navigateur demande l'accès au **microphone** : choisissez **Autoriser**. Refusé par erreur ? Réglages →

Audio → **Autoriser le micro** le redemande, ou indique comment le débloquent si le navigateur a retenu le refus.


Message	Que faire
Identifiant ou mot de passe refusé	Vérifiez la saisie (majuscules, zéros). L'application ne réessaie pas toute seule.
Connexion au serveur impossible	Vérifiez votre réseau, puis réessayez.
Cette ligne est déjà ouverte dans un autre onglet	Fermez l'autre onglet ApisnixPhone. Si vous venez de vous déconnecter dans cet onglet, actualisez la page.

2. L'écran principal



- **À gauche**, le menu : Journal, Contacts, Audio, Réglages. Les Rappels se trouvent dans le Journal, sous l'onglet **Rappels**. Votre compte et le bouton rouge **Se déconnecter** sont en bas ; le même bouton se trouve en haut à droite.
- **Au centre**, la page choisie.
- **À droite**, le téléphone. Il reste là quelle que soit la page : vous pouvez consulter vos rappels ou vos enregistrements sans quitter votre appel.
- **En haut**, la barre de recherche et l'état de la ligne.

3. Passer un appel



Tapez le numéro au clavier de l'ordinateur ou sur le pavé, puis **Appeler** ou la touche **Entrée**. Vous pouvez aussi taper un **nom** : les contacts correspondants sont proposés.

Le numéro est composé exactement comme vous le saisissez : aucun indicatif n'est ajouté. Le drapeau et le pays sont une aide à la lecture ; la ligne grise à droite montre les chiffres qui partiront réellement. Pour un **+**, maintenez la touche **0** du pavé.

Chaque touche du pavé émet une courte tonalité, comme sur un téléphone classique. Pour la couper : Réglages → Audio, **Sons du clavier**.

Une tonalité « toup toup » accompagne la sonnerie, puis un bref « gling » confirme le décroché. Le chronomètre démarre alors, jamais pendant l'attente ; avant, le bouton rouge indique **Annuler**.

4. Pendant l'appel



- **Muet** (touche **M**) coupe votre micro : le correspondant ne vous entend plus. Une étiquette jaune « Micro coupé » le rappelle.
- **Attente** (**H**) met le correspondant en attente ; **Reprendre** le récupère.
- **Clavier** (**K**, ou les chiffres) envoie des touches à un serveur vocal (« tapez 1... »).
- **Raccrocher** termine l'appel.

Les raccourcis ne fonctionnent pas pendant que vous écrivez dans un champ, et la touche Échap ne raccroche jamais.

5. À la fin de l'appel



L'application indique l'issue et la durée. Vous pouvez, en quelques secondes :

- **qualifier** l'appel avec un ou plusieurs tags (Intéressé, À rappeler, Rendez-vous...) ;
- écrire une **note** ;
- **planifier un rappel** : « Dans 15 min », « Dans 1 h », « Demain 9 h », « Lundi 9 h » ou une date précise, avec un motif facultatif ;
- **Rappeler** tout de suite, **Ajouter** le numéro à vos contacts, ou **Terminer**.


Si un appel échoue, à cause du micro ou d'un refus du serveur, un encadré rouge en donne la cause. Si cela se répète, transmettez le code affiché à votre administrateur : il reste visible dans le détail de l'appel du **Journal**.

6. Recevoir un appel


Le téléphone sonne avec la sonnerie choisie dans les Réglages, passe au premier plan et le titre de l'onglet affiche « Appel entrant... ».

Choisissez **Accepter** ou **Refuser** : l'application ne répond jamais à votre place.

Un appel laissé sans réponse devient **Manqué** et une pastille rouge apparaît sur le Journal ; elle s'efface quand vous l'ouvrez.



7. Le journal d'appels




Les appels sont regroupés par jour. Filtrez par **Tous / Sortants / Entrants / Manqués** ou cherchez un nom, un numéro ou un pays. Le bouton de rappel relance l'appel ; un clic sur la ligne ouvre son détail.

- **Tous les appels du poste** : les 30 derniers jours, y compris les appels passés depuis un autre appareil. Actualisé chaque minute.
- **Cet appareil** : les appels vus par ce navigateur, avec vos tags et notes.


8. Les rappels

Ouvrez **Journal**, puis **Rappels**. Vos rappels sont classés **À faire maintenant**, **Plus tard aujourd'hui** et **À venir**. À l'heure prévue, l'application vous prévient et une pastille jaune apparaît.

Pour chaque rappel : **Appeler**, reporter d'une heure, marquer comme fait ou supprimer. **Un rappel se clôt tout seul dès que vous avez joint la personne.**



9. Vos enregistrements





La page **Audio** rassemble les enregistrements des appels de votre poste. Ils apparaissent **quelques minutes après la fin de l'appel** (« En traitement » en attendant).

Choisissez la période, puis **Écouter** dans la page ou **Télécharger** le fichier. Vous ne voyez que les enregistrements de votre poste.

Rien à saisir : l'accès s'ouvre avec votre ligne. En cas d'échec, **Réessayer** ; sinon, contactez APISNIX.


10. Réglages

- **Audio** : autorisation et choix du micro et du casque, **sensibilité du micro**, **Tester le micro**, annulation d'écho, réduction de bruit, sons de la ligne et du clavier.
- **Volume d'écoute** : 100 % par défaut, jusqu'à **200 %** si votre correspondant reste trop faible. Au-delà de 100 %, préférez un casque pour éviter l'écho.
- **Apparence** : langue (Français, English, Español), thème Clair, Sombre ou Système, densité d'affichage.
- **Appels** : notifications du système, utiles si vous travaillez souvent dans une autre fenêtre.



- **Sonnerie** : huit sons. Les **calmes** (Classique, Carillon, Marimba, Douce) pour un bureau tranquille ; les **bruyantes** (Rétro, Trille, Alarme, Clairon) pour un open space. Touchez un son pour le choisir ; ► l'écoute sans le choisir.
- **Données de cet appareil** : par défaut, contacts, notes et journal local disparaissent à la déconnexion. **Conserver sur cet appareil** les garde : **jamais sur un ordinateur partagé**.
- **Compte** : votre identifiant, la version, **Se déconnecter**.

11. Sur téléphone ou petite fenêtre



Journal sur mobile

Téléphone sur mobile

Le menu passe en bas de l'écran, avec le bouton vert **Téléphone** et l'accès **Audio** toujours visibles.

Pendant un appel, un bandeau reste visible sur toutes les pages, avec son bouton **Raccrocher**.

En cas de problème

Ce que vous voyez	Que faire
« Cette ligne est ouverte sur un autre appareil »	Un compte = un seul appareil à la fois : ce poste se met en pause. Reprendre la ligne ici la récupère. Si ce n'est pas vous, prévenez votre administrateur.
« Connexion perdue », « Appel interrompu » ou deux notes descendantes	Le réseau a coupé. Patientez quelques secondes, vérifiez votre réseau et rappelez : un appel n'est jamais rappelé automatiquement.
Attente : « Patientez... » puis un message	Connexion instable : réessayez, ou changez de réseau.
« Le microphone est bloqué »	Réglages → Audio → Autorisation du micro , ou icône à gauche de l'adresse → Microphone → Autoriser.
« Aucun microphone trouvé »	Rebranchez le casque, puis vérifiez Réglages → Audio.
Bouton « Activer le son »	Cliquez dessus : le navigateur avait bloqué le son.
On vous entend mal, voix hachée	Souvent le Wi-Fi : rapprochez-vous de la borne ou passez en filaire.

Bon à savoir

- Fermer l'onglet ou recharger la page pendant un appel **coupe l'appel**.
- Le drapeau indique le pays du **numéro**, pas l'endroit où se trouve la personne. Un numéro commençant par  est lu comme un numéro français.
- Pour toute question sur votre compte ou vos droits d'appel, contactez votre administrateur APISNIX.