



ApisnixPhone

Guía de uso

Tu teléfono profesional en el navegador: nada que instalar, abres la página, inicias sesión y llamas.

ApisnixPhone Web 0.1.0 · octubre de 2026 · APISNIX

ÍNDICE

• Antes de empezar	2	7 El registro de llamadas	6
1 Iniciar sesión	2	8 Las devoluciones de llamada	6
2 La pantalla principal	3	9 Tus grabaciones	6
3 Hacer una llamada	4	10 Ajustes	7
4 Durante la llamada	4	11 En un teléfono o en una ventana pequeña	8
5 Al final de la llamada	5	• Si algo falla	8
6 Recibir una llamada	5	• Conviene saber	8

ApisnixPhone es tu teléfono profesional en el navegador: nada que instalar, abres la página, inicias sesión y llamas.

Las capturas de esta guía proceden de la demostración: los nombres y números son ficticios.



Versión descrita: ApisnixPhone Web 0.1.0.

Antes de empezar

- Un ordenador con **Chrome o Edge** actualizado y una conexión estable. Safari permite llamar, pero no se recomienda: sus avisos sonoros no son fiables.
- Unos **auriculares con micrófono**: de ellos depende la calidad de tus llamadas.
- Tu **usuario** y tu **contraseña**, o un **enlace de conexión**, entregados por tu administrador.
- Mantén la pestaña abierta y el ordenador encendido: si la página se cierra o el PC entra en reposo, dejas de recibir llamadas.

1. Iniciar sesión

Abre <https://apisnix-crm.com> y elige la tarjeta **Conexión SIP**, o ve directamente a <https://phone.apisnix-crm.com>.




En la parte superior del formulario, elige tu **idioma**: Français, English o Español. El navegador lo recuerda; también se cambia en Ajustes → Apariencia. Después escribe tu usuario y tu contraseña y pulsa **Iniciar sesión**. ApisnixPhone nunca guarda tu contraseña. Tu navegador puede ofrecerte recordarla: si aceptas, al recargar la página vuelves a conectarte solo (Chrome, Edge) o el formulario se rellena (Safari). **Recházalo en un ordenador compartido.** ¿Recibiste un **enlace de conexión**? Haz clic en él: la línea se conecta sola, sin escribir nada. Contiene tu contraseña: no lo compartas.

Mensaje	Qué hacer
Usuario o contraseña rechazados	Revisa lo que escribiste (mayúsculas, ceros). La aplicación no lo reintenta sola.
No se puede conectar con el servidor	Comprueba tu red y vuelve a intentarlo.
Esta línea ya está abierta en otra pestaña	Cierra la otra pestaña de ApisnixPhone. Si acabas de cerrar sesión en esta pestaña, recarga la página.


Suena un carillón y aparece la etiqueta verde **Línea lista**: ya puedes llamar. En la primera llamada, el navegador pide acceso al **micrófono**: elige **Permitir**. ¿Lo rechazaste por error? Ajustes → Audio → **Permitir el micrófono** lo vuelve a pedir, o explica cómo desbloquearlo si el navegador recordó el rechazo.

2. La pantalla principal



- **A la izquierda**, el menú: Registro, Contactos, Audio, Ajustes. Las devoluciones de llamada están en el Registro, en la pestaña **Devoluciones**. Tu cuenta y el botón rojo **Cerrar sesión** están abajo; el mismo botón está arriba a la derecha.
- **En el centro**, la página elegida.
- **A la derecha**, el teléfono. Permanece ahí sea cual sea la página: puedes consultar tus devoluciones o tus grabaciones sin dejar la llamada.
- **Arriba**, la barra de búsqueda y el estado de la línea.

3. Hacer una llamada



Escribe el número con el teclado del ordenador o en el teclado numérico y pulsa **Llamar** o la tecla **Intro**. También puedes escribir un **nombre**: se proponen los contactos que coinciden.

Se acepta el + : **+33** pasa a **0033** ; en los demás indicativos solo se elimina el **+** . La línea gris muestra el número que se marcará. El país sigue visible. Los prefijos de tu línea siguen siendo necesarios. Para introducir un **+** , mantén pulsada la tecla **0**.

Cada tecla emite un tono corto, como en un teléfono clásico. Para quitarlo: Ajustes → Audio, **Sonidos del teclado**.

Un tono clásico «tuu tuu» acompaña el timbre y un breve carillón confirma que han contestado. El cronómetro empieza entonces, nunca durante la espera; antes, el botón rojo indica **Cancelar**.


4. Durante la llamada



- **Silenciar** (tecla **M**) apaga tu micrófono: tu interlocutor deja de oírte. Una etiqueta amarilla «Micrófono silenciado» te lo recuerda.
- **Espera** (**H**) pone a tu interlocutor en espera; **Reanudar** recupera la llamada.
- **Teclado** (**K**, o las cifras) envía teclas a un menú de voz («pulse 1...»).
- **Colgar** termina la llamada.

Los atajos no funcionan mientras escribes en un campo, y la tecla Esc nunca cuelga.

5. Al final de la llamada



La aplicación indica el resultado y la duración. En pocos segundos puedes:

- **clasificar** la llamada con una o varias etiquetas (Interesado, Volver a llamar, Cita...);
- escribir una **nota**;
- **programar una devolución**: «En 15 min», «En 1 h», «Mañana 9 h», «Lunes 9 h» o una fecha concreta, con un motivo opcional;
- **Volver a llamar** enseguida, **Añadir** el número a tus contactos o **Terminar**. Llamar a otra persona desde el Registro, los Contactos o las Devoluciones también cierra esta tarjeta: no se pierde nada, las etiquetas y la nota ya están guardadas.


Si una llamada falla, por el micrófono o por un rechazo del servidor, un recuadro rojo indica la causa. Si se repite, comunica a tu administrador el código mostrado: sigue visible en el detalle de la llamada del **Registro**.

6. Recibir una llamada


El teléfono suena con el tono elegido en Ajustes, pasa a primer plano y el título de la pestaña muestra «Llamada entrante...».

Elige **Aceptar** o **Rechazar**: la aplicación nunca contesta por ti.

Una llamada sin respuesta pasa a **Perdida** y aparece una etiqueta roja en el Registro; desaparece cuando lo abres.



7. El registro de llamadas




Las llamadas se agrupan por día. Filtra por **Todas / Salientes / Entrantes / Perdidas** o busca un nombre, un número o un país. El botón de llamada vuelve a llamar; un clic en la fila abre su detalle.

- **Todas las llamadas de la extensión:** los últimos 30 días, incluidas las hechas desde otro dispositivo. Se actualiza cada minuto.
- **Este dispositivo:** las llamadas vistas por este navegador, con tus etiquetas y notas.


8. Las devoluciones de llamada

Abre **Registro** y luego **Devoluciones**. Se ordenan en **Pendiente ahora, Más tarde hoy** y **Próximas**. A la hora prevista, la aplicación te avisa y aparece una etiqueta amarilla.

Para cada devolución: **Llamar**, aplazar una hora, marcar como hecha o eliminar. **Una devolución se cierra sola en cuanto has hablado con la persona.**



9. Tus grabaciones




La página **Audio** reúne las grabaciones de las llamadas de tu extensión. Aparecen **unos minutos después del final de la llamada** («En proceso» mientras tanto).

Elige Hoy, Ayer, Últimos 7 o **Últimos 30 días** y pulsa **Escuchar** en la página o **Descargar** el archivo. Solo ves las grabaciones de tu extensión.

Nada que escribir: el acceso se abre con tu línea. Si falla, **Reintentar**; si no, contacta con APISNIX.


10. Ajustes

- **Extensión conectada:** en la parte superior de la página, el usuario de su línea, su servidor y su estado. En el teléfono es aquí donde se lee; una captura de esta pantalla indica al soporte qué extensión está conectada.
- **Audio:** permiso y elección del micrófono y de los auriculares, **sensibilidad del micrófono**, **Probar el micrófono**, cancelación de eco, reducción de ruido, sonidos de la línea y del teclado.
- **Volumen de escucha:** 100 % por defecto, hasta **200 %** si tu interlocutor sigue oyéndose bajo. Por encima del 100 %, usa auriculares para evitar el eco.
- **Apariencia:** idioma (Français, English, Español), tema Claro, Oscuro o Sistema, densidad de visualización.
- **Llamadas:** notificaciones del sistema, útiles si sueles trabajar en otra ventana.



- **Tono de llamada:** ocho sonidos. Los **tranquillos** (Clásico, Carillón, Marimba, Suave) para una oficina tranquila; los **potentes** (Retro, Trino, Alarma, Clarín) para una oficina abierta. Pulsa un sonido para elegirlo; ► lo escucha sin elegirlo.
- **Datos de este dispositivo:** por defecto, los contactos, las notas y el registro local se borran al cerrar sesión. **Guardar en este dispositivo** los conserva: **nunca en un ordenador compartido**.
- **Cuenta:** tu usuario, la versión, **Cerrar sesión**.

11. En un teléfono o en una ventana pequeña



Registro en el móvil

Teléfono en el móvil

El menú pasa a la parte inferior de la pantalla, con el botón verde **Teléfono** y el acceso a **Audio** siempre visibles.

Durante una llamada, una franja permanece visible en todas las páginas, con su botón **Colgar**.

Si algo falla

Lo que ves	Qué hacer
«Esta línea está abierta en otro dispositivo»	Una cuenta = un solo dispositivo a la vez: este queda en pausa. Recuperar la línea aquí la recupera. Si no has sido tú, avisa a tu administrador.
«Conexión perdida», «Llamada interrumpida» o dos notas descendentes	Se cortó la red. Espera unos segundos, comprueba tu red y vuelve a llamar: una llamada nunca se repite automáticamente.
Pantalla bloqueada	Fuera de una llamada, abre el inicio de sesión manual . Tus datos se conservan.
«El micrófono está bloqueado»	Ajustes → Audio → Permiso del micrófono , o el icono a la izquierda de la dirección → Micrófono → Permitir.
«No se encontró ningún micrófono»	Vuelve a conectar los auriculares y revisa Ajustes → Audio.
Botón «Activar el sonido»	Púlsalo: el navegador había bloqueado el sonido.
Se te oye mal, voz entrecortada	A menudo es el wifi: acércate al router o usa un cable.

Conviene saber

- **Cuelga antes de cerrar o recargar la página.** Una protección intenta finalizar la llamada al salir; un corte brusco puede retrasar su liberación.
- La bandera indica el país del **número**, no dónde está la persona. Un número recibido sin indicativo fiable aparece con país no determinado.
- Para cualquier duda sobre tu cuenta o tus permisos de llamada, contacta con tu administrador de APISNIX.