

GDG Cloud Team: Google Cloud Associate

2024/11/19

Hyeongjun Kang

Lookup.KeyValu f.constant(['e -tf.constant([.lookup.Static buckets=5)

Gcloud?

- Gcloud는 구글 클라우드 리소스의 CLI이다.
- -대부분의 GCP 서비스는 이를 통해 해결할 수 있다.
- -Compute Engine Virtual Machines, Managed Instance Groups, Databases, 리소스 CRUD, 배포 등
- GCP와 다른 서비스로 처리하는 CLI 툴들
- Cloud storage: gstuil
- Cloud Bigquery: bq
- Cloud Bigtable: cbt
- kubernetes kubectl



Gcloud?

이런 Gcloud를 쓰기 위해서 SDK를 사이트에서 별도로 설치할 수도 있으나(파이썬 필요!) 그냥 GCloud의 Cloud Shell을 이용해도 된다 .- Cloud shell에 Gcloud를 비롯한 다른 툴들이 이미 설치 되어 있다.

Gcloud Config

gcloud init을 입력하면 기본 Configuration 설정을 볼 수 있고, 이를 재설정할수도 있다.

- Configuration name
- Account
- Project
- Region, Zone

gcloud config list 명령어를 통해 Configuration 목록을 볼 수 있다.

가령 계정만 나열하고 싶다면 gcloud config list account라 하면된다.



Gcloud Config

gcloud config list region 은 작동하지 않는다?? 그 이유가 뭘까?

오른쪽 분류체계에 맞게 상위 경로를 입력해주어야 한다. gcloud config list account 는 경로를 입력하지 않아도 바로 계정들을 보여주었는데 그건 default가 core로 되어있어서 생략이 가능한 것이다.

따라서 region에 따른 분류를 원한다면 gcloud config list compute/region 이라고 입력해야 하다.

component_manager disable unable check compute gce metaadata read timeout sec * region zone core account disable_usage_reporting project verbosity metrics

environment



Configuration set

gcloud config set {SECTION}/{PROPERTY} VALUE 명령어로 configuration을 지정해줄 수 있다.

대항목들 component_manager,compute,core,metrics 가 SECTION이고 PROPERTY는 그 아래 작은 항목들이다.

여기서도 core의 하위 항목에서는 core을 생략하고 바로 property만 써줄 수 있다.

일반적으로 core 항목의 값들은 시작할때 default로 정해져 있어 지정하는 것은 optional 하다.

component_manager disable unable check compute gce metaadata read timeout sec * region zone core account disable_usage_reporting project verbosity metrics environment

Configuration set

gcloud config unset은 그 반대의 명령어다. 기본값으로 초기화 한다.

gcloud config set --help 로 상세 항목들을 알 수 있다.

동일한 machine에서 여러개의 project를 구성할 때 너는 다른 configuration들을 원할 것이다. 이는 gcloud config configurations create/delete/describe/activate/list 명령어를 통해 볼 수 있다.

Gcloud Configuration

gcloud config configurations list 로 목록들 출력(name, is_active, account, project, compute_default_zone, compute_default_region)

gcloud config list {PROPERTY} 현재 설정된 구성 확인

gcloud config configurations create {NAME} 특정 구성 활성화

gcloud config configurations create {newName}으로 새로운 구성 생성

gcloud config set project {projectID} 기본 프로젝트로 설정



Gcloud Configuration

CONCLUSION:

gcloud {GROUP} {SUBGROUP} {ACTION}

GROUP: config, compute, container, dataflow, functions, iam ...

SUBGROUP: instances, images, instance-templates, machine-types, regions,

zones ...

ACTION: create, list, start, stop, describe...

Ex)

gcloud compute machine-types list gcloud compute machine-types list --filiter=" zone:(asai-southeast2-b asiasoutheast2-c)"

Gcloud Configuration

gcloud compute insances create {NAME} 뒤에 하이픈 2개로 다양한 option을 넣어 인스턴스를 만들 수 있다.

gcloud compute instances create

- · Creating Compute Instances
 - . gcloud compute instances create [NAME]
 - o Options:
 - machine-type (default type is n1-standard-1 gcloud compute machine-types list)
 - -custom-cpu -custom-memory -custom-vm-type(n1/n2) (Custom Machine) r -custom-cpu 6 -custom-memory 3073MB - custom-vm-type n2
 - -image or -image-family or -source-snapshot or -source-instance-template or --source-machine-image (beta)
 - service-account or -no-service-account
 - n -zone=us-central1-b
 - -tags (List of tags Allow network firewall rules and routes to be applied to VM instances)
 - preemptible
 - -restart-on-failure(default) -no-restart on-failure -maintenance-policy(MIGRATE(default)/TERMINATE)
 - boot-disk-size, --boot-disk-type --boot-disk-auto-delete(default) --no-boot-disk-auto-delete
 - deletion-protection –no-deletion-protection(default)
 - metadata/metadata-from-file startup-script/startup-script-url
 - metadata-from-file startup-scriptr/focal/path/to/script/startup-OR -metadata startup-scriptr/echo 'helio world'
 - network –subnet –network-tier (PREMIUM (default), STANDARD)
 - -accelerator="type=nvidia-tesla-v100,count=8" -metadata="install-nvidia-driver=True" (GPU)

Default region과 zone

- 1. Centralized Configuration: 조직정책으로 프로젝트나 조직 전체의 지역을 기본값으로 설정. metadata로 구성된다.
- 2. Local gcloud Configuration: gcloud config set compute/region {REGION}, 명령어를 통해 기본값으로 적용함.
- 3. Command Specific: 개별 명령어 --zone 이나 --region으로 정한 장소 우선순위는 3,2,1 순이다. 서로 말이 다르면 숫자 큰 옵션으로 처리된다.



리스트와 describe

geland compute (RESOURCES) list 여 위치 RESOURCES 차리에 images, regions, zones, disk-types, instances, disks, snapshots 들어갈 수 있음

이후 --fliter로 특정 이름만 뽑아내거나 --sort-by로 정렬하기, --uri로 uri 뽑아내기 등을 할 수 있다.

gcloud compute regions describe us-west4으로 us-west4의 id, kind, quotas 등 상세한 정보 뽑아내는 것 가능

그 외의 명령어들 활용

gcloud compute instances start/stop/delete {INSTANCE_NAME}

stop으로 인자들 여러개 입력해서 여러개 동시에 정지 가능

delete는 뒤에 옵션으로 특정 디스크를 삭제하거나 keep 할 수 있음 (--delete-disks=VALUE, --keep-disks=VALUE)




그 외의 명령어들 활용

인스턴스 탬플릿도 인스턴스처럼 명령어로 gcloud compute instance-templates create/list/delete/describe 할 수 있다.

원한다면 create 할 때 --source-instance와 --source-instance-zone을 따로 default가 아닌 다른 값으로 지정해줄 수 있다

그리고 여기서 만든 탬플릿은

gcloud compute instances create my-app --source-instance-template="myinstance-template" 식으로 인스턴스 생성에 활용할 수 있다.



Quiz!

You are using multiple configurations for gcloud. You want to review the configured Kubernetes Engine cluster of an inactive configuration using the fewest possible steps. What should you do?

- A. Use gcloud config configurations describe to review the output.
- B. Use gcloud config configurations activate and gcloud config list to review the output.
- C. Use kubectl config get-contexts to review the output.
- D. Use kubectl config use-context and kubectl config view to review the output.

Quiz!

You have one GCP account running in your default region and zone and another account running in a non-default region and zone. You want to start a new Compute Engine instance in these two Google Cloud Platform accounts using the command line interface. What should you do?

- A. Create two configurations using gcloud config configurations create [NAME]. Run gcloud config configurations activate [NAME] to switch between accounts when running the commands to start the Compute Engine instances.
- B. Create two configurations using gcloud config configurations create [NAME]. Run gcloud configurations list to start the Compute Engine instances.
- C. Activate two configurations using gcloud configurations activate [NAME]. Run gcloud config list to start the Compute Engine instances.
- D. Activate two configurations using gcloud configurations activate [NAME]. Run gcloud configurations list to start the Compute Engine instances.

