

Università degli Studi di Udine

Metriche del Software

prof. Maurizio Pighin

Dipartimento di Matematica e Informatica





Ingegneria del Software
Progettazione e Laboratorio
Metriche del Software
Maurizio Pighin

- Metriche: misurazione delle caratteristiche dei prodotti software e dei processi di sviluppo
- Trattazione
 - Definizione empirica di misura e delle scale di misura
- · La misura degli attributi del software



Pagina



- Il cuore di molti sistemi che governano la nostra vita
 - In economia determina il prezzo delle cose e le variazioni di prezzo
 - In medicina consente diagnosi accurate
 - In fisica consente la creazione di modelli del reale
 - In ingegneria è la base per la progettazione
 - In meteorologia consente la predizione delle condizioni atmosferiche
- · Misurare per
 - controllare
 - verificare
 - consuntivare
 - stimare
 - supportare decisioni





Cosa è una misura

- Misurazione: processo attraverso cui, secondo regole ben definite, numeri o simboli sono assegnati a particolari proprietà di un oggetto per poterlo descrivere
- Misurazione = processo, misura = risultato della misurazione
- Metrica: misura quantitativa del grado di possesso di un attributo da parte di un'entità [IEEE]
 - Es: numero di linee di codice di un modulo, numero medio di errori nei componenti di un' applicazione, ...
- · Comunemente:
 - metrica sinonimo di misura
 - la definizione di metrica include procedure e modalità di misurazione





Ingegneria del Software gettazione e Laboratorio Metriche del Software

- Conseguenze:
 - La misura non è un numero (simbolo) ma una relazione tra attributi e numeri (simboli)
- Osservazione:
 - Per effettuare una misura dobbiamo avere una chiara idea di quali attributi vogliamo misurare e di quali entità possiedano tale attributo
 - La comprensione empirica precede la misura
 - Es. temperature, altezza, inflazione, ...
 - Sembra ovvio ma la maggior parte delle misure nell'ingegneria del software non chiarisce esattamente la natura degli attributi che vengono misurati





Cosa è una misura

- Misura
 - Measurement is the process by which numbers or symbols are assigned to attributes of entities in the real world in such a way as to describe them according to clearly defined rules (Fenton).
- Attributi
 - caratteristiche o proprietà di un'entità
- Osservazioni
 - l'altezza di un uomo è un attributo misurabile; l'intelligenza (IQ)?
 - l'accuratezza dipende dallo strumento
 - comunque esistono margini di errore
 - esistono scale diverse di misura per lo stesso attributo
 - che manipolazioni si possono fare sui dati di misura?





La misura nell'ingegneria

Ingegneria del So

- Le misure rappresentano un aspetto cruciale in tutte le branche dell'ingegneria... (se esiste lo posso misurare) ... tranne che nell'ingegneria del software
- Nell'ingegneria del software si parla di proprietà come usabilità, affidabilità e manutenibilità senza spiegare come possano essere misurate
- Le poche misure che vengono fatte lo sono in maniera infrequente, inconsistente e incompleta, spesso senza uno scopo preciso
- · Alcuni riferimenti famosi:
 - You cannot control what you cannot measure (DeMarco)
 - Projects without clear goals will not achieve their goals clearly (Gilb'principle of fuzzy targets)
 - Se qualcosa non è misurabile, rendila misurabile (Galileo)





Cosa misurare

- Manager
 - costo di sviluppo: per determinare il prezzo del prodotto
 - produttività: per dimensionare i team
 - qualità del prodotto: per confrontare prodotti diversi
 - efficacia di metodi e tool: per scegliere i migliori
- Ingegneri
 - qualità del prodotto: per valutare a che punto sia nel ciclo di sviluppo
 - qualità del processo: per decidere se e cosa variare per ottenere un processo più efficiente, affidabile, prevedibile, ecc.





Misure dirette o indirette

Ingegneria del Software gettazione e Laboratorio

- Misura diretta di un attributo
 - La misura diretta di un attributo non dipende da altri attributi
- Misura indiretta
 - La misura di un attributo è funzione della misura di altri attributi
- · Esempio:
 - Altezza di una persona: misura diretta
 - Temperatura di un corpo mediante termometro a mercurio: misura indiretta
 - · Misuriamo la lunghezza della barretta di mercurio





Misure dirette o indirette

- Esempi nell'ingegneria del software
 - Misure dirette
 - Durata progetto → mesi dall'inizio alla fine
 - Lunghezza programma → numero di linee di codice
 - Affidabilità di un programma → MTBF in ore CPU
 - Misure indirette
 - Produttività programmatore → LOC/Mese
 - Stabilità requisiti → Requisiti_iniziali/Requisiti_finali
 - Densità difetti → Numero_difetti/LOC_modulo





Misure e Sistemi Predittivi

Ingegneria del Software gettazione e Laboratorio Metriche del Software

- Misure
 - Un sistema di misurazione è un sistema che permette di valutare alcuni attributi generati da eventi conclusi (controllo)
 - Esempio: tempo totale sviluppo progetto, come sommatoria dei tempi di sviluppo progetto per le varie persone impegnate nelle varie fasi
- Sistemi predittivi
 - A Prediction System consists of a mathematical model together with a set of prediction procedures for determining unknown parametres and interpreting results (Littlewood) (stima)
 - Esempio: distribuzione esponenziale per il tempo dell'iesimo errore di un prodotto, essendo N il numero di errori presenti nel prodotto $F(t)=i-e^{-(N-i+1)at}$





Valutazione di Misure e Sistemi Predittivi

- Measures
 - the process of ensuring that a numerical characterization of the claimed attribute is appropriate
 - · showing that the representation condition is satisfied
- Prediction Systems
 - the process of establish the accuracy of the prediction system by empirical means
 - · comparing model performance with known data in given environment
 - System types
 - Deterministic
 - Stochastic (accuracy)





Valutazioni di Misure e Sistemi Predittivi

Ingegneria del Software Progettazione e Laboratorio Metriche del Software Maurizio Pighin

- Un sistema Predittivo stima valori non noti di caratteristiche. Va sempre valutata la bontà del modello previsto, attuando delle verifiche "a posteriori" con misure consuntive/analisi statistiche
- Esempio
 - Stimo la durata di un progetto, con un modello matematico a partire dal numero dei requisiti
 - Valuto a posteriori la bontà verificando lo scostamento fra valore previsto e valore misurato
 - Eventualmente taro il modello





Processo definizione misura

- Identificare gli attributi delle entità da misurare
- Identificare le relazioni empiriche fra gli attributi che ci interessa tracciare
- Identificare mapping tra numeri (simboli) e gli attributi di ciascuna entità
- Verificare che il mapping rispetti le relazioni empiriche, quindi che le relazioni fra numeri (simboli) siano analoghe alle relazioni empiriche di partenza





Esempio: criticità dei malfunzionamenti

Ingegneria del Software

- Esempio
 - Si supponga di dover misurare la criticità dei malfunzionamenti
 - Iniziamo con il classificare i malfunzionamenti in sintattici, semantici e crash del sistema. Supponiamo che ogni malfunzionamento appartenga ad una ed una sola di queste
 - Supponiamo che vi sia un ordinamento di criticità tale per cui i malfunzionamenti sintattici sono meno gravi di quelli semantici, che a loro volta sono meno gravi dei crash di sistema
 - Assegniamo un numero (simbolo) ad ogni classe
 - Criticità Sintattico
 - Criticità Semantico $\rightarrow 2$
 - Criticità Crash \rightarrow 3





Esempio: criticità dei malfunzionamenti

- Verifichiamo il rispetto delle relazioni
 - Criticità Sintattico < Criticità Semantico < Criticità Crash
 - 1 < 2 < 3
- Attenzione agli operatori da usare 1+1=2?
- Vedremo ora che i tipi di operatori che si possono usare nei vari contesti





Ingegneria del So

- Si definisce "scala di misura" l'insieme di
 - un sistema di relazioni empiriche Σ
 - un sistema di relazioni numeriche Γ
 - un mapping M fra Σ e Γ
- Trasformazioni di scala
 - L' esempio precedente ammette infiniti sistemi di relazioni numeriche e di conseguenza infinite misure e scale
 - · L'applicazione di una qualsiasi trasformazione monotona ad una di queste misure ne fornisce un'altra
 - Definiamo trasformazione di scala ammissibile una funzione che trasforma una qualsiasi scala in un'altra





Tipo di scale

- Il "tipo" di una scala è determinato dall'insieme di trasformazioni di scala ammissibili per tale scala
- Più piccolo è tale insieme migliore è la scala
- Nozione empirica
 - Classificazione di un insieme di possibili valori: scala nominale
 - Ordinamento lineare dei valori: scala ordinale
 - Esiste anche un concetto di "distanza relativa tra i valori": scala intervallo
 - Esiste anche un elemento "zero": scala a rapporto
 - Le scale assolute derivano da attributi che danno luogo ad un semplice conteggio di entità





- Nominal Scale
 - The empirical relation system consists only of different classes
 There is no notion of ordering
 - Any distinct numbering or symbolic representation of the classes is an acceptable measure, but there is no notion of magnitude associated with the numebrs or symbols
 - Es. Tipo di errore (specifiche, progetto, codifica)
- Ordinal Scale
 - The empirical relation system consists of classes that are ordered with respect to the attribute
 - Any mapping that preserves the ordering (that is a monothonic function) is acceptable
 - The numbers represents ranking only, so addition, subtraction and other arithmetic operations have no meaning
 - Es. 5 livelli di complessità per un algoritmo





Scale di misurazione

- Interval scale
 - An interval scale preserves order, as with an ordinal scale
 - An interval scale preserves differences, but not ratios.
 That is, we know the difference between any two of the ordered classes in the range of the mapping, but computing the ratio of two classes in the range does not make sense
 - Addition and subtraction are acceptable in the ratio scale, but not multiplication and division
 - Es. Cinque livelli di complessità, con step OMOGENEI e DEFINITI (ad esempio legati al tempo di sviluppo)
 - Es. Temperatura (Celsius/Fahrenheit)





Scale di misurazione

Ingegneria del Software gettazione e Laboratorio

- Ratio scale
 - It is a measurement mapping that preserves ordering, the size of intervals between entities, and the ratio between entities.
 - There is a zero element, representing total lack of attribute
 - The measurement mapping must start at zero and increase at equal intervals, known as units
 - All arithmetic can be meaningfully applied to the classes in the range of the mapping
 - Es. Lunghezza del codice (byte, linee eseguibili, ecc.) (si può dire "è lungo il doppio")






Scale di misurazione

- Absolute scale
 - The measurement for an absolute scale is made simply by counting the number of elements in the entity set
 - The attribute always takes the form "number of occurences of x in the entity"
 - There is only one possible measurement mapping, namely the actual count
 - All arithmetic analysis of the resulting count is meaningful
 - Es. Lines of code (LOC)







- Esempio relativo alla criticità dei malfunzionamenti senza la relazione d'ordine: scala nominale
- Esempio relativo alla criticità dei malfunzionamenti completo: scala ordinale
- Esempio relativo alla criticità dei malfunzionamenti con l'aggiunta dell'osservazione che la differenza di criticità tra malfunzionamenti sintattici e semantici coincide con la differenza di criticità tra malfunzionamenti semantici e crash di sistema: scala intervallo
- Distanza tra due oggetti: scala a rapporto








Tipi di scala ed operazioni ammesse

- Il tipo di scala di una misura determina l'insieme di operazioni ammesse (meaningful)
 - Scale nominali ammettono:
 - frequenza
 - Scale ordinali ammettono:
 - · percentile, mediana
 - Scale intervallo e a rapporto ammettono:
 - · Media, deviazione standard, media geometrica
 - Ha senso parlare di:
 - · Valor medio della criticità delle failure? (ordinale)
 - Lunghezza media dei moduli di un programma? (rapporto)







Ingegneria del Software gettazione e Laboratorio Metriche del Software

- Le definizioni date sino ad ora ci permette di definire formalmente la "sensatezza" (meaningfulness) di una affermazione relativa ad una misura
 - Una affermazione relativa ad una misura è sensata sse la sua verità resta invariata a seguito di una trasformazione ammissibile di scala
- Esempi:
 - A è alto il doppio di B, "doppio" richiede scala a
 - M = a M', altezza \rightarrow scala a rapporto \rightarrow ammissibile
 - A è caldo il doppio di B, temperatura °C °F K, $40^{\circ}\text{C} = 2 \times 20^{\circ}\text{C} ---- 104^{\circ}\text{F} = 2 \times 68^{\circ}\text{F} \rightarrow \text{non}$ ammissibile: scala a intervallo non ammette prodotti





- Si considerino le seguenti affermazioni:
 - Il numero di errori scoperti in un programma è 100
 - sensata, il numero di errori è una misura assoluta (scala assoluta) che non richiede l'indicazione della scala
 - Il costo di correzione di ogni errore in un programma x è 100
 - priva di significato, il costo è una misura avente scala a rapporto. Occorre specificare l'unità della scala adottata per fornire un valore "assoluto"
 - Un errore semantico richiede, per essere corretto, il doppio del tempo rispetto ad un errore sintattico
 - sensata, il tempo è una scala a rapporto ed è corretto parlare di "doppio" anche senza specificare l'unità della scala adottata (non avrebbe senso invece dare valori senza definire l'unità)

29



Misure nell'ingegneria del SW

- · La principale osservazione sulle misure:
 - prima di misurare occorre decidere quali entità prendere in considerazione e quali attributi di tali entità misurare
- Spesso errori di misura derivano dal non aver individuato esattamente l'oggetto della misura (prodotto, processo, risorsa) e le caratteristiche dell'attributo che si misura (interno o esterno)





- Si consideri l'attributo "numero di malfunzionamenti individuati durante la fase di test"
 - Tale attributo viene talvolta considerato un attributo di processo, tal altra un attributo di prodotto (numero di errori del programma)
 - Si osservi che il primo è un attributo esterno (dipende dalla durata della fase di test), il secondo un attributo interno
- Comprendere che si tratta di un attributo esterno di processo ci aiuta a capire da cosa possa dipendere (durata della fase di test, esperienza dei tester) e a costruire un modello di misura adeguato





- Entità:
 - Processi
 - Attività
 - Collection of software related activities (Fenton)
 - Prodotti
 - · Output dei processi
 - Any artifacts, deliverables or documents that results from a process activity (Fenton)
 - Risorse
 - · Input dei processi
 - Entities required by a process activity (Fenton)






Attributi Interni/Esterni

- Attributi interni
 - Sono gli attributi di una entità che possono essere misurati a partire dalla sola entità
 - Measure of product, process or resource on its own, separate from its behaviour (Fenton)
- Attributi esterni:
 - Sono gli attributi di una entità che devono essere misurati in termini di come l' entità è in relazione con l'ambiente esterno
 - Attributs that can be measured only with respect to how the product, process or resource relates to its anvironments (Fenton)
 - Sono i più importanti ma anche i più difficili da misurare:
 - · efficienza
 - affidabilità
 - · produttività







- · Come decidere cosa misurare
 - Ad es. GQM
- · Che attributi misurare
 - Interni
 - Esterni
- Che tipo di informazioni raccogliere
 - Che tipo di dati di misura usare
 - Come raccogliere i dati di misura







The Goal Question Metric paradigm

- GQM
 - List the major goals (for instance of the development or maintenance project)
 - Derive from each goal the question to be answered to determine if goals are being met
 - Decide what must be measured in order to able to answer the questions adequately









Internal product attributes

Ingegneria del Software gettazione e Laboratorio Metriche del Software

- Size
 - length
 - reuse
 - functionality
 - complexity





- Codice
- · La dimensione di un programma secondo tale metrica viene solitamente indicata con la sigla SLOC, ossia Source Line Of Code, ma è possibile indicarla anche nei seguenti modi:
 - · LOC: Lines Of Code;
 - · SLOC: Lines of Source Code
 - DSLOC: Delivered SLOC;
 - DSI: Delivered Source Instruction;
 - · KDSI: Thousands of DSI
 - NCLOC: Non comment lines
 - · CLOC: Comment lines








Lunghezza: la metrica di **Halstead**

- Software Science (1972)
- I parametri di riferimento
 - n1 numero operatori distinti
 - n2 numero di operandi distinti
 - N1 numero totale degli operatori utilizzati
 - N2 numero totale degli operandi utilizzati
 - nio numero di operandi concettuali di I/O
- Vocabolario n=n1+n2
- Lunghezza N=N1+N2











La metrica di Halstead

Ingegneria del Software gettazione e Laboratorio

- Volume V = N log n
 - Rappresenta il numero di bit necessario per rappresentare un programma
 - Log n è il numero di bit per codificare il vocabolario (ogni elemento del programma)
 - Essendo N la lunghezza N log n dà il volume
- Volume potenziale (funzione che implementa la primitiva richiesta) Vp = (2+nio) log (nio+2)
 - II +2 è rappresentato dal nome della procedura più l'operatore di raggruppamento (usualmente le parentesi) che raggruppano i parametri





La metrica di Halstead

- Livello programma L=Vp/V
- Ls = (2 n2)/(n1 N2) (liv. stimato)
- 1/L = difficoltà = V/Vp



La metrica di Halstead

Ingegneria del Software gettazione e Laboratorio Metriche del Software

- $E = V/L=V^2/Vp$
 - Sforzo. Si suppone N log n discriminazioni. Ogni operando o operatore è scelto con la difficoltà di una scelta binaria
- T=E/S
 - Tempo, essendo S il numero di discriminazioni al secondo
- Stroud 5-25 usato 18
- LL=Vp*L
 - Livello linguaggio





La metrica di Halstead

- Continuando con l'esempio
 - $-V=(N1+N2)\log(n1+n2)=(32+25)\log(11+7)=271.9$ bit
 - Volume
 - -Vp=(2+nio)log(2+nio)=(2+3)log(2+3)=11.6 bit
 - Volume potenziale 3=vettore + pos_ini+pos_fin
 - -L=(Vp/V)=11.6/271.9=0.0427
 - · Livello programma
 - Ls=2*n2/(n1*N2)=(2*7)/(11*25)=0.0509
 - Livello stimato





La metrica di Halstead

Ingegneria del Software gettazione e Laboratorio *Metriche del Software* Maurizio Pighin

- 1/L=23.4
 - · difficoltà
- E=V/L=6374
 - Sforzo
- T=E/18=354 sec= 5min 54sec
 - · Tempo previsto
- LL=Vp*L=11.6*0.0427=0.452 Livello Linguaggio
- Critiche
 - non tutto è operatore e operando
 - operatori e operandi danno scarso valore semantico
 - validità in media, su un intero campione, non su programmi singoli





Internal product attributes:lenght

- Specification and design
 - oggetti atomici DFD (processes, external entities, data stores, data flows)
- Predicting lenght
 - Essendo N la lunghezza secondo Halstead
 - LOC=N/C_k (ad es. FORTRAN C_k=7)





- Software reused
 - completely reused
 - slightly modified (<25%)
 - extensively modified (>25%)
 - new
- · Reuse ratio

Product	Reusable lines of code	Total lines of code	Reuse ratio (%)
QAC	40 900	82 300	50
QA FORTRAN	34 000	73 000	47
QA Manager (X)	18 300	50 100	37
QA Manager (Motif)	18 300	52 700	35
QA C++	40 900	82 900	49
QA C Dynamic	11 500	30 400	38





- Intuitive notion of the amount of function contained in a delivered product or in a description the product is supposed to be
- Albrecht metric (FUNCTION POINT)
 - la misura isola la dimensione intrinseca del sistema dai fattori ambientali, facilitando lo studio dei fattori che influenzano la produttività
 - la misura è basata sulla vista esterna dell'utente ed è tecnologicamente indipendente
 - la misura può essere determinata in fase iniziale di sviluppo del progetto, permettendo ai Function Points di essere usati nel processo di stima
 - i Function Points possono essere capiti e valutati da utenti non tecnici.





Funzionalità: i Function Points

Ingegneria del Software gettazione e Laboratorio Metriche del Software

- Il valore del Function Point (FP) viene calcolato in cinque passi generici:
 - Identificazione e classificazione di cinque indici;
 - Definizione della complessità di ogni indice;
 - Determinazione del Function Count (FC);
 - Determinazione del Technical Complexity Factor (TCF);
 - Determinazione del Function Point (FP).
- Vengono classificati, a tre livelli di complessità, i seguenti tipi di indici:
 - input esterno: informazione distinta fornita dall'utente e utilizzata dal programma come dato di ingresso;
 - output esterno: output distinto che il programma ritorna all'utente come risultato delle proprie elaborazioni;
 - file logico interno: file creato ed utilizzato internamente al programma;





Function Points

- interfaccia esterna: file o altri insiemi di dati scambiati dal programma con altri programmi;
- interrogazione esterna: interrogazione in linea che produce una risposta immediata del sistema.
- Questi fattori sono le manifestazioni esterne di ogni applicazione che coprono tutte le loro funzioni.


INDICE	SEMPLICE	MEDIO	COMPLESSO
N. INPUT	3	4	6
N. OUTPUT	4	5	7
N. INTERROGAZIONI	3	4	6
N. FILES	7	10	15
N. INTERFACCE ESTERNE	5	7	10





- FUNCTION COUNT (FC) (Unadjusted Function Point (UFP))
 - FC = S (VALi*PESOi) i=1..5
 - VALi = rappresenta il numero fornito dal progettista relativo agli elementi dell'indice i-esimo;
 - PESOi =rappresenta il valore pesato relativo all'indice i-esimo
- TECHNICAL COMPLEXITY FACTOR (TCF) (Adjusted Factor (AF))
 - TFC = 0.65 + 0.01*DI
 - DI = rappresenta il grado di influenza totale del programma







- GRADO INFLUENZA
 - 0 Non presente o non influente se presente.
 - 1 Insignificante.
 - 2 Moderata.
 - 3 Media.
 - 4 Significativa.
 - 5 Ovunque forte.
 - $-DI = \sum (DI i)$ i=1..14
 - DI i = rappresenta il grado di influenza della caratteristica generale i-esima.





- Per calcolare il Function Point di un programma si esegue la seguente moltiplicazione:
 - -FP = FC*TFC
 - FC = rappresenta il Function Count;
 - TFC = rappresenta il Technical Complexity Factor;






- Problemi con i Function Counts (FC).
 - la determinazione dei FC tende a considerare il sistema come un black box;
 - gli indici definiti non possono essere completamente appropriati per la tecnologia corrente;
 - la classificazione di questi indici in semplice, media e complessa ha il merito di essere semplice e chiara ma appare essere più che semplificata, infatti un sistema di componenti avente più di 100 elementi e quindi considerato complesso, ha una complessità al più il doppio di quella di un sistema costituito da un solo elemento e dunque considerato semplice;
 - la scelta dei pesi è determinata da sperimentazioni ed è stata giustificata da Albrecht come riflettente il relativo valore della funzione per l'utente/cliente;
 - il FC non è una misura tecnologicamente indipendente dalla dimensione.






- Problemi con i Technical Complexity Factors (TCF)
 - la restrizione a 14 caratteristiche generali non è stata fatta per essere soddisfacente per sempre. Altri fattori possono essere suggeriti ora o in futuro, dunque è desiderabile un approccio migliore
 - queste 14 caratteristiche generali non sono incorporate nella metrica dei Function Points in maniera adequata;
 - queste caratteristiche contribuiscono minimamente alla determinazione della stima dei costi
 - i gradi di influenza di ognuna delle 14 caratteristiche sono ristretti in un intervallo da 0 a 5 e ciò risulta essere una classificazione semplice ma non sempre valida.









Esempio di calcolo di FP

Ingegneria del Software gettazione e Laboratorio Metriche del Software Maurizio Pighin

Esempio FP: calcolo UFP

- Ipotesi:
 - Dictionary file, misspelled words report: complessità elevata
 - Tutto il resto: complessità media
- Calcolo di UFC:

UFC = Σ (numero elementi di tipo i) x (peso del tipo i)

UFC = (2 external input medi) x 4 + (2 external output medi) x 5 + (1 external output complesso) x 7 + (2 external inquiries medi) x 4 + (2 external file medi) x 10 + (1 internal file complesso) x 10

UFC = 2 x 4 + 2 x 5 + 1 x 7 + 2 x 4 + 2 x 10 + 1 x 10 = **63 UFP**





Esempio di calcolo di FP

Ingegneria del Software gettazione e Laboratorio Metriche del Software

Esempio FP: fattori di complessità

- Technical complexity factors: TCF = 0.65 + 0.01 Σ Fi
- Ipotesi:
 - F3, F5, F9, F11, F12 e F13 = 0
 - F1, F2, F6, F7, F8 e F14 = 3
 - F4 (performance) e F10 (complex processing) = 5
- TCF = $0.65 + 0.01 \times (6 \times 0 + 6 \times 3 + 2 \times 5) = 0.93$

Esempio FP: calcolo finale

FP = UFC x TCF = 63 x 0.93 = 59 Function Points









- Complexity
 - problem
 - of the problem itself: resource required for optimal solution
 - · of the solution: resorces needed to implement a solution
 - time (computer time)
 - space (computer memory)
 - alghorithmic complexity (asymptotic behaviour)
 - cognitive complexity
 - structural complexity









Ingegneria del Software gettazione e Laboratorio Metriche del Software

Reuse

- Distinguiamo tra:
 - Riuso pubblico: di codice prodotto da altri o in altri progetti (già discusso)
 - Riuso privato: di codice all'interno dello stesso progetto
 - » Siamo qui interessati a misurare il secondo tipo di riuso. Il grafo delle dipendenze ci dice che un certo modulo ne usa
 - » Non ci dice quante volte li usi (una sola chiamata o molte) Misure significative dovrebbero tenere conto del numero di chiamate e della dimensione dei moduli





- Coupling (interdependences)
- · L'accoppiamento tra due moduli può essere
 - Nullo: non c' è alcuna relazione tra i due moduli
 - Relativo ai dati: se i due moduli "comunicano" attraverso dati scambiati come parametri o valori di ritorno di mutue invocazioni
 - Relativo ai tipi: se i due moduli usano lo stesso tipo di dato (record o struct) come parametro
 - Relativo al controllo: se un modulo passa all' altro come parametro un' informazione che influisce sul flusso di controllo di questo
 - Relativo all' ambiente globale: se i due moduli comunicano attraverso variabili globali
 - Relativo al contenuto: se un modulo modifica variabili di un altro o "vi salta dentro"
 - Misura (scala ordinale) dell'accoppiamento tra moduli
 - L'accoppiamento complessivo di un sistema può essere misurato come valore mediano dell' accoppiamento dei suoi moduli quando ad ogni tipo di accoppiamento si sia dato un valore numerico (da 0 a 5)





- Cohesion (individual component needed to perform a precise task or not)
 - La coesione è un attributo interno al singolo modulo, classificabile (in ordine decrescente) come:
 - Funzionale: il modulo realizza un'unica funzione concettuale
 - Sequenziale: il modulo racchiude più funzionalità ma tutte invocate in sequenza dal sistema
 - Dati: il modulo racchiude più funzioni che operano sugli stessi dati
 - Procedurale: il modulo racchiude più funzioni tutte collegate ad una procedura generale del software
 - Temporale: il modulo racchiude più funzioni che vengono invocate dal software nello stesso "periodo di tempo"
 - Logico: il modulo racchiude più funzioni aventi una certa relazione logica
 - Accidentale: il modulo racchiude più funzioni senza alcuna relazione tra loro
 - Sulla base della classificazione precedente è possibile definire una misura di scala ordinale





Structural Complexity

- Information flow
 - fan-in of a module M is the number of information flows that terminates in M plus the number of data structures from which information is retrieved in M
 - fan-out of a module M is the number of information flows that emanate from M plus the number of data-structures which are updated in M







Complessità: la metrica di **McCabe**

- Numero Ciclomatico (1976)
- · Basato sul numero di cicli presenti sul grafo del programma
- Analizzare il max insieme dei cammini linearmente indipendenti











- Base di cicli è il più grande insieme di cicli linearmente indipendenti
- Ogni cammino è una combinazione lineare di elementi appartenenti alla base
- Si dimostra che la cardinalità del grafo è data da
 - e-n+1 (e=arco n=nodo)









Ingegneria del Software gettazione e Laboratorio Metriche del Software

- Teorema di Mills
 - NC = d+1 (d è il n° punti decisione)
 - Basta quindi calcolare con un parser i punti di decisione presenti per calcolare il Numero Ciclomatico





La metrica di McCabe

- Critiche
 - complessità computazionale e complessità psicologica
 - indipendenza dai dati
 - indipendenza da altri fattori quali
 - · istruzioni imperative
 - · leggibilità codice
 - · numero variabili
 - ecc..





External product attributes

Ingegneria del Software gettazione e Laboratorio Metriche del Software

- Quality of software products
 - fitness for purpose
 - conformance to specification
 - degree of excellence
 - timeliness (attualità)
- Modelli di qualità di McCall/ Bohem e l' ISO 9126
 - vedremo in dettaglio nel capitolo relativo alla Qualità





External product attributes

- Defect based quality measures
 - defect density measures
 - DD=number_known_defects/product_size
 - MTTF
 - system spoilage= time_to_fix_post-release_defects/ total_system_developing_time
- Usability measures
 - usability is the extent to which the product is convenient and practical to use
 - the probability that the operator of a system will not experience a user interface problem during a given period of operation under a given operational profile





- evidence of good usability
 - · well-structured manuals
 - · good use of menus and graphics
 - · informative error message
 - · help function
 - · consistent interface
- external view of usability
 - entry level (respect similar classes of application)
 - learnability (speed of learning)
 - handling ability (speed of working)
 - D =PD/SLOC
 - PD = rappresentano le pagine di documentazione;
 - D = rappresenta il livello di documentazione del software.





External product attributes

- Maintainability measures
 - mean time to repair (MTTR)
 - · problem recognition time
 - · administrative delay time
 - · maintainance tools collection time
 - · problem analyis time
 - · change specification time
 - change time (including testing and review)
 - total_change_implementation_time/total_number_changes
 - number unresolved problems
 - time spent on unresolved problems
 - percentage of changes that introduced faults
 - number of modules modified to implement a change
 - DE=CLOC/LOC
 - DE = rappresenta la densità commento








Resource Measurement

- Productivity
 - the COCOMO model (basic and intermediate)
 - size/effort
 - lines_of_code/person_months
 - number_function_points/person_months











- · How to collect data
 - keep procedure simple
 - avoid unnecessary recording
 - train staff in need to record data and in the procedure to be used
 - provide the results of data capture and analysis to the original providers promptly and in a useful form that will assist them in their work
 - validate the data collected at a central collection point





- How to analyse data
 - measure of central tendency (mean, median,...)
 - measure of dispersion (std. dev., scatter plot, ...)
 - distribution (normal, ...)
 - confidence limits
 - correlation
 - other more sophisticated statistical analysis

