
原子通知接入文档

原子通知接入文档 1
第一章　显示形态 3
第二章　架构设计 4
第三章　模版示意 5
第四章　数据协议 7
4.1 核心参数 7
4.1.1 原子岛适配注意 9
4.2 状态栏胶囊模版 9
4.3 原子岛[左岛/右岛]模版 10
4.4 基础模版 13
4.5 强调信息模版 15
4.6 进度可视化模版 15
4.7 左右信息对称模版 16
4.8 小卡&OriginB 锁屏模版 17
第五章　Demo 代码 18
5.1 本地创建示意：（具体的参数按照上面的要求传） 18
5.2 本地更新： 19
5.3 本地结束： 19
第六章 云端更新 20
6.1 鉴权 20
6.2 单推 22
6.3 回执 33
第七章 其他说明 34

修订版本	版本号	修订作者	修订备注
2024/6/5	1.5	曲焕鹏	**补充说明：**若模块需要在状态栏显示【胶囊或者岛的形态】，notification.superx.island 和 notification.superx.capsule 字段都要适配，系统会根据版本情况取响应的字段。如 Flip 外屏会取 capsule 字段。
2024/6/3	1.4	曲焕鹏	1.移除 notification.superx.baseInfos.bgColor，在核心字段中提供 cardBgColor 字段，用来设置大卡、小卡的背景色 2.增加 progressContent，用来设置大卡进度模板中间的内容 3.增加 notification.superx.capsule.clickResp 设置胶囊的点击事件 4.增加 island.superx.islandType 来用区分建议岛主动/被动 5.移除 island.superx.scene，新增 island.superx.eventInfo 用来传埋点数据
2024/5/31	1.3	曲焕鹏	1.第七章广播部分回执 修改原来【callBackInfos】新的【callbackInfos】 2.修改 waveColor 支持传主色和辅色
2024/5/28	1.2	曲焕鹏	notification.superx.displays 显示触点字段适配逻辑定义
2024/5/28	1.1	曲焕鹏	增加计时器文本的 km 链接 增加 landingInfo 数据传送的 km 链接 增加 ISLAND_STATE_CHANGED 广播的描述

第一章 显示形态


09 53
2月22日 星期三
阿凡达2水之道
9排12座 | 1号杜比全景声激光巨幕厅
开映时间
20:00
通知中心
视频 / 08:00
见面吧，在温暖的三月
3月你好，春天在阳光和微风里打了个哈欠
支付宝 / 08:00
交易提醒
您有一笔40.32元的支出，点击领取支付宝积分，使用花呗支付，确认收货的订单请及时...
微信 / 现在
张伟
明天一起去看个画展，顺带一起约个晚饭
微博 / 08:00
努力奋斗小吉祥
明天一起去看个画展，顺带一起约个晚饭的...



22:30
5月31日 周三
阿凡达2水之道
9排12座 | 1号杜比全景声激光巨幕厅
开映时间
20:00


09:40
12月9日 星期四
癸卯(兔)年冬月十八
100%
9排12座
09:50


09
40
12/9 周四
多云 20°C
信心花舍
09:50
9排12座



09:50
09:40
09
40
12/9 周四
多云 20°C
9排12座
09:50
推荐
LENS


09:40
09
40
12/9 周四
多云 20°C
9排12座
09:50
推荐
LENS





第二章 架构设计



➢ **说明：**

整体使用系统通知方案（本地发送通知 或 push 更新通知）

应用客户端需要接入 VPush SDK，获取设备 token（regId）

详见：https://dev.vivo.com.cn/documentCenter/doc/365#w1-93569122

➢ **基本步骤：**

1. 在本地发通知，携带规定原子通知字段，可在系统创建原子通知。**详见第 3 章节。**
2. 原子通知创建完成后，将设备 token(regId)、notifyId、场景 scene 信息上传应用服务器。
3. 应用服务器可以通过 VPush 服务器规定的字段更新/结束原子通知。

第三章 模版示意

注意** 接入方，需要注意自己用到的模版，是否涵盖，如果未涵盖，反馈给曲焕鹏
支持的图片类型，只是静态图

模版类型	说明	示意图
基础模版	右侧 辅助区 支持的类型: 0：不展示 1：展示文本 2：展示胶囊文本 3：展示图片 4：展示多图片（带点击操作）*注意 只有template为4 基础模版才可配置此值 5：展示进度 6：展示加载中	
强调信息模版		

		
进度可视化模版		 
左右信息对称模版		 
原子岛	**原子岛左侧：** 图+文 **原子岛右侧：** 1：律动动画[系统默认动画] 2：进度动画[系统默认动画] 3：加载中动画[系统默认动画] 4: 文本+图片[至少选一个] 5: 图片+文本[至少选一个] 6：胶囊文本	
状态栏胶囊	图+文	

第四章 数据协议

4.1 核心参数

原子通知核心数据字段

参数	是否必填(N/Y)	参数类型	描述
notification.superx.operation	Y	int	原子通知生命周期 0：创建原子通知 1：更新原子通知 2：结束原子通知
notification.superx.islandNotify	N	boolean	是否只上原子岛这一个触点 true：只上原子岛。**可直接参考 4.1.1 章节** false：包含原子岛和通知栏、小卡等触点【默认值】
notification.superx.showNotify	N	boolean	原子通知展示失败时是否需要展示成普通通知 默认值是 true true:会展示成普通通知 false：不会展示成普通通知
notification.superx.template	**Y[*islandNotify 为 true 时，不需要传]**	int	[*islandNotify 为 true 时，此信息不会取]原子通知类型 1：强调信息模板 2：进度可视化模板 3：左右信息对称模版 4：基础模版 5：导航模版
notification.superx.baseInfos	**Y[*islandNotify 为 true 时，不需要传]**	Bundle	[*islandNotify 为 true 时，大卡触点不展示，此信息不会取]基础信息参数，通过 bundle 设置。需将 4.4 章节的模版数据塞到此 bundle 里面。
notification.superx.infos	**Y[*islandNotify 为 true 时，不需要传]**	Bundle	[*islandNotify 为 true 时，大卡触点不展示，此信息不会取]原子通知对应 template 的参数，通过 bundle 设置。需将 4.5/4.6/4.7 章节的模版数据塞到此 bundle 里面。
notification.superx.shortInfos	**Y[*islandNotify 为 true 时，不需要传]**	Bundle	[*islandNotify 为 true 时，小卡触点不展示，此信息不会取]小卡和 OriginB 锁屏模版参数信息，通过 bundle 设置
notification.superx.capsule	N	Bundle	胶囊模版的参数，通过 bundle 设置。需将 4.2 章节的模版数据塞到此 bundle 里面。[如果有胶囊触点，必须适配此字段]

notification.superx.island	N [*注意 OS5.0 会默认取这里的信息作为状态栏触点]	Bundle	OS5.0 原子岛模版的参数，通过 bundle 设置
notification.superx.clickResp	**Y[*island Notify 为 true 时，不需要传]**	Pending Intent	[*islandNotify 为 true 时，pi 从 island 中取，此信息不会取]对大卡/小卡/胶囊点击事件的定义，B 锁屏是拖动后触发、点击空白位置。
notification.superx.scene	**Y[*island Notify 为 true 时，不需要传]**	String	[*islandNotify 为 true 时，此信息不会取]原子通知的场景 MOVIE 电影 HEALTH_REGISTER 挂号 TAXI 打车 TAKEOUT 外卖 DELIEVERY 快递 NAVIGATION 导航 CAR_STATE 车机状态 METTING 会议日程 TRAIN 火车 FLIGHT 航班 详见 ： https://docs.vivo.xyz/detail/office/020103540893?spaceId=15279&appName=vapd
notification.superx.keepDuration	N	int	单位 s。最长存档显示时间 3600s(1 小时)。表示原子通知结束后，还需要保留显示多久 默认不存档显示
notification.superx.changedRecord	N	int	更新的顺序，若后续来的更新信息此值小于当前值，则丢掉
notification.superx.newNode	N	int	用来传递新的节点【如接单是 1，送外卖是 2】，用途是 胶囊等处可以展示重要的节点
notification.superx.displays	N	int	参数含义如下: 如果不传，默认触点【4*2 卡片默认是全触点， 4*1 卡片默认 通知&状态栏】，例:传 0x111 显示 【通知&锁屏&状态栏】 全触点包括: 通知/锁屏/状态栏/桌面组件/熄屏/魔盒 0x001 ： 通知 0x010 ： 锁屏 0x100 ： 状态栏 0x1000 ： 桌面组件 0x10000 ： 熄屏

			0x100000 ： 魔盒
notification.superx.sound	N	boolean	创建原子通知时是否响铃【仅原子通知支持】 true:创建时响铃【默认值】 false:创建时不响铃
notification.superx.dismissWhenKill	N	boolean	杀进程（Kill 或 force-stop）时此原子通知是否被清除 true:会被清除 false:不会被清除【默认值】
notification.superx.cardBgColor	N	int	设置原子通知大卡和小卡 view 的底板颜色。【只有电话、短信有权限用】

4.1.1 原子岛适配注意

注意，原子岛建议适配的 4.1 核心字段集合如下【其他可忽略】：

notification.superx.operation 【原子岛生命周期管理】
notification.superx.islandNotify 【是否只支持原子岛单个触点】
notification.superx.island 【原子岛模版信息】

4.2 状态栏胶囊模版



*胶囊模版字段，存在核心字段的“notification.superx.capsule”中

参数	是否必选(N/Y)	参数类型	描述
notification.superx.capsule.state	Y	int	0：不展示（默认） 1：展示
notification.superx.capsule.icon	Y	Icon	胶囊图标
notification.superx.capsule.content	Y	String	胶囊文本
notification.superx.capsule.contentColor	N	int	文字颜色自定义，默认黑
notification.superx.capsule.bgColor	N	int	胶囊背景自定义，默认白（有描边）
notification.superx.capsule.showTime	N	int	设置胶囊显示多少秒，最大值 180。【电话、录音一直显示的情况传-1】

notification.superx.capsule.clickResp	N	PendingIntent	胶囊的点击事件，默认取 notification.superx.clickResp 字段值

4.3 原子岛[左岛/右岛]模版

原子岛数据字段存在 **“notification.superx.island”**

参数	是否必选【N/Y】	参数类型	描述
island.superx.leftTemplate	Y	int	参数类型 1：图片+文本
island.superx.leftInfo	Y	Bundle	承载原子岛左岛的资源
island.superx.rightTemplate	Y	int	参数类型 1：律动动画[不需要传资源] 2：进度动画[不需要传资源] 3：加载中动画[不需要传资源] 4：文本+图片[至少选一个] 5：图片+文本[至少选一个] 6：胶囊文本
island.superx.rightInfo	Y	Bundle	承载原子岛右岛的资源
island.superx.forceShow	N	Boolean	在全屏场景下，是否要强制出现 true ： 需要强制显示 false ： 不需要[*默认值]
island.superx.forceShowCard	N	Boolean	是否直接出卡。如航班查看行情，点击 loading，成功后，直接出卡。默认值 false true：需要直接出卡 false：不需要直接出卡
island.superx.islandClick	N	int	点击岛的行为： 0：出卡【默认值】 1：跳落地页 2：不支持跳转【点击反馈】
island.superx.clickResp	N	PendingIntent	islandClick 为 1 时，跳转的信息
island.superx.landingInfo	N	String	进应用时，原子岛隐藏。如果不设置，继续显示。需要传落地页的包名，详见 https://km.vivo.xyz/pages/viewpage.action?pageId=1112270258
island.superx.eventInfo	Y	String	建议岛埋点上报使用。详见 https://km.vivo.xyz/pages/viewpage.action?p

			ageId=1118248675
island.superx.callbackInfos	N	String	岛/大卡/从岛上消失时，通过广播回传给 cp 的信息。
island.superx.showTime	N	int	在原子岛上显示多少秒，最长是 180 秒【电话、录音一直显示的情况传-1】
island.superx.template	N	int	参数含有，不配置的话，表示不支持大卡 1：强调信息模板 2：进度可视化模板 3：左右文本对称模版 4：基础模版 5：导航模版 6：自定义模版
island.superx.baseInfos	N	Bundle	用来传大卡基础区的信息。需将 4.4 章节的模版数据塞到此 bundle 里面。
island.superx.infos	N	Bundle	用来传大卡扩展区的信息。需将 4.5/4.6/4.7 章节的模版数据塞到此 bundle 里面。
island.superx.islandType	N	int	岛的优先级类型 1：小 v 建议（用户主动） 2：小 v 建议（用户被动）

原子岛左岛数据结构，存在“**island.superx.leftInfo**” Bundle

参数	是否必选【N/Y】	参数类型	描述
island.superx.leftInfo.icon	Y	Icon	左侧图标
island.superx.leftInfo.content	N	Charsequence	左侧文本，支持 SpannableString 设置字体颜色。支持计时器文本。https://km.vivo.xyz/pages/viewpage.action?pageId=438573026

原子岛右岛数据结构，存在“**island.superx.rightInfo**” Bundle

参数	是否必选【N/Y】	参数类型	描述
island.superx.rightInfo.waveColor	N	ArrayList<int>	律动动画的颜色，支持自定义。第一个值传主色，第二值传辅色
island.superx.rightInfo.waveState	N	int	律动动画的状态： 0：暂停 1：播放【默认值】
island.superx.rightInfo.icon	N	Icon	当 rightTemplate 选择 4 或者 5 时，

			图标。
island.superx.rightInfo.content	N	Charsequence	当 rightTemplate 选择 4 或者 5 时，文本。支持 SpannableString 设置字体颜色
island.superx.rightInfo.capsuleContent	N	Charsequence	当 rightTemplate 选择 6 时，左侧胶囊文本。支持 SpannableString 设置字体颜色
island.superx.rightInfo.capsuleBgColor	N	int	胶囊文本背景颜色。
island.superx.rightInfo.clickResp	N	PendingIntent	当右侧为胶囊文本，图片模板时的点击事件。动画类不支持点击。
island.superx.rightInfo.progressValue	N	int	当 rightTemplate 选择 2 时，当前的进度值。
island.superx.rightInfo.progressColor	N	int	当 rightTemplate 选择 2 时，当前的进度环的颜色值。
island.superx.rightInfo.progressBgColor	N	int	当 rightTemplate 选择 2 时，当前的进度环背景的颜色值。
island.superx.rightInfo.progressState	N	int	当 rightTemplate 选择 2 时，进度更新的状态，会先判断此状态再读 progressValue 值 -1：更新失败【注：展示失败的图标】 0：更新中【默认值】 1：更新成功
island.superx.rightInfo.loadingColor	N	int	loading 模板，中间动画圆点的颜色

4.4 基础模版

基础模版 *基础信息区字段定义，存在核心字段“notification.superx.baseInfos”中



参数	是否必选	参数类型	描述
notification.superx.baseInfos.icon	N	Icon	默认使用普通通知图标 如果设置此图标，则会使用应用设置的图标
notification.superx.baseInfos.title	Y	CharSequence	对当前状态的简要描述。
notification.superx.baseInfos.content	Y	CharSequence	辅助信息描述
notification.superx.baseInfos.subInfo	N【template 为 4 时，这里必选】	int	辅助信息区标识（默认不展示） 0：不展示 1：展示文本 2：展示胶囊文本 3：展示图片 4：展示多图片（带点击操作） *注意 只有 template 为 4 基础模版才可配置此值 5：展示进度 6：展示加载中
notification.superx.baseInfos.subText	N	String	辅助显示区文本
notification.superx.baseInfos.subTextColor	N	int	如果显示 subInfo 为 1 或者 2 时，文本的颜色
notification.superx.baseInfos.subCapsuleBgColor	N	int	如果显示 subInfo 为 2 时，胶囊文本的背景颜色

notification.superx.baseInfos.subImage	N	Icon	如果显示 subInfo 为 3 时，辅助显示区图片
notification.superx.baseInfos.subInfoClickResp	N	PendingIntent	如果显示 subInfo 为 2/3 时，辅助显示区点击事件
notification.superx.baseInfos.subImageList	N	ArrayList<Icon>	如果显示 subInfo 为 4 时，辅助显示区图片列表。*注意最多显示三个。如果图片大于一个，则必须都设置点击事件。 *图片大于三个走异常逻辑，图片大于一个时,必须每个图片都设置点击事件。图片只有一个时，可以不设置点击事件。
notification.superx.baseInfos.subInfoClickRespList	N	ArrayList<PendingIntent>	如果显示 subInfo 为 4 时，辅助显示区图片列表对应的点击事件。
notification.superx.baseInfos.subProgress	N	int	如果显示 subInfo 为 5 时，当前的进度
notification.superx.baseInfos.subProgressColor	N	int	如果显示 subInfo 为 5 时，当前的进度环的颜色
notification.superx.baseInfos.subProgressBgColor	N	int	如果显示 subInfo 为 5 时，当前的进度环背景的颜色
notification.superx.baseInfos.progressState	N	int	如果显示 subInfo 为 5 时，当前的进度状态。会先判断此状态再读 subProgress 值 -1 ： 更新失败【注：展示失败的图标】 0：更新中【默认值】 1：更新成功【注：展示成功的图标】
notification.superx.baseInfos.progressContent	N	String	大卡进度环内的内容,默认显示进度值
notification.superx.baseInfos.loadingColor	N	int	如果显示 subInfo 为 6 时，loading 动画的中间圆点的颜色值

4.5 强调信息模版



*强调信息区字段定义，存在核心字段“notification.superx.infos”中

参数	是否必选(Y/N)	参数类型	描述
notification.superx.infos.describe	Y	String	辅助描述
notification.superx.infos.coreInfo	Y	String	强调信息
notification.superx.infos.image	Y	Icon	强调信息区图片
notification.superx.infos.imageClickResp	N	PendingIntent	强调区图标点击事件

4.6 进度可视化模版



*进度可视区字段定义，存在核心字段“notification.superx.infos”中

参数	是否必选(Y/N)	参数类型	描述
notification.superx.infos.nodeIcon	Y	ArrayList<Icon>	节点图标，2~5 个，其他情况异常。按节点图标顺序依次排布。(4-5 个点的时候系统强制不显示指示器)
notification.superx.infos.progress	Y	int	进度值，最大值是 100。
notification.superx.infos.indicatorIcon	N	Icon	指示器图标，若不设置，不展示。
notification.superx.infos.indicatorLoc	N	int	指示器的位置：注意：如果没有给 indicatorIcon 字段，则此字段无效 1：覆盖在进度线上方（默认值） 2：显示在进度线上方
notification.superx.infos.progressColor	N	int	进度条颜色
notification.superx.infos.BgColor	N	int	进度条背景色

4.7 左右信息对称模版



*左右信息区字段定义，存在核心字段“notification.superx.infos”中

参数	是否必选(Y/N)	参数类型	描述
notification.superx.infos.leftMain	Y	String	左侧主文本信息
notification.superx.infos.leftSub	Y	String	左侧副文本信息
notification.superx.infos.midTopMsg	N	String	中间顶部的信息

notification.superx.infos.midMainType	Y	int	中间主信息的类型 1.图片 2.文
notification.superx.infos.midMainIcon	N	Icon	中间主信息图片。当 midMainType 为 1 时，取此字段
notification.superx.infos.midMainMsg	N	String	中间主信息文本。当 midMainType 为 2 时，取此字段
notification.superx.infos.midSubType	N	int	中间副信息的类型 1.图片 2.文本
notification.superx.infos.midSubIcon	N	Icon	中间副信息图片。当 midSubType 为 1 时，取此字段
notification.superx.infos.midSubMsg	N	String	中间副信息文本。当 midSubType 为 2 时，取此字段
notification.superx.infos.rightMain	Y	String	右侧主文本信息
notification.superx.infos.rightMainExtra	N	String	右侧主文本 右上角描述信息，一般用于行程跨天。系统强制用红色，如+1 天
notification.superx.infos.rightSub	Y	String	右侧副文本信息

4.8 小卡&OriginB 锁屏模版



*小卡和 OriginB 锁屏字段定义，存在核心字段“notification.superx.shortInfos”中

参数[1]	是否必选(Y/N)	参数类型	描述
notification.superx.shortInfos.icon	N	Icon	默认使用普通通知图标 如果设置此图标，则会使用应用设置的图标
notification.superx.shortInfos.image	Y	Icon	强调信息区图片
notification.superx.shortInfos.imageClickResp	Y	PendingIntent	强调区图标点击事件，小卡的强调信息图标点击事件
notification.superx.shortInfos.OriginBImage	N	Icon	Origin 锁屏原子通知的图标。不设置的话，用应用图标代替。
notification.superx.shortInfos.describeShort	Y	String	给小卡和 Origin 锁屏基础信息的字段。
notification.superx.shortInfos.coreInfoShort	Y	String	给小卡和 Origin 锁屏的强调信息

第五章 Demo 代码

5.1 本地创建示意：（具体的参数按照上面的要求传）

详见 km

https://km.vivo.xyz/pages/viewpage.action?pageId=1105734105

```
Bundle b = new Bundle();
b.putInt("notification.superx.operation", 0);
b.putBoolean("notification.superx.showNotify", true);
b.putInt("notification.superx.template", 1);
b.putParcelable("notification.superx.clickResp", mPendingIntent);
b.putString("notification.superx.scene", "HEALTH_REGISTER");
```

[1]

```
Bundle baseInfo = new Bundle();
// icon
baseInfo.putParcelable("notification.superx.baseInfos.icon", icon);
// title & content
baseInfo.putCharSequence("notification.superx.baseInfos.title", title);
baseInfo.putCharSequence("notification.superx.baseInfos.content", content);

b.putBundle("notification.superx. baseInfos", baseInfo); //CHANNEL_NORMAL 通知渠道
Notification notification = new NotificationCompat.Builder(mContext, CHANNEL_NORMAL)
        .setContentTitle(mContext.getText(R.string.traditional_notification_title))
        .setContentText(traditionalNotificationContent)
        .setSmallIcon(R.mipmap.ic_launcher)
        .setAutoCancel(true)
        .setExtras(b)
        .build();
mManager.notify(notificationId, notification);
```

5.2 本地更新:

代码同本地创建，需要更新字段 notification.superx.operation 为 1

```
b.putInt("notification.superx.operation", 1);
// 更新通知
mManager.notify(notificationId, notification);
```

5.3 本地结束:

（a）. NotificationManager 的 notify 方法: 代码同本地创建，需要更新字段 notification.superx.operation 为 2，可以通过配置“notification.superx.keepDuration”来设置结束后继续显示一段时间（最长 1 小时）。

（b）.NotificationManager 的 cancel 方法 ： 如果想直接取消掉这个原子通知，后续也不需要再展示。mManager.cancel(tag, id)方式取消，传一个固定 tag（"VIVO_SUPERX_TAG"）进来。

第六章 云端更新

6.1 鉴权

原子通知远程更新接口与普通通知同属一套鉴权方式，详情可见 vpush 开放平台接口文档：https://dev.vivo.com.cn/documentCenter/doc/362#w2-24351194

要想调用 PUSH 接口，任何接入方都要有个鉴权操作。其他接口 header 中必须携带该参数。

接口返回的参数 authToken，一个 appId 可对应多个 token，24 小时过期，业务方做中心缓存，1-2 小时更新一次。

限制：频率限制，单个 app 10 次/s。超频返回错误码 10093。

访问方式

URL	编码方式	协议	method	Content-Type
/message/auth	Utf-8	https	POST	application/json

Curl e.g.：

curl -X POST -H 'Content-Type:application/json' -d '${your_request_body}' https://api-push.vivo.com.cn/message/auth

Request body e.g.:

```
{
    "appId":10004,
      "appKey":"25509283-3767-4b9e-83fe-b6e55ac6243e",
    "timestamp":1501484120000,
      "sign":"8424f52fd5eaedc16474e4f702d230d2"
}
```

Response body e.g.:

http status 200:

业务成功：

```
{
    "result":  0,
```

```
        "desc":   "请求成功",
        "authToken":      "24ojds98fu3jqrioeu982134jieds9fq43u09uaf"
}
业务异常：
{
        "result":    xxx,
        "desc":   "xxx 不合法"
}
http status 500：
Internet server error!
```

sign 生成示例

```
1、生成 sign 的示例参数如下：
appId:10004
appKey:25509283-3767-4b9e-83fe-b6e55ac6243e
timestamp:1501484120000
appSecret:7265f2a4-ebbb-44bf-88b9-b03e67dfdc21
2、按照顺序拼接参数：
1000425509283-3767-4b9e-83fe-b6e55ac6243e15014841200007265f2a4-ebbb-44bf-88b9-b03e67dfdc21
3、MD5 成小写字母：
sign = MD5(1000425509283-3767-4b9e-83fe-b6e55ac6243e15014841200007265f2a4-ebbb-44bf-88b9-b03e67dfdc21)
4、得到的最终 sign 字段：
fe3b46a2befc60334c2388676a752bd6
```

接口定义

输入参数：

属性名字	类型	是否必填 Y/N	描述
appId	int	Y	用户申请推送业务时生成的 appId
appKey	string	Y	用户申请推送业务时获得的 appKey
timestamp	long	Y	Unix 时间戳 做签名用，单位：毫秒，且在 vivo 服务器当前 utc 时间戳前后十分钟区间内。

			该 timestamp 要与生成 sign 时使用的 timestamp 值相同。
sign	string	Y	签名 使用 MD5 算法，字符串拼接（appId+appKey+timestamp+appSecret），然后通过 MD5 加密得到的值（字母小写）。 **如 sign 生成示例所示，可使用示例参数生成 sign，与示例结果对比是否一致，如一致表示生成正确，如不一致请排查按 sign 生成示例指引排查。**

输出参数：

属性名字	类型	描述
result	int	接口调用是否成功的状态码 0 成功，非 0 失败
desc	string	文字描述接口调用情况
authToken	string	当鉴权成功时才会有该字段，推送消息时，需要提供 authToken，有效期默认为 1 天，过期后无法使用。一个 appId 可对应多个 token，24 小时过期，业务方做中心缓存，1-2 小时更新一次。

6.2 单推

接口说明
接入方携带消息内容以及用户 regId（或 alias）进行原子通知更新或结束的远程推送。
使用场景：如挂号。
限制：单位时间内请求频次限制。

访问方式

URL	编码方式	协议	method	Content-Type
/livemessage/send	Utf-8	https	POST	application/json

Curl e.g.：

```
curl -X POST -H 'authToken:${your_auth_token}' -H 'Content-Type:application/json' -d '${your_request_body}' https://api-push.vivo.com.cn/livemessage/send
```

Request body e.g.:

```
{
    "appId":10004,
    "regId":"12345678901234567890123",
```

```
"notifyType":1,
"title":"标题 1",
"content":"内容 1",
"timeToLive":86400,
"skipType":2,
"skipContent":"http://www.vivo.com",
"networkType":"1",
"extra":{
        "callback":"http://www.vivo.com",
        "callback.param":"vivo"
},
"notifyId": 1,
"liveMessage":{
    "capsuleData":{
        "bgColor":"#32d4d4",
        "content":"胶囊信息",
        "contentColor":"#222222",
        "icon":{
            "path":"res/drawable-hdpi/vivo_push_icon.jpg"
        },
        "newNode": 1,
        "state":1
    },
    "operation":1,
    "scene":"HEALTH_REGISTER",
    "keepDuration": 0,
```

```
"showNotify": true,
"changeRecord": 999,
"templateData":{
    "baseInfo":{
        "icon":{
            "path":"res/drawable-hdpi/vivo_push_icon.jpg"
        },
        "mainText":[
            {
                "text":"主文本",
                "textColor":"#FFFFFF"
            },
            {
                "text":"1",
                "textColor":"#00FFFF"
            }
        ],
        "subText":[
            {
                "text":"副文本",
                "textColor":"#FFFFFF"
            },
            {
                "text":"1",
                "textColor":"#00FFFF"
            }
```

```
        ]
    },
    "priorityInfo":{
        "image":{
            "path":"res/drawable-hdpi/vivo_push_icon.jpg"
        },
        "mainText":"强调信息",
        "skipContent":"https://www.vivo.com",
        "skipType":2,
        "subText":"辅助信息"
    },
    "progressInfo": {
        "nodeIcon": [
            {
                "path":"res/drawable-hdpi/vivo_push_icon.jpg"
            },
            {
                "path":"res/drawable-hdpi/vivo_push_icon.jpg"
            }
        ],
        "indicatorIcon": {
            "path":"res/drawable-hdpi/vivo_push_icon.jpg"
        },
        "indicatorLoc": 1,
        "progress": 30,
        "progressColor": "#00FFFF",
```

```
        "bgColor":  "#0A00FFFF"
    },
    "shortInfo":{
        "lockIcon":{
            "path":"res/drawable-hdpi/vivo_push_icon.jpg"
        },
        "icon":{
            "path":"res/drawable-hdpi/vivo_push_icon.jpg"
        },
        "image":{
            "path":"res/drawable-hdpi/vivo_push_icon.jpg"
        },
        "mainText":"小卡基础信息",
        "subText":"小卡辅助信息",
        "skipContent":"https://www.vivo.com",
        "skipType":2
    },
    "subInfo":{
        "bgColor":"#32d4d4",
        "image":null,
        "skipContent":"https://www.vivo.com",
        "skipType":2,
        "text":"辅助",
        "textColor":"#222222",
        "type":2
    }
```

```
        },
        "templateType":1,
        "version":null
    },
    "requestId":"25509283-3767-4b9e-83fe-b6e55ac6b123"
}
```

Response body e.g.:

http status 200:

业务成功：

```
{
    "result": 0,
    "desc": "请求成功",
    "taskId":   "121397329"
}
```

推送使用的 regId 或 alias 不合法，无法送达：

```
{
    "result": 10302,
    "desc": "regId 不合法",
    "invalidUser": {
        "status": 1,
        "userid": "15638535410301000000001"
    }
}
```

业务异常：

```
{
    "result":   xxx,
```

```
    "desc": "xxx 不合法"
}

http status 500：
Internet server error!
```

接口定义

输入参数:

属性名字	类型	是否必填 Y/N	描述
appId	int	Y	用户申请推送业务时生成的 appId，用于与获取 authToken 时传递的 appId 校验，一致才可以推送
regId	string	N	应用订阅 PUSH 服务器得到的**设备 token**（regId，alias 两者需一个不为空，当两个不为空时，取 regId）
alias	string	N	别名 长度不超过 70 字符（regId，alias 两者需一个不为空，当两个不为空时，取 regId）
notifyType	int	Y	通知类型 1:无，2:响铃，3:振动，4:响铃和振动
title	string	Y	通知标题（用于通知栏消息） 最大 20 个汉字（一个汉字等于两个英文字符，即最大不超过 40 个英文字符）
content	string	Y	通知内容（用于通知栏消息） 最大 50 个汉字（一个汉字等于两个英文字符，即最大不超过 100 个英文字符）
timeToLive	int	N	消息缓存时间，单位是秒。在用户设备没有网络时，消息在 Push 服务器进行缓存，在消息缓存时间内用户设备重新连接网络，消息会下发，超过缓存时间后消息会丢弃。取值至少 60 秒，最长 7 天。当值为空时，默认一天
skipType	int	Y	点击跳转类型 1：打开 APP 首页 2：打开链接 3：自定义 4:打开 app 内指定页面
skipContent	string	N	跳转内容 跳转类型为 2 时，跳转内容最大 1000 个字符，跳转类型为 3 或 4 时，跳转内容最大 1024 个字符，skipType 传 3 需要在 onNotificationMessageClicked 回调函数中自己写处

			理逻辑。关于 skipContent 的内容可以参考【vivo 推送常见问题汇总】
networkType	int	N	网络方式 -1：不限，1：wifi 下发送，不填默认为-1
~~classification~~	~~int~~	~~N~~	~~消息类型 0：运营类消息，1：系统类消息。不填默认为 0~~
extra	JSON Object	N	高级特性（详见目录：一.公共——4.高级特性 extra）
requestId	string	Y	用户请求唯一标识 最大 64 字符
pushMode	int	N	推送模式 0：正式推送；1：测试推送，不填默认为 0（测试推送，只能给 web 界面录入的测试用户推送；审核中应用，只能用测试推送）
notifyId	int	Y	每条消息在通知显示时的唯一标识。原子通知消息则为本地创建时指定的 notifyId
profileId	string	N	关联终端设备登录用户标识，最大长度为 64
liveMessage	JSON Object	Y	原子通知结构对象

liveMessage 对象

属性名字	类型	是否必填 Y/N	描述
operation	**int**	**Y**	**1：原子通知远程更新 2：原子通知远程结束**
scene	**string**	**Y**	**本次原子通知应用的场景**
keepDuration	**int**	**N**	**原子通知结束的存档时间，单位 s。最长存档显示时间 1h。表示原子通知结束后，还需要保留显示多久，默认不存档，仅在 operation 设置为结束时才有效。**
showNotify	**boolean**	**N**	**原子通知展示失败时**
templateType	**int**	**Y**	**模板类型： 1：强调信息模板 2：进度可视化模板**
changeRecord	**int**	**N**	**更新的顺序，若后续到达设备的更新信息此值小于当前值，则丢弃**
templateData	JSON Object	**Y**	**模板信息的数据对象**
capsuleData	JSON Object	**N**	**胶囊视图数据对象**

templateData->baseInfo 基础信息区

属性名字	类型	是否必填 Y/N	描述
icon	Image JSON Object	Y	icon 图片路径，使用应用本地资源图片
mainText	Array [richText]	Y	主文本内容，对当前状态的简要描述
subText	Array [richText]	Y	副文本内容，对主文本的详细描述或信息补充，或其他维度的辅助信息

templateData->baseInfo->richText 基础信息区-富文本

属性名字	类型	是否必填 Y/N	描述
text	string	Y	文本内容
textColor	string	N	文本内容自定义颜色

templateData->priorityInfo 强调信息区（templateType=1 时必填）

属性名字	类型	是否必填 Y/N	描述
image	Image JSON Object	Y	“强调信息区”相关的图片路径，使用应用本地资源图片
mainText	string	Y	当前场景中最为关键的信息。只显示一行，超过一行，打点处理
subText	string	Y	用来解释强调信息。只显示一行，超过一行，打点处理
skipType	int	N	点击图片的跳转方式 跳转类型 1：打开 APP 首页 2：打开链接 3：自定义 4:打开 app 内指定页面
skipContent	string	N	点击图片的跳转地址

templateData->progressInfo 进度信息区（templateType=2 时必填）

属性名字	类型	是否必填 Y/N	描述
nodeIcon	Image JSON Array	Y	节点图标的图片路径，使用应用本地资源图片，可以使用 2~5 个
indicatorIcon	Image JSON Object	N	指示器图标，使用应用本地资源图片，如果未设置则不展示指示器
indicatorLoc	int	N	指示器位置： 1、覆盖在进度线上（默认值）

			2、显示在进度线上方
progress	int	Y	进度值，0~100 之间
progressColor	string	N	进度条颜色，需符合#RGB 格式
bgColor	string	N	进度条背景色，支持设置 alpha，需符合#RGB 或者#ARGB 格式

templateData->shortInfo 小卡和锁屏

属性名字	类型	是否必填 Y/N	描述
lockIcon	Image JSON Object	Y	锁屏状态下 icon 图片路径，使用应用本地资源图片
mainText	string	Y	对当前状态的简要描述
subText	string	Y	对主文本的详细描述或信息补充，或其他维度的辅助信息
icon	Image JSON Object	Y	小卡组件 icon 图片路径，使用应用本地资源图片
image	Image JSON Object	Y	小卡组件图片路径，使用应用本地资源图片
skipType	int	N	点击图片的跳转方式 跳转类型 1：打开 APP 首页 2：打开链接 3：自定义 4:打开 app 内指定页面
skipContent	string	N	点击图片的跳转地址

templateData->subInfo 辅助信息区

属性名字	类型	是否必填 Y/N	描述
type	int	Y	辅助信息样式 0：不显示 1：纯文本 2：胶囊文本 3：图片
text	string	N	胶囊区域内展示的文本内容
textColor	string	N	文本内容的文字自定义颜色
bgColor	string	N	胶囊文本的胶囊背景自定义颜色
image	Image JSON Object	N	图片路径，使用应用本地资源图片
skipType	int	N	点击图片的跳转方式

			跳转类型 1：打开 APP 首页 2：打开链接 3：自定义 4:打开 app 内指定页面
skipContent	**string**	**N**	**点击图片的跳转地址**

capsuleData 胶囊样式数据对象

属性名字	**类型**	**是否必填 Y/N**	**描述**
state	**int**	**Y**	**是否展示胶囊样式** **0：不展示** **1：展示**
content	**string**	**Y**	**胶囊区域内展示的文本内容**
contentColor	**string**	**N**	**文本内容的文字自定义颜色**
bgColor	**string**	**N**	**胶囊文本的胶囊背景自定义颜色**
icon	**Image JSON Object**	**Y**	**图片路径，使用应用本地资源图片**
newNode	**int**	**N**	**节点信息，当前场景下的下一个节点则+1**

image 数据对象

属性名字	**类型**	**是否必填 Y/N**	**描述**
path	**string**	**Y**	**图片路径，使用应用本地资源图片**

输出参数:

属性名字	**类型**	**描述**
result	int	接口调用是否成功的状态码 0 成功，非 0 失败
desc	string	文字描述接口调用情况
taskId	string	消息 ID
invalidUser	JSON Object	非法用户信息，包括 status 和 userid，userid 为接入方传的 regId 或者 alias，status 有 3 种情况：1.userid 不存在；2.卸载，或主动触发解订阅，或用户清除数据(用户清除数据会使客户端 SDK 触发解订阅) 4.非测试用户

6.3 回执

原子通知回执链路与普通通知相同，推送接口使用 extra 字段封装回执信息，开平回执接口文档详见：https://dev.vivo.com.cn/documentCenter/doc/681

推送接口 extra:

属性名字	类型	是否必填 Y/N	描述
callback.param	string	N	回执自定义参数，长度最大 64 个字符
callback.id	string	N	回执 ID，新回执对应的回执地址 id，原子通知仅支持新回执

新增拟定原子通知特有的回执类型与数据如下：

回执主类型	主类型描述	回执子类型	子类型描述
300	原子通知送达	/	/
301	原子通知消息下发失败	31000	不匹配的其他原因
		31001	原子通知推送参数校验不合法
		31002	内容审核不通过
		31003	设备未订阅该应用
		31004	regId 不存在
		31005	设备超过 14 天不活跃
		31006	设备不支持原子通知远程更新
302	原子通知客户端展示失败	32000	未展示其他
		32001	用户关闭该应用原子通知
		32002	原子通知不存在，用户已删除或未创建
		32003	系统版本不支持原子通知
		32004	图片资源不存在
		32005	应用被卸载
		32006	跳转页面不合法
		32007	消息超过频控限制
		32008	当前应用或场景未开通原子通知权限
		32009	原子通知展示失败，转普通通知

第七章 其他说明

1. 兼容性设计：是否支持原子岛

   a.通过系统 Ftfeature 【vivo.software.disable_island】，**true：表示不支持原子岛**

   如果此项目不支持原子岛会配置成 true，默认不配置此字段。

   b.OS4.0 的项目不支持原子岛

   综上：支持原子岛的项目是 OS 版本大于等于 5.0 且 disable_island Feature 是 false。

   获取 ROM 版本号 ： float ROM_VERSION = FtBuild.getRomVersion();

   boolean DISABLE_ISLAND = FtFeature.isFeatureSupport("vivo.software.disable_island");

2. 需要发原子通知，但是不想在状态栏显示原子岛或者原子胶囊，怎么做？

   notification.superx.capsule，notification.superx.island 都不填。

3. 单条原子通知的最长生命周期是 8 小时。超过 8 小时，此条原子通知会被系统清除掉。
4. 单条原子通知最长不刷新时长是 2 小时，超过 2 小时会被系统清理掉。
5. 原子通知[islandNotify 为 false 的情况]Icon 资源无更新，可以不传，复用之前的资源
6. 多语言场景问题解决方案：建议 app 将本地的语言环境上传给服务器，后续服务器更新使用对应的语言，至少要适配中英文。
7. 原子通知结束，且无存档期的情况下，只需要传结束（notification.superx.operation）标识，其他数据可不传
8. 颜色异常的默认值问题，默认值可以写成 0x0（alpha 为 0，视为异常值）
9. 如何判断原子通知设置界面某个场景开关状态

   系统在 NotificationMananger.java 中新增接口，可以通过反射调用

   // 返回 true，代表开关打开，反之，关闭。

   public boolean getSceneStatus(String pkgName, String sceneName)

   场景名称，详见：

   https://docs.vivo.xyz/detail/office/020103540893?spaceId=15279&appName=vapd

10. SystemUI 岛和卡片切换，对模块定向发送状态的广播

    action：vivo.intent.action.ISLAND_STATE_CHANGED

字段名称	类型	描述
islandInfo	bundle	在通知中封装回传数据
island.superx.callbackInfos	String	原子岛模版中的参数，模块在发送原子岛数据时携带过来。
island.superx.state	int	原子岛的状态： 1：岛创建显示 2：卡显示 3：卡切换成岛显示 4：岛自动删除【超时/主动 cancel】 5：岛横滑消失 【用户删除】

系统发送通知的封装数据示意：

```
Intent intent = new Intent(STATUS_BAR_ISLAND_ACTION);
Bundle bundle = new Bundle();
bundle.putString("island.superx.callbackInfos", getCallbackInFos());
bundle.putInt("island.superx.state", state);
intent.putExtra("islandInfo", bundle);
```

```
mContext.sendBroadcast(intent, STATUS_BAR_ISLAND_PERMISSION);
```