PROGRAMAÇÃO DE VIDEO MODO TEXTO

- MONITOR DE VÍDEO
 - MONOCROMÁTICO E COLORIDO
- ADAPTADORES DE VÍDEO
 - CONTROLADORES + MEMÓRIA DE VÍDEO
- MODOS DE VÍDEO
 - MODO GRÁFICO (PIXELS) E TEXTO (80 COLUNAS x 25 LINHAS)
- MODO TEXTO
 - MATRIZ DE PONTOS (DOTS) FORMA UM CARACTER
 - NÚMERO DE PONTOS DEPENDE DA RESOLUÇÃO

TIPOS DE ADAPTADORES:

•	MDA	MONOCHROME DISPLAY ADAPTER	9 X 14 PONTOS
•	CGA	COLOR GRAPHICS ADAPTER	8 X 8 PONTOS
•	EGA	ENHANCED GRAPHICS ADAPTER	8 X 14 PONTOS
•	VGA	VIDEO GRAPHICS ADAPTER	8 X 19 PONTOS
•	MCGA	MULTI-COLOR GRAPHICS ADAPTER	8 X 19 PONTOS

TABELA DE SELEÇÃO PARA MODO TEXTO DE DIVERSOS ADAPTADORES

0	40 X 25 ; 16 CORES	TODOS EXCETO MDA
1	40 X 25 ; 16 CORES	TODOS EXCETO MDA
2	80 X 25 ; 16 CORES	TODOS EXCETO MDA
3	80 X 25 ; 16 CORES	TODOS EXCETO MDA
7	80 X 25 : MONOCROMÁTICO	MDA. EGA E VGA

PROGRAMAÇÃO MODO TEXTO

VÍDEO: 0 X 0 - CANTO SUPERIOR ESQUERDO

24 X 79 - CANTO INFERIOR DIREITO

12 X 39 - CENTRO

- CARACTER É ESPECIFICADO PELO CONTEÚDO DE UMA PALAVRA: LOW BYTE CONTÉM O CÓDIGO ASCII E O HIGH BYTE CONTÉM O ATRIBUTO DO CARACTER (COR, BLINKING, UNDERLINED, ETC.)
- PÁGINAS

UM ADAPTADOR DIVIDE SUA MEMÓRIA EM PÁGINAS, DE TAL MANEIRA QUE UMA PÁGINA PODE ARMAZENAR DADOS DE UMA TELA. AS PÁGINAS SÃO NUMERADAS, INICIANDO-SE PELA PÁGINA 0. O NÚMERO DE PÁGINAS DEPENDE DO ADAPTADOR. CADA PÁGINA TEM 4KB (80 X 25 X 2 = 4000).

- TABELA DE NÚMERO DE PÁGINAS
 - NÚMERO MÁXIMO DE PÁGINAS

MODOS	CGA	EGA	VGA
0- 1	8	8	8
2-3	4	8	8
7	NA	8	8

- PÁGINA ATIVA É A PÁGINA CORRENTE.
- BYTE DE ATRIBUTO PARA OS MODOS 0 -3 (16 CORES)



Background

Foreground

BL = Blinking

IN = Intensidade

R = Red

G = Green

B = Blue

TABELA DE CORES

CORES BÁSICAS	IRGB	COR
	0000	PRETO
	0001	AZUL
	0010	VERDE
	0011	CYAN
	0100	VERMELHO
	0101	MAGENTA
	0110	MARROM
	0111	BRANCO
CORES BRILHANTES	IRGB	COR
	0000	PRETO
	1000	CINZA
	1001	AZUL CLARO
	1010	VERDE CLARO
	1011	CYAN CLARO
	1100	VERMELHO CLARO
	1101	MAGENTA CLARO
	1110	AMARELO
Ricardo Pannain	1111	BRANCO INTENSA Organização Básica de Computadores e Linguagem de Montagem 7 - 5

. ATRIBUTOS MONOCROMÁTICOS

00H PRETO NO PRETO 07H **BRANCO NO PRETO - NORMAL** 01H NORMAL SUBLINHADO **NORMA INTENSO (BRILHANTE)** OFH 09H **BRILHANTE SUBLINHADO** 70H VIDEO REVERSO 80H NORMAL BLINKING **BLINKING INTENSO** 8FH FFH **BLINKING INTENSO** F₀H VIDEO REVERSO BLINKING

INT 10H PARA MODO GRÁFICO

INT 10H FUNÇÃO 0H - SELECIONA MODO DE VÍDEO

ENTRADA:

AH = 0

AL = NÚMERO CORRESPONDENTE AO MODO

SAÍDA: NENHUMA

INT 10H FUNÇÃO 1H - MUDA O TAMANHO DO CURSOR

ENTRADA:

AH = 1

CH = INÍCIO LINHA DE VARREDURA

CL = FIM LINHA DE VARREDURA

SAÍDA: NENHUMA

INT 10H FUNÇÃO 2H - MOVE O CURSOR

ENTRADA:

AH = 2

DH = NOVA LINHA (0 - 24)

DL = NOVA COLUNA

BH = PÁGINA

INT 10H FUNÇÃO 3H - PEGA A POSIÇÃO DO CURSOR

ENTRADA:

AH = 3

BH = NÚMERO DA PÁGINA

SAÍDA:

DH = LINHA DO CURSOR

DL = COLUNA DO CURSOR

CH = LINHA DE VARREDURA

CL = LINHA DE VARREDURA FINAL

INT 10H FUNÇÃO 5H - SELECIONA PÁGINA ATIVA ENTRADA:

AH = 5

AL = NÚMERO DA PÁGINA ATIVA

0 - 7 PARA MODOS 0, 1

0 - 3 PARA CGA MODOS 2, 3

0 -7 PARA EGA, MCGA, VGA MODOS 2, 3

0-7 PARA EGA, VGA MODO 7

INT 10H FUNÇÃO 6H - SCROLL UP DA TELA OU DE UMA JANELA ENTRADA:

AH = 6

AL = NÚMERO DE LINHAS DE SCROLL (= 0, TODA A TELA)

BH = ATRIBUTO PARA LINHAS DE SCROLL

CH,CL= LINHA, COLUNA DO CANTO SUPERIOR ESQUERDO DA JANELA

DH,DL= LINHA, COLUNA DO CANTO INFERIOR DIREITO DA JANELA

SAÍDA = NENHUMA

INT 10H FUNÇÃO 7H - SCROLL DOWN DA TELA OU JANELA ENTRADA:

AH = 7

AL = NÚMERO DE LINHAS DE SCROLL (= 0, TODA A TELA)

BH = ATRIBUTO PARA LINHAS DE SCROLL

DH, DL = LINHA, COLUNA CANTO SUPERIOR DA JANELA

CH, CL = LINHA, COLUNA CANTO INFERIOR DA JANELA

SAÍDA = NENHUMA

INT 10H FUNÇÃO 8H - LE UM CARACTER SOBRE O CURSOR

ENTRADA:

AH = 8

BH = NÚMERO DA PÁGINA

SAÍDA:

AH = ATRIBUTO DO CARACTER

AL = CÓDIGO ASCII DO CARACTER

INT 10H FUNÇÃO 9H MOSTRA UM CARACTER SOBRE O CURSOR COM ATRIBUTO ENTRADA:

AH = 9

BH = NÚMERO DA PÁGINA

AL = CÓDIGO ASCII DO CARACTER

CX = NÚMERO DE VEZES QUE O CARACTER SERÁ ESCRITO

BL = ATRIBUTO DO CARACTER

INT 10H FUNÇÃO AH - MOSTRA UM CARACTER SOBRE O CURSOR COM ATRIBUTO CORRENTE

ENTRADA:

AH = 0Ah

BH = NÚMERO DA PÁGINA

AL = CÓDIGO ASCII DO CARACTER

CX = NÚMERO DE VEZES QUE O CARACTER SERÁ ESCRITO

SAÍDA: NENHUMA

INT 10H FUNÇÃO EH - MOSTRA UM CARACTER E AVANÇA O CURSOR ENTRADA:

AH = 0Eh

BH = NÚMERO DA PÁGINA

AL = CÓDIGO ASCII DO CARACTER

CX = NÚMERO DE VEZES QUE O CARACTER SERÁ ESCRITO

BL = COR DE FUNDO, SOMENTE PARA MODO GRÁFICO.

INT 10H FUNÇÃO FH - PEGA O MODO DE VÍDEO

ENTRADA:

AH = 0Fh

SAÍDA:

AH = NÚMERO DE COLUNA DA TELA

AL = MODO DE VÍDEO

BH = PÁGINA ATIVA.

EXERCÍCIO 1

 FAZER UM PROGRAMA QUE PREENCHA SUA TELA COM "A" VERMELHO EM FUNDO AZUL. SABENDO-SE QUE A PÁGINA ATIVA COLORIDA TEM ENDEREÇO INICIAL 0B800H.

EXERCÍCIO 2 : FAÇA UM PROGRAMA QUE:

- INICIALIZE O MODO 3 DO VÍDEO
- LIMPE (COM MAGENTA) UMA JANELA CUJO CANTO ESQUERDO SUPERIOR ESTEJA NA COLUNA 26 E LINHA 8, E O CANTO INFERIOR DIREITO NA COLUNA 52 E LINHA 16.FAÇA O CURSOR DO MAIOR TAMANHO POSSIVEL E MOVA-O PARA A COLUNA 39, LINHA 12
- IMPRIMA A LETRA "K", CYAN, BLINKING, NA POSIÇÃO DO CURSOR.

EXERCÍCIO 3 : FAÇA UM PROGRAMA QUE:

- INICIALIZE O MODO 3 DO VÍDEO
- LIMPE (COM AZUL) UMA JANELA DE 12 COLUNAS E 12 LINHAS NO CANTO SUPERIOR ESQUERDO
- MOVA O CURSOR PARA A COLUNA CENTRAL DESTA JANELA E IMPRIMA SEU NOME, COM UMA LETRA DE CADA COR.