LP22: Propriétés macroscopiques des corps ferromagnétiques

Alexandre Fafin

31/05/18

Références

[1]	M. Bertin, J.P.	Faroux, and J. Renault	. Electromagnétisme	4:	milieu:
	diélectriques et	aimantés. Dunod, 1984	:•		

- [2] P. Brenders, L. Douchet, and M. Sauzeix. *Electrotechnique, Conversion de puissance (PSI)*. Bréal, 2004.
- [3] J.Ph. Pérez. $\it Electromagnetisme: fondements et applications. Dunod, 2011.$

Niveau

L2

Pré-requis

- Equations de Maxwell
- Notion d'induction

Objectifs

- Propriétés des corps ferromagnétiques
- Reconnaître, tracer et exploiter un cycle d'hystérisis

Table des matières

1	1 Caractérisation du ferromagnétisme			
	1.1	Observations expérimentales	2	
	1.2	Equations de Maxwell	2	
2	2 Aimantation d'un corps ferromagnétique			
	2.1	Première aimantation	2	
	2.2	Dispositif expérimental[2]	3	
	2.3	Cycle d'hystérésis	3	
	2.4	Pertes fer	3	
3	Apı	olications : électroaimant[3]	3	

Introduction

Certains solides présentent une aimentation en l'absence de champ magnétique appliqué. Ces solides sont dits ferromagnétiques. Introduction historique [1]

1 Caractérisation du ferromagnétisme

1.1 Observations expérimentales

Manip: Mesure du champ \vec{B} d'une bobine alimentée avec et sans noyau de fer doux à l'intérieur. Sans courant il reste un champ \vec{B} rémanent, le matériau est aimanté. Le matériau n'est pas dans le même état avant et après.

Les propriétés ferromagnétiques concernent certains corps simples (ex : fer, cobalt, nickel) et beaucoup d'alliages. Les propriétés ferromagnétiques ne concernent que l'état condensé. Le ferromagnétisme résulte d'une interaction entre atomes.

Ces phénomènes expérimentaux sont interprétés à l'échelle macroscopique par l'hypothèse que tout élement de volume d'un matériau aimanté possède un moment dipolaire magnétique \vec{m} . Le phénomène d'aimentation sera alors caractérisé par la densité volumique de moments dipolaires \vec{M} :

$$\vec{M} = \frac{\partial \vec{m}}{\partial V} \tag{1}$$

1.2 Equations de Maxwell

Dans la suite on ne s'intéresse pas au champ électrique.

Nous avons déjà vu que l'on pouvait associer un moment magnétique à une boucle de courant. On va faire l'hypothèse que l'on peut définir une densité de courant \vec{j}_{lie} (boucles de courant fictive) au vecteur aimantation \vec{M} :

$$\vec{j}_{lie} = \vec{\text{rot}} \vec{M} \tag{2}$$

 \vec{j}_{lie} en $A.m^{-2}$ et \vec{M} en $A.m^{-1}$.

Equation de Maxwell Ampère

En négligeant le courant de déplacement on peut écrire l'équation de **2.1** Maxwell-Ampère sous la forme :

$$\vec{\text{rot}}\vec{B} = \mu_0(\vec{j}_{libre} + \vec{j}_{lie}) \tag{3}$$

Cela amène à introduire un champ annexe \vec{H} (induction magnétique ou champ d'excitation) qui est directement relié aux courants d'excitations imposés.

$$\begin{cases} \vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M}) \\ \vec{\text{rot}} \vec{H} = \vec{j}_{libre} \end{cases}$$
 (4)

On a également :

 \vec{B} est donc la somme de l'exciation magnétique (extérieur) et de l'aimantation du matériau (réponse du milieu)

Théorème d'Ampère

Il s'écrit maintenant :

$$\oint \vec{H}.\vec{dl} = I_{enlacee,libre} \tag{5}$$

On peut étudier la proportionnalité entre le champ \vec{H} et l'aimantation du matériau \vec{M} . L'aimantation \vec{M} acquise par la matière en un point est fonction du champ \vec{H} en ce On peut alors distinguer différents milieux magnétiques

- Diamagnétique $\vec{M} = \chi_m \vec{H}$ avec $\chi_m \approx -10^{-5}$
- Paramagnétique $\vec{M} = \chi_m \vec{H}$ avec $\chi_m \approx 10^{-3}$
- Ferromagnétique (plus de linéarité) $\parallel \vec{M} \parallel \approx \chi_m \parallel \vec{H} \parallel$ avec $\chi_m \approx 10^5$

$$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H} \tag{6}$$

2 Aimantation d'un corps ferromagnétique

2.1 Première aimantation

Tracer M(H) et B(H). M(H) sature quand B(H) pour H grand est linéaire.

(3) Donner des ordres de grandeur pour la saturation.

2.2 Dispositif expérimental[2]

Présentation du dispositif expérimental. Mesure de H et B. Avec le théorème d'Ampère :

$$Hl = N_1 i_1 \tag{7}$$

Avec la loi de Faraday (en considérant $i_2 = 0$)

$$e_2 = u_2 = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{dBSn_2}{dt} \tag{8}$$

A la sortie de l'intégrateur :

$$u_s = -\frac{1}{RC} \int u_2(t)dt \tag{9}$$

La voie de sortie est proportionnelle à B et la voie d'entrée à H.

2.3 Cycle d'hystérésis

Tracer le cycle d'hystérésis. Champ coercitif et champ rémanent.

2.4 Pertes fer

La puissance dissipée par les pertes fer est reliée à l'aire du cycle :

$$P_f = fVA \tag{10}$$

avec V le volume du matériau et A l'aire du cycle. Calculer l'air du cycle et en déduire les pertes fers. Comparer à la littérature.

Parler des ferromagnétiques durs et doux.

3 Applications : électroaimant[3]

Le but de l'électroaimant est de créer des champs \vec{B} élevés.

Conclusion

Ouvrir sur les applications (moteurs par exemple) et parler de l'interprétation microscopique.