Meta

Meta

# App Tabela de parâmetros

Versão 1.0

Classificação: Restrito

| Histórico de Modificações | | | |
|---|---|---|---|
| **Versão** | **Data** | **Descrição** | **Modificado por** |
| 1.0 | 07/10/2025 | Criação do documento | Raphael Rocha |
| 2.0 | 08/10/2025 | Revisão do documento | Marcela Radael |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# Sumário

1. Finalidade do Documento ..... 4

2. Planejamento do Projeto ..... 4

3. Pontos importantes ..... 4

4. Estrutura do app e dados cadastrados ..... 5

5. Aplicativo ..... 6

## 1. Finalidade do Documento

O objetivo desse documento será de orientar a utilização do App tabela de Parâmetros.

## 2. Planejamento do Projeto

O aplicativo é estruturado sobre três tabelas relacionadas: módulos, parâmetros e valores.

Para criar um valor, é necessário que exista um parâmetro, e para criar um parâmetro, é preciso que exista um módulo.

Os parâmetros funcionam como constantes globais utilizadas em diversos processos e, por isso, são organizados por módulos. A criação de parâmetros nesta transação substitui o uso da TVARV.

Os módulos são exibidos apenas aos usuários que possuem permissão de acesso, portanto, se um módulo não aparecer na tela, isso não significa que o registro não exista, mas sim que o usuário não possui autorização para visualizá-lo.

## 3. Pontos importantes

**1.** Sempre que utilizar uma nova variável, solicitar ao funcional a criação nos ambientes, para aqueles que não tem conhecimento, informando e atribuindo a responsabilidade do cadastro nos ambientes de destino conforme as requests das soluções são transportadas.

**2.** Para acesso ao App temos a role **ZS:ABAP_APPS** e o objeto de autorização **Z_PARAM** utilizado no aplicativo para gerenciar os acessos.

**Observações controle de acesso**:
Com ele vai ser possível definir quais módulos e ações os usuários de cada perfil vão possuir acesso.
Se o usuário deve acessar todos os módulos, deve ser inserido o valor de "*" na configuração do objeto no perfil.
O objeto de autorização é utilizado na CDS Access Control, que já filtra direto na CDS de Interface os dados que o usuário vai ter acesso, assim como na implementação do Behavior para verificar a quais ações o usuário possui acesso.

**3.** A classe para selecionar os dados na tabela de parâmetros o Abap deve utilizar a classe **zclca_tabela_parametros**.

**Método a utilizar:**
**m_get_range**: retorna os valores cadastrados no formato de range.

- Considera todos os campos Sinal, Opção, Valor mínimo e máximo para montar o range.
- Dispara uma Exception se o parâmetro não estiver cadastrado. Deve ser tratado no código que chama o método utilizando Try...Catch, para não ocorrer *dump*.

## 4. Estrutura do app e dados cadastrados

**Módulo:** neste temos uma chave única sendo o campo do módulo.
[Módulo: CHAR 4]

**Parâmetro:** possui uma chave composta com os seguintes campos.
[Chave1: CHAR 20]
[Chave2: CHAR 20]
[Chave3: CHAR 8]

**Valor:** possui tamanho CHAR 255.

**Tabelas:**
ZTCA_PARAM_MOD – Tabela de Parâmetros - Módulos
ZTCA_PARAM_PAR – Tabela de Parâmetros - Parâmetros
ZTCA_PARAM_VAL – Tabela de Parâmetros – Valores

**Dados:**
Os dados cadastrados na tela dos valores vão ser consumidos via código ABAP, que vai montar um RANGE para uso, por isso ao cadastrar os valores considere:

**Sinal:** Valores disponíveis.

Itens (2)

| SIGN | Descrição breve |
|---|---|
| I | Delimitação de área incluída (inclusivo) |
| E | Delimitação de área excluída (exclusivo) |

Opções de comparação dos valores disponíveis.


Itens (10)

| OPÇÃO | Descrição breve |
|---|---|
| EQ | igual |
| BT | entre ... e ... |
| CP | contém o modelo |
| LE | menor ou igual |
| GE | maior ou igual |
| NE | diferente |
| NB | não entre ... e ... |
| NP | não contém o modelo |
| GT | maior |
| LT | menor |


# 5. Aplicativo

Objeto Semântico: ZZ1_TAB_PARAM
Ação Semântica: manage


Na página inicial temos os módulos.




Ao seguir pressionando a linha do módulo adentramos nos parâmetros e valores.



Pressionando a linha do parâmetro adentramos nos valores.




**OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:**
**Nunca eliminar um módulo, visto que com esta eliminação serão eliminados todos os parâmetros e valores cadastrados.**