Datenträger in Laufwerk C ist LOBSTERHD20 Inhaltsverzeichnis von C:\VF

	1	DIR)	6.07.89	14.30
	(DIR	6.07.89	14.30
READ	ME	15007	6.07.89	14.47
INSTALL	BAT	607	12.09.88	11.08
PKXARC	COM	12242	27.04.87	
KERNEL	COM	15874	11.03.89	13.45
FORTH1	ARC	65995	11.03.89	13.47
FORTH2	ARC	39663	11.03.89	13.47
VOLKS4TH	COM	31724	11.03.89	13.46
MINIMAL	COM	18741	11.03.89	13.46
VOLKS4TH	DOC	34494	7.05.89	14.34
VERSION		1405	4.07.89	11.32
VF	COM	31724	11.03.89	13.46
13	3 Date	i(en)	3643392 By	tes frei

PKXARC FAST! Archive Extract Utility Version 3.5 04-27-87 Copyright (c) 1986,1987 PKWARE Inc. All Rights Reserved. PKXARC/h for help

Searching: FORTH1.ARC

Filename	Length	Method	Size	Ratio	Date	Time	CRC
ANSI. VID	7168	Crunched	1508	79%	04-03-88	00:25:36	B215
ASM. SCR	22528	Squashed	5478	76%	03-11-89	13:31:32	E864
BIOS. VID	8192	Crunched	1859	78%	04-03-88	00:25:36	A01A
DOS. SCR	16384	Squashed	3527	79%	02-06-89	19:46:04	E4FB
EDITOR.SCR	40960	Squashed	9502	77%	01-21-89	11:33:22	2AD9
EXTEND, SCR	10240	Crunched	2555	76%	03-11-89	13:44:20	F704
GRAPHIC.PRN	12288	Crunched	2829	77%	08-08-88	21:36:54	3FBA
KERNEL.SCR	152576	Squashed	30359	81%	03-11-89	13:43:36	B750
MULTI.VID	10240	Crunched	2637	75%	11-01-88	18:56:00	4002
TASKER, SCR	5120	Crunched	1306	75%	12-22-88	17:34:50	0003
TIMER.SCR	4096	Crunched	797	81%	04-03-88	00:25:36	34E8
TOOLS.SCR	11264	Crunched	2658	77%	09-20-88	19:28:52	3FF0
VOLKS4TH.SYS	5120	Crunched	601	89%	02-05-89	15:31:30	16BA
0013	306176		65616	79%			

Searching: FORTH2.ARC

Filename	Length	Method	Size	Ratio	Date	Time	CRC
BLOCKING. SC	R 2048	Crunched	608	71%	05-11-88	14:51:08	FE08
CED. SCR	8192	Crunched	2025	76%	02-07-89	11:50:58	1537
DISASM. SCR	44032	Squashed	7549	83%	02-28-89	19:37:48	7AAE
DISKS. CFG	- 4096	Crunched	1119	73%	08-08-88	21:29:34	CF3D
DOUBLE.SCR	3072	Crunched	528	83%	12-22-87	23:53:42	677C
EPSON. PRN	12288	Crunched	2966	76%	11-13-88	20:30:28	9E7A
F83ASM. SCR	31744	Squashed	7677	76%	03-19-88	13:57:58	7602
INSTALL, SCA	3072	Crunched	968	69%	05-11-88	21:02:08	4560
M130I.PRN	12288	Crunched	3095	75%	08-08-88	21:36:28	8440
MINIMAL. SYS	2048	Crunched	571	73%	05-09-88	23:43:12	E5BB
NEC8023.PR	12288	Crunched	2814	78%	08-08-88	21:36:28	1148
PRIMED, SCR	3072	Crunched	969	69%	05-10-88	20:03:58	06AC
SEE, SCR	20480	Squashed	4046	81%	09-26-88	14:46:12	6A9F
SERIAL SCR	10240	Crunched	2615	75%	12-22-87	19:47:08	C7CD
STREAM. SCR	4096	Crunched	960	77%	09-16-88	14:16:30	C8CF
SYSTEM, CFG	2048	Crunched	687	67%	04-30-88	23:23:24	2585
0016	175104		39197	78%			
	100	area and area	The second	19.000	van Pilla va	and the second of the	

civO6jul89: MuBte ein paar Sonderzeichen aus diesem File rausschmeißen. : KS ist offenbar noch nie drauf gekommen, daß es vielleicht : jemand ausdrucken möchte. UF 3.81.47

Onje den "quick fix" von 6.2. wan tückisch: Ich hatte vengessen, deim booten den Went von LIMIT aus dem nichtigen Segnent zu nozen. Dies ist nun konnigient und das System bootet nun wieden auf ALLEM Recomenn ohne Absturz.

**** Bithe alle Hopian der Version 3.21,4 löschen ****

201 트랜 14

Ein Bank an Bernfried Molte, Lemgo: Jetzt gibt es einen Eisessembler fürs volksFORTH: INCLUDE DISASM.SCR

4. Feb 89 - VolksFORTH 3.81.4

Eein booten werden jetzt säntliche Interruptvektoren (0:0 - 0:400h) in einem 1k-großen Segment jenseits des Forthsystems gesichert und durch BYE wieder hergestellt. Damit kann nun nach Herzenslust an den Interrupts herumgemacht werden - nach der Verabschiedung aus volksFORTH ist alles wieder beim alten.

04 Feb 39 Commandline Editor

Es gibt ein neues File. CED.SCR, das Definitionen enthält, die es ermöglichen die Kommandozeile zu editieren.

Auch Eine Commandline History gibt es. Damit ist es möglich alte Eingaben zu wiederholen.

Tasten:

Cursor links/rechts

Zeichen löschen (del) und (Zeile löschen (esc)
Einfügen an aus (ins)
Zeile abschließen (enter)
Anfang/Ende der Zeile (bosi) (end)

12 dec 38 | Version 3.31.3

alte Zeilen wiederholen

WORDS wurde in seiner Funktion erweitert. Wird

WORDS (char)

eingegeben, so werden nur die Worte aus dem aktuellen Dictionary angezeigt, die mit (char) als erstem Buchstaben beginnen.

.IF .ELSE .THEN (File EXTEND.SCR) erlauben conditional compiling. Dies sind IMMEDIATE-words, die es erlauben, je nach Flag vor dem .IF (zur Kompilationszeit!) bestimmte Guelltextteile zu laden bzw. nicht zu laden. Dies ist wesentlich differenzierter, als das bis heute mit \NEEDS möglich war. Außerdem wurde das Wort HAVE in den Kernel aufgenommen.

HAVE (name)

liefert wahr, wenn (name) gefunden wurde, ansonsten falsch.

Das kann nun so benutzt werden (stett \NEEDS)

HAVE #DEL NOT .IF \$7F Constant #DEL .THEN

IF .ELSE .THEN können geschachtelt werden, d.h. zwischen einem .IFELSE bzw. einem .ELSETHEN kann wiederum eine .ELSE .THEN Bedingung stehen.

and the state of the geningfligig enweitert bzw. verändert:

a a eng safang bzw. Ende einer Zeile. _{Tu der B}ay bzw. Ende des Screens. "N und 'Y wurde verändert. Sie funktionieren wie bisher, wenn der Curson am Anfang der Zeile steht. Steht der Cursor in der Mitte einer Zeile, so wird ab dieser Steile eine Zeile eingefügt bzw. herausgelöscht. Dadurch tönnen diese beiden Funktionen jetzt zum 'Teilen' und 'Zusammenziehen' von Codezeilen benutzt werden.

7 nov 38

Fehler in BLANKLINE beseitigt. Einige BIOSse haben den gesamten Bildschirm gelöscht, wenn der Cursor bereits in der letzten Fosition einer Zeile stand.

September 88

Die häßlichste Stelle am volksFORTH ist die Definition von NUMBER?. Unglücklicherweise gibt es in F83 ein Wort gleichen Namens, das aber ganz anders (besser!) mit den Parametern umgeht. Hier die Definition des F83-NUMBER?, aus dem volksFORTH NUMBER? aufgebaut. Eine Reparatur.

: F33-NUMBER? (string -- d f)
number? ?dup IF O(IF extend THEN true exit THEN
drop 0 0 false :

Version 3.81.2

Die Größe der Festplatte wird beim booten nicht mehr automatisch bestimmt, da dies ab MS-DOS 3.3 nicht mehr einfach möglich ist. Statt dessen ist mit INCLUDE DISKS.CFG von der Tastatur aus die aktuelle Speicherkapazität der Laufwerke A: bis F: einzugeben. Dies ist lediglich im DIRECT-Modus (physikalischer Diskzugriff) wichtig. Bei der Arbeit mit Files braucht dem Forth System die Kapazität der Disks nicht bekannt zu sein.

Es wurde die USERvariable ABORTED eingeführt. Diese zeigt nach einem Fehler auf die Codeadresse hinter dem Fehlermeldungstext im Wörterbuch. Wird eine Eingabezeile erfolgreich interpretiert, so wird ABORTED wieder auf Null gesetzt. Der Grund für diese Variable liegt darin, daß anders kein ordentliches Fehlermeldungsverhalten des Systems zu erreichen war. In den vorherigen Situtationen wurde jede Eingabezeile mit 'ok' quittiert, auch wenn ein Fehler aufgetreten war.

folgendem kleinen Programm kann volks4th in Batch-Dateien benutzt werden, um irgendwelche 'Dienstleistungen' zu verrichten, ohne daß es sich aufdringlich mit volksFORTH-bladröhn meldet und den Bildschirm löscht:

: ONELINE INTERPRET BYE ;

' ONELINE IS 'COLD

(Mit FIX COLD und einigen screens zurückblättern kann man sich in (COLD anschauen, was das bewirkt)

Dieses System mit SAVESYSTEM BATCH4TH.COM gesichert kann dann so benutzt werden:

BATCH4TH . (Dies ist von einem Forthprogramm erzeugt) cr

entweder direkt unter MS-DOS eingegeben, oder als Teil einer Batchdatei.

Gegenüber den Versionen auf dem ATARI und dem C64 ist auf Grund der Konstruktion ein Ausstieg aus dem Single-Step-Trace-Modus nur mit RESTART möglich. END-TRACE dient lediglich dazu, um einen DEBUG-Befehl rückgängis zu machen. Wie bisher wartet das System nach einem Step auf eine Eingabe von der Tastatur, bevor der nächste Step ausgeführt wird. Hauerdings wird dann, wenn als letztes ein Leerzeichen (vor dem CR) eingegeben wird, nicht der nächste Step ausgeführt, sondern eine weitere eingegeben wird, nicht der nächste Step ausgeführt, sondern eine weitere eingebezeile verarbeitet. Damit ist jetzt ein etwas stressfreieres wennunkern am Code bzw. am Stack während des Tracens möglich.

- a) VOCS die Anzeige aller Vokabulare wurde in den Kern aufgenommen.
- b) Eine schlimme Fallgrube im Editor, die massenhaft zu modifizierten Boot sektoren geführt hatte (dank des mächtigen DIRECT-File-Modus), wurde beseitigt. Schuld war die Definition von SAVESYSTEM in EDITOR. SCR., denen mancher Anfänger zum Opfer gefallen war.
- c) COMSPEC wird nun nicht mehr als Konstante in DOS.SCR definiert, sondern aus dem MS-DOS-Environment "herausgefieselt". Dabei geht volksFORTH davon aus, daß COMSPEC= der erste Farameter im Environment ist. Das ist aber nur dann der Fall, wenn ein PATH definiert worden ist; sonst steht PATH= ohne weitere Parameter an erster Stelle. Deshalb muß eine PATH-definition in das AUTOEXEC.BAT File aufgenommen werden, z.B.

Dann 'rutscht' COMSPEC an die erste Stelle, wie man leicht sieht, wenn man mit SET(or) den Inhalt des gerade aktuellen Environments anzeigt.

Die Distributionsdiskette des volksFORTH 3.81.1 für den IBM-PC und Kompatible enthält folgende Files:

"Auspack"-Programm für die .ARC Files

Installiert volksFORTH auf Disketten oder in Subdirectory INSTALL BAT Dieses File READ ME Der Kern des volksFORTH KERNEL COM Kompaktierte Sourcefiles für das VOLKS4TH.COM FORTH1 ARC Kompaktierte Sourcefiles weiterer Hilfsprogramme FORTH2 ARC MINIMAL COM Ein Forthprogramm zur Anpassung an "Fastkompatible" Die durch INCLUDE VOLKS4TH.SYS erzeugte Arbeitsumgebung VOLKS4TH COM Dokumentiert die Änderungen gegenüber ATARI-Version VOLKS4TH DOC

PKXARC COM

Auf dieser Diskette ist der Sourcecode mit dem weitverbreiteten Hilfsprogramm PKXARC in den Files FORTH1.ARC und FORTH2.ARC "abgepackt".

Mit dem Programm INSTALL.BAT muß nun zuerst der Sourcecode "ausgepackt" werden, INSTALL erwartet einen Parameter, der das Ziel der Auspackoperation angibt.

Mit INSTALL A: oder INSTALL B: wird auf zwei Disketten eine Diskettenversion erzeugt. Mit INSTALL d:\path wird die Installation in das durch 'd:\path' angegebene Subdirectory vorgenommen.

Für die Diskettenversion ist zu beachten, daß die erste Diskette ca. 340k Byte Platz beansprucht, so daß bei 360k Laufwerken das Betriebssystem gleichzeitig auf dieser Diskette keinen Platz mehr hat. Es gibt für den praktischen Betrieb in einer reinen Disketteumgebung keine Erfahrung, so daß ich nur hoffen kann, daß es funktioniert.

Wenn die Distributionsdiskette "ausgepackt" ist, so finden sich folgende Files:

Der volksFORTH Kern, der von KERNEL.SCR erzeugt wurde

KERNEL COM MINIMAL COM Minimalsystem für die Anpassung an 'Fastkompatible' Normale Softwareentwicklungsumgebung, mit VOLKS4TH.SYS erzeugt VOLKS4TH COM Videodisplaytreiber auf der Basis des ANSI.SYS MS-DOS Treibers VID ANSI Videodisplaytreiber durch BIOS-call \$10 VID 8108 Multitasking Videodisplaytreiber durch BIOS-call \$10 MULTI VID Loadfile, um aus KERNEL.COM MINIMAL.COM zu erzeugen MINIMAL SYS Loadfile, um aus KERNEL.COM VOLKS&TH.COM zu erzeugen

Druckerinterface für den IBM-Graphic Printer GRAPHIC PRN

Druckerinterface für den M13Di M130I · PRN Druckerinterface für den NEC 8023a NEC8023 PRN

VOLKS4TH SYS

<u> 4</u> 2 %

Konfigurationsfile für die Soeicheraufteilung DISKS CFG SYSTEM CFG Konfigurationsfile für die Floppylaufwerke

> 2088/86 Postfix-Assembler egifsprogramm, um physikalische Blöcke in Files zu Übertragen oge z einnem für doppeltgenaue (32 bit) Zählen

```
EXTEND SCR Allgemeine firstemenweitenunger

FBSASM SCR Der Assembler aus FBS

INSTALL SCR Definition der Befehlstasten des Editors

FERNEL SCR Sourcecode des volksFDRTH Kerns

APIMED SCR Enimitivsteditor zur Anbassung an "Fastkombatible" Rechner

BBE SCR Der automatische Decompiler

BERIAL SCR Die serielle Schnittstelle

TASAER SCR Der Multitasker

IIMER SCR Der manuelle Decompiler, der Tracer und DUMP-Utility
```

Zuerst sollte versucht werden, das Programm VOLKS4TH.COM zu stanten. Meldet sich das System auf dem Bildschirm mit einer Statuszeile in der 25ten Zeile. so ist der Rechner kompatibel genug für den Multitasking Videotreiber MULTI.VID. Sollte jedoch keine Meldung auf dem Bildschirm erscheinen, so handelt es sich leider nur um einen 'Fastkompatiblen' Rechner und es ist stwas Arbeit erforderlich. das volksFORTH anzupassen.

Der nächste Versuch. MINIMAL.COM zu starten, sollte eigentlich erfolgreich sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann handelt es sich noch nicht einmal um ein ordentliches MS-DOS Betriebssystem, da von dieser FORTH-Version keinerlei Routinen im ROM des Rechners direkt – unter Umgehung des MS-DOS – benutzt werden.

MINIMAL listet nach dem Starten eine kurze Beschreibung des Primitivst editors, der nun dazu benutzt werden kann, das Loadfile VOLKS4TH.SYS so zu verändern, daß damit ein System mit weniger anspruchsvollem Videodisplay treiber erzeugt werden kann.

Voraussetzung dazu ist, daß durch das Systemfile CONFIG.SYS (siehe MS-DOS Handbuch) der Devicetreiber ANSI.SYS beim Booten des Systems installiert wurde. Existiert auch dieser nicht, so ist die Benutzung des Full-Screen Editors in der ausgelieferten Form nicht möglich. Ist ANSI.SYS ins System integriert, so kann mit der Anpassung des Forthsystems fortgefahren werden. Nach starten von MINIMAL.COM ist folgendes einzugeben:

USE VOLKS4TH.SYS 1 LIST

Danach kann durch das NEW Kommando (siehe Beschreibung des Primitivst editors) im File VOLKS4TH.SYS die Zeile, die

"include multi.vid" enthält, durch "include ansi.vid" ersetzt werden.

Dann muß auch noch im File EDITOR.SCR auf Screen 1 eine entsprechende Änderung vorgenommen werden, indem die Ladeanweisung für das Multitasking Display "auskommentiert" wird und entsprechend die Ladeanweisung für das ANSI-Display aktiviert wird dadurch, daß in der ersten Spalte der "\" (siehe: Interpreter-Worte) umgesetzt wird.

Danach wird mit BYE ins Betriebssystem zurückgekehrt. Die Befehlszeile

KERNEL INCLUDE VOLKS4TH.SYS

erstellt dann ein neues File VOLKS4TH.COM, das nun die ANSI.SYS Steuer sequenzen für die Cursorsteuerung benutzt. Dies dauert einige Zeit, da insgesamt ca. 15kByte Objectcode compiliert werden müssen.

Nach dem Ende des Ladevorgangs meldet sich das System mit einem Piep und es sollte auch in der 25. Zeile eine inverse Statuszeile angezeigt werden.

Nun kann noch mit Eingabe von INCLUDE DISKS.CFG die aktuelle Speicher kapazität der Diskettenlaufwerke festgelegt werden. Dies ist jedoch nur dann notwendig, wenn im DIRECT-Modus (siehe: Fileinterface) auf die Disketten zugegriffen werden soll. Danach evtl. mit SAVESYSTEM VOLKS4TH.COM die Änderungen permanent auf die Disk zurückschreiben.

Damit ist die Ampassung an den Rechner beendet.

Der Videodisplaytreiber BIOS.VID benutzt - wie auch MULTI.VID - den BIOStail \$10. Da jedoch keine Rücksicht auf Multitaskingbetrieb genommen wird man eine Tail kann den Bildschirm steuern), ist die Bildschirmausgabe ********

Als letztes bleibt dann noon die Anpassung an den Drucker vorzurehmen. Dafür gibt es im System bereits die drei Files

GRAPHIC.FFN M130I.PRN NEC3023.PRN.

Sollten Sie einen Drucker haben, der noch andere Steuerseduenzen benötigt, so müssen Sie sich für Ihren Drucker auch ein entsprechendes "PRN File schaffen. Als Vorbild kann dabei jedes der drei vordefinierten Files dienen: es sind lediglich die jeweils aktuellen Werte für die Steuersequenzen an passender Stelle einzutragen – dies erfordert jedoch schon einige Vertrautheit mit Forth. Sollten Sie dazu nicht in der Lage sein, so hilft Ihren vielleicht ein alter Forth-Hase in ihrer Nähe, mit dem Sie viel leicht die Forth Gesellschaft eV / Antilopenstieg 6a / 2000 Hamburg 54 in Verbindung bringen kann. Bitte denken Sie auch daran, neue Druckertreiber an die Forth Gesellschaft einzusenden, damit diese in das volksFORTH-Paket aufgenommen werden können.

Der bassende Druckertreiber muß dann in dem Loadfile VOLKS4TH.SYS so eingetragen werden, wie das beim Videodisplaytreiber beschrieben wurde.

Hinweis zum Copyright

Die Programme und die zugehörigen Quelltexte können frei verwendet werden. Das beinhaltet die Weitergabe und Nutzung der Programme und gilt selbstverständlich auch für Applikationen, die auf volksFORTH aufgebaut sind.

Das volksFORTH-Handbuch unterliegt dem Copyright

(c) 1985/1936 Bernd Pennemann. Georg Rehfeld und Dietrich Weineck.

(c) 1933/1989 Klaus Schleisiek, Jörg Staben und Klaus Kohl

Handbücher zum volksFORTH können bezogen werden bei:

Michael & Klaus Kohl - Pestalozzistr. 69 - 8905 Mering

Wer mit anderen Forth Benutzern Kontakt aufnehmen möchte, sollte sich an die

FORTH Gesellschaft e.V. - Postfach 1110 - 8044 Unterschleißheim

mit einem frankierten Rückumschlag wenden.

Viel Spaß mit Forth auf dem IBM-PC ... Klaus Schleisiek (GEO1:K.SCHLEISIEK)

```
echo off
IF %1 * == * goto fehler
IF %1 == A: goto floppy
IF %1 == a: goto floppy
IF %1 == B: goto floppy
IF %1 == b: goto floppy
copy kernel.com %1
pkxarc forth1.arc %1
pkxarc forth2.arc %1
copy volks4th.com %1
copy minimal.com %1
echo fertig
goto ende
:floppy
copy kernel.com %1
pkxarc forth1.arc %1
copy volks4th.com %1
echo eine zweite Diskette einlegen
pause
copy kernel.com %1
pkxarc forth2.arc %1
copy minimal.com %1
copy volks4th.com %1
echo fertig
goto ende
:fehler
echo .
echo pfadangabe fehlt INSTALL [pfad]
echo oder für Floppysystem INSTALL [drv:]
```

volksFORTH 3.31 für den IBM-PC und Kompatible wurde aus dem volksFORTH 3.30 für CP/M Rechner entwickelt.

Es wurden wenige Änderunger am Kenn des Systems vorgenommen, diese beziehen sich haubtsächlich auf Stellen, die in der Version 3.20 unelegant waren und für die inzwischen bessere Lösungen in der Forth-Community erarbeitet worden waren.

Grundlegend überarbeitet wurde das File-Interface. Auf der Benutzerebene stehen die gleichen Worte, wie im volksFORTH 3.80 für der ATARI und CF/M zur Verfügung, die darunterliegende Implementation wurde jedoch grundlegend geändert, so daß jetzt endlich in Forth auch sequentielle Files, die nicht die starre BLOCKstruktur haben, manipuliert werden können. Damit ist es endlich möglich, auch volksFORTH für kleine Hilfsprogramme zu verwenden, die mit anderen Programmen erstellte Files 'bearbeiten' und durch den Befehl SAVESYSTEM als "standalone"-Programm abgespreichert wurden.

Basonders weitreichende Möglichkeiten erschließen sich dadurch, daß beim Aufruf von volksFORTH auf der Betriebssystemebene noch eine ganze Kommandozeile mit übergeben werden kann. die dann unmittelbar nach dem Booten von Forth ausgeführt wird. Durch die Systemvariable RETURN_CODE kann nach Verlassen des Forthprogramms ein Wert an MS-DOS zurückgegeben werden, der mit dem Batch-Befehl ERRORLEVEL abgefragt werden kann.

Darüberhinaus ist es auch möglich, mit dem Befehl MSDOS aus dem Forth heraus eine weitere COMMAND.COM shell aufzurufen und später mit EXIT wieder ins Forth zurückzukehren. wobei der Bildschirm, der zum Zeitpunkt des Aufrufs bestand, wiederhergestellt wird. Selbstverständlich kann neben MSDOS selber auch jedes andere beliebige Anwendungsprogramm aufgerufen werden – auch eine weitere Inkarnation des Forth Systems – so daß sich mit diesen Möglichkeiten die Begrenzungen, die in dem beschränkten Adreßraum von 64k liegen, Überwinden lassen. Auch komplizierte Overlaystrukturen sind nicht mehr notwendig, es werden einfach aus einem zentralen "Verwaltungsprogramm" heraus spezielle Forth-Anwendungsprogramme aufgerufen.

Die Distributionsdiskette des volksFORTH 3.31 für den IBM-PC und Kompatible enthält folgende Files:

PKXARC	COM	'Auspack'-Programm für die .ARC Files
INSTALL	BAT	Installiert volksFORTH auf Disketten oder in Subdirectory
READ	ME	Installationshinweis
KERNEL	COM	Der Kern des volksFORTH
FORTH1	ARC	Kompaktierte Sourcefiles für das VOLKS4TH.COM
FORTH2	ARC	Kompaktierte Sourcefiles weiterer Hilfsprogramme
MINIMAL	COM	Ein Forthprogramm zur Anpassung an 'Fastkomoatible'
VOLKS4TH	COM	Die durch INCLUDE VOLKS4TH.SYS erzeugte Arbeitsumgebung

Auf dieser Diskette ist der Sourcecode mit dem weitverbreiteten Hilfsprogramm PKXARC in den Files FORTH1.ARC und FORTH2.ARC "abgebackt".

Mit dem Programm INSTALL.BAT muß nun zuerst der Sourcecode "ausgepackt" werden. INSTALL erwartet einen Parameter, der das Ziel der Auspackoperation angibt.

Mit INSTALL A: oder INSTALL B: wird auf zwei Disketten eine Diskettenversion erzeugt. Mit INSTALL d:\path wird die Installation in das durch 'd:\path' angegebene Subdirectory vorgenommen.

Für die Diskettenversion ist zu beachten, daß die erste Diskette ca. 340k Byte Platz beansprucht, so daß bei 360k Laufwerken das Betriebssystem gleichzeitig auf dieser Diskette keinen Platz mehr hat. Es gibt für den praktischen Betrieb in einer reinen Disketteumgebung keine Erfahrung, so daß ich nur hoffen kann, daß es funktioniert.

Hinweis zum Copyright

Die Programme und die zugehörigen Quelltexte können frei verwendet werden. Das beinhaltet die Weitergabe und Nutzung der Programme und gilt selbstverständlich auch für Applikationen, die auf volksFORTH aufgebaut sind.

Das Handbuch unterliegt dem Copyright

- (c) 1985/1986 Ulrich Hoffmann, Georg Rehfeld und Dietrich Weineck.
- (c) 1988/1989 Klaus Schleisiek, Jörg Staben, Klaus Kohl

Wenn die Distributionsdiskette "ausgebackt" ist, so finden sich folgende Files:

KERNEL CO MINIMAL CO VOLKS4TH CO	OM	Den volksFORTH kenn, der von KERNEL.SCR enzeugt wurde Minimalsystem für die Anpassung an "Fastkompstible" Normale Softwareentwicklungsumgebung, mit VOLKS4TH.SYS enzeugt
ANSI V BIOS V MULTI V	ID	Videodisplaytreiber auf der Basis des ANSI.SYS MS-DOS Treibers Videodisplaytreiber durch BIOS-call \$10 Multitasking Videodisplaytreiber durch BIOS-call \$10
MINIMAL 3' VOLKS4TH 3'		Loadfile, un aus KERNEL.COM MINIMAL.COM zu erzeugen Loadfile, um aus KERNEL.COM VOLKS4TH.COM zu erzeugen
GRAPHIC PE M130I PE NEC8023 PE	RN	Druckerinterface für den IBM-Graphic Printer Druckerinterface für den M130i Druckerinterface für den NEC 8023a
DISKS CE SYSTEM CE	· -	Konfigurationsfile für die Speicheraufteilung Konfigurationsfile für die Floopylaufwerke
SERIAL SO TASKER SO	CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR	3088/86 Postfix-Assembler Hilfsprogramm, um physikalische Blöcke in Files zu Übertragen Definitionen für doppeltgenaue (32 bit) Zahlen Full Screen Editor Allgemeine Systemerweiterungen Der Assembler aus F83 Definition der Befehlstasten des Editors Sourcecode des volksFORTH Kerns Primitivsteditor zur Anpassung an "Fastkompatible" Rechner Der automatische Decompiler Die serielle Schnittstelle Der Multitasker Der Timer im IBM-PC
TIMER SO	• • •	Der manuelle Decompiler, der Tracer und DUMP-Utility

Zuerst sollte versucht werden, das Frogramm VOLKS4TH.COM zu starten. Meldet sich das System auf dem Bildschirm mit einer Statuszeile in der 25ten Zeile, so ist der Rechner kompatibel genug für den Multitasking Videotreiber MULTI.VID. Sollte jedoch keine Meldung auf dem Bildschirm erscheinen, so handelt es sich leider nur um einen 'Fastkompatiblen' Rechner und es ist etwas Arbeit erforderlich, das volksFORTH anzupassen.

Der nächste Versuch, MINIMAL.COM zu starten, sollte eigentlich erfolgreich sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann handelt es sich noch nicht einmal um ein ordentliches MS-DOS Betriebssystem, da von dieser FORTH-Version keineriei Routinen im ROM des Rechners direkt – unter Umgehung des MS-DOS – benutzt werden.

MINIMAL listet nach dem Starten eine kurze Beschreibung des Primitivst editors, der nun dazu benutzt werden kann, das Loadfile VOLKS4TH.SYS so zu verändern, daß damit ein System mit weniger anspruchsvollem Videodisplay treiber erzeugt werden kann.

Voraussetzung dazu ist, daß durch das Systemfile CONFIG.SYS (siehe MS-DOS Handbuch! der Devicetreiber ANSI.SYS beim Booten des Systems installiert wurde. Eristiert auch dieser nicht, so ist die Benutzung des Full-Screen Editors in der ausgelieferten Form nicht möglich. Ist ANSI.SYS ins System integriert, so kann mit der Anpassung des Forthsystems fortgefahren werden. Nach starten von MINIMAL.COM ist folgendes einzugeben:

isg yolkaath.aya - 1 LIST

المراجعة المراجعة MEW kommando (siehe Beschreibung des Primitivst مراجعة المراجعة ا

Dann muß auch noch im File EDITOR.SCR auf Screen 1 eine entsprechende Änderung vorgenommen werden, indem die Ladeanweisung für das Multitasking Display 'auskommentiert' wird und entsprechend die Ladeanweisung für das ANSI-Display aktiviert wird dadurch, daß in der ersten Spalte der '\' (siehe: Interpreter-Worte) umgesetzt wird.

Danach wird mit BYE ins Betriebssystem zurückgekehrt. Die Befehlszeile

KERNEL INCLUDE VOLKS4TH.SYS

erstellt dann ein neues File VOLKS4TH.COM, das nun die ANSI.SYS Steuer sequenzen für die Cursorsteuerung benutzt. Dies dauert einige Zeit, da insgesamt ca. 15kByte Objectcode compiliert werden müssen.

Nach dem Ende des Ladevorgangs meldet sich das System mit einem Piep und es sollte auch in der 25. Zeile eine inverse Statuszeile angezeigt werden.

Nun kann noch mit Eingabe von INCLUDE DISKS.CFG die aktuelle Speicher kapazität der Diskettenlaufwerke festgelegt werden. Dies ist jedoch nur dann notwendig, wenn im DIRECT-Modus (siehe: Fileinterface) auf die Disketten zugegriffen werden soll. Danach evtl. mit SAVESYSTEM VOLKS4TH.COM die Änderungen permanent auf die Disk zurückschreiben.

Damit ist die Anpassung an den Rechner beendet.

Der Videodisplaytreiber BIOS.VID benutzt – wie auch MULTI.VID – den BIOScall \$10. Da jedoch keine Rücksicht auf Multitaskingbetrieb genommen wird (Nur eine Task kann den Bildschirm steuern), ist die Bildschirmausgabe schneller.

Als letztes bleibt dann noch die Anpassung an den Drucker vorzunehmen. Dafür gibt es im System bereits die drei Files

GRAPHIC.PRN M130I.PRN NEC8023.PRN.

Sollten Sie einen Drucker haben, der noch andere Steuersequenzen benötigt, so müssen Sie sich für Ihren Drucker auch ein entsprechendes .PRN File schaffen. Als Vorbild kann dabei jedes der drei vordefinierten Files dienen; es sind lediglich die jeweils aktuellen Werte für die Steuersequenzen an passender Stelle einzutragen – dies erfordert jedoch schon einige Vertrautheit mit Forth. Sollten Sie dazu nicht in der Lage sein, so hilft Ihnen vielleicht ein alter Forth-Hase in ihrer Nähe, mit dem Sie viel leicht die Forth Gesellschaft eV / Antilopenstieg 6a / 2000 Hamburg 54 in Verbindung bringen kann. Bitte denken Sie auch daran, neue Druckertreiber an die Forth Gesellschaft einzusenden, damit diese in das volksFORTH-Paket aufgenommen werden können.

Der passende Druckertreiber muß dann in dem Loadfile VOLKS4TH.SYS so eingetragen werden, wie das beim Videodisplaytreiber beschrieben wurde.

ONLY

Dieses Wort wurde bisher nur durch einen undurchsichtigen 'batch' im System realisiert. In dieser Version 3.81 ist ONLY nun eine ganz gewöhnliche :-Defirition. Dazu wurde das Vokabular ROOT im Kern neu definiert, das alle die Definitionen enthält. die früher im Vokabular ONLY enthalten waren. Jetzt können einfach durch ROOT DEFINITIONS in dieses Vokabular - das immer als letztes zu durchsuchendes Vokabular in die Suchreihenfolge eingefügt ist - weitere Worte hineindefiniert werden.

INTERPRET

Auch INTERPRET benötigte bisher zur Implementation einen sehr mysteriösen Systempatch. Dank einer Idee von Mike Perry ist auch diese letzte Ecke nun abgeschliffen: Das deferred Wort PARSER enthält entweder den Code für den Interpreter oder den Compiler (durch [und] umzuschalten) und Interpret ist nun eine BEGIN ... REFEAT Schleife, in der das nächste Wort aus dem Guelitext geholt wird. Ist der Guelltext erschöpft, so wird die Schleife verlassen, andernfalls wird PARSER aufgerufen und dadurch das Wort ent weder interpretiert oder compiliert. Nun ist es auch sehr viel einfacher als verher, selber eigene Worte zu definieren, die in PARSER eingehängt werden. Dies ist immer dann sinnvoll, wenn der Interpreter in einem Anwendungsprogramm anders als der übliche Forth-Interpreter arbeiten soll.

) INTERPRET

Konnte glücklicherweise gestrichen werden.

QUIT QUERY

Bisher enthielt OUERY ein BLK OFF. Das war an dieser Stelle aber am falschen Platz und gehört ins OUIT, wo es aber vorher nicht war. Das war bisher kaum aufgefallen, da QUERY eigentlich nur in der QUIT-Loop benutzt worden war.

CAPITALIZE

War von den Parametern her so spezialisiert auf die Benutzung in NAME zugeschnitten, daß es darÜber hinaus eigentlich sinnlos war. CAPITALIZE ist nun durch UPPER ersetzt worden. Es kann jetzt folgendermaßen definiert werden:

: CAPITALIZE (adr -- adr) DUP COUNT UPPER :

NUMBER?

Ist ein ganz übles Beispiel dafür, daß in verschiedenen Fällen unterschiedliche Anzahlen von Parametern als Ergebnis auf dem Stack liegen. Es ist jedesmal eine Fein, wenn das Wort benutzt werden soll. Wir haben daraus gelernt, daß das ein großer Fehler war, aber aus portabilitätsgründen alles so gelassen.

nnes)

Auf Grund des Maschinencodes des 8086 compiliert DOES) keine absolute Adresse zur Routine DODO, sondern einen relativen Sprung. Dies ist zum Beispiel beim Decompiler zu beachten.

WARNING

Die Logik wurde 'herumgedreht' und nun schaltet WARNING OFF die Meldung "exists" aus und WARNING ON wieder ein.

(COLD

TRACE*

Im TOOLS-Vokabular wurde in TRACE umbenannt.

VIEW

Zeigt nun nur noch den Screen auf dem Bildschirm, auf dem die ge*viewte* Definition steht. Soll gleichzeitig der Editor "angeworfen" werden, so ist das Wort FIX zu benutzen.

Zusätzliche Worte im Kern

0=EXII

Ist komplementär zu ?EXIT und wurde in den Kern aufgenommen.

FIX (name)

Mit FIX (name) wird das File, in dem (name) definiert wurde, zum aktuellen File gemacht. Dann wird der Full-Screen-Editor aktiviert, der Screen ange zeigt, auf dem (name) definiert wurde und der Cursor stellt sich hinter die auf dem Screen hinter (name). Durch diese Funktion ist es im allgemeinen überflüssig, während der Programmentwicklung noch Quelltexte auszudrucken.

FLIP (u1 -- u2)

Das Eyteswap des obersten Stackelements. u1 ist eine 16-bit Zahl mit den Bits B15 .. B8 B7 .. B0, wobei B15 .. B8 als das "high-Byte", B8 .. B0 als das "low-Byte" bezeichnet wird. Durch FLIP wird das High- mit dem Low-Byte ausgetauscht. so daß u2 als Ergebnis die Bits in der Reihenfolge 37 .. B0 B15 .. B3 angeordnet hat.

PROMPT

Ein deferred Wort, das für die Ausgabe des "ok" verantwortlich ist. Es wurde auch das Wort (QUIT neu implementiert. Nun ist es möglich, den Forth Interpreter auch wie ein "klassisches" Betriebssystem arbeiten zu lassen, in dem eine Meldung nicht NACH jeder Aktion HINTER der Eingabezeile ausgegeben wird, sondern VOR einer Aktion am ANFANG der Eingabezeile. Ein entsprechendes Beispiel befindet sich im Quelltext hinter der Definition von QUIT.

PARSER

siehe INTERPRET.

Die INTEL-Progessoren haben eine verkomoligierte Art, den Adregraum jenseits von 64kBytes zu adressieren – nämlich mit sogenannten "Segmentregistern".

An bester kommt han damit noch zurecht, wenn han diese Prozessoren als 16-bit Prozessoren betrachtet, die in der Lage sind, mehrere Programme, die jeweils höchstens 64k Programmsbeicherbereich haben, gleichzeitig im Speicher zu halten. Es ist deshalb auch unvernünftig, auf diesen Prozessoren ein Forthsystem mit 32-bit Adressen zu installieren – es handelt sich eben nicht um 32-bit Prozessoren.

Statt dessen ist in volksFORTH die Möglichkeit gegeben, aus dem Forth heraus mit dem Wort CALL (im DOS-Vokabular) ein weiteres .COM oder .EXE-Programm aufzurufen. Dies können natürlich ihrerseits Forth-Programme sein, denen dann auch noch eine ganze Eingabezeile als Parameter mit "auf den Weg" gegeben werden können. Über die Systemvariable RETURN_CODE ist es auch noch möglich, einen Errorcode bei Beendigung des Forth Programms an MS-DOS zu übergeben, der dann in Batch-Files getestet werden kann. Damit wäre es zum Beispiel möglich, den Full-Screen Editor aus dem System auszulagern und mit den Befehlen FIX, EDIT. ED usw. jeweils ein .COM-Programm aufzurufen, das den Forth-Editor als 'stand-alone' Programm enthält und damit keinen Adreßraum im Entwicklungssystem mehr verbraucht.

Die Intel-Prozessoren setzen die Speicheradressen aus zwei Teilen zusammen, dem SEGMENT und dem OFFSET. Dies ist jedoch nicht mit "echten" 32-bit Adressen zu verwechseln. Diese werden auf einem 16-bit Stack in der Reihenfolge "low-word" unter dem "high-word" abgelegt. Überträgt man diese Philosophie auf die "seg:addr" Adressen des 8086. dann blockiert dauernd die Segmentadresse den Stack. Deshalb wird bei den Operatoren, die im erweiterten Adrefraum des 8086 operieren. die Segmentadresse UNTER der Offsetadresse auf den Stack gelegt.

Der Stackkommentar dafür lautet "seg:addr"

Operatoren, die als Adreßargument eine 'erweiterte' Adresse benötigen, haben ein 'l' im Namen vorangestellt.

B/SEG (-- n)

Eine Konstante, die angibt, wieviele Bytes zwischen zwei Segmenten liegen. Dies sind beim 8036 16 Bytes, beim 80286 im 286-Modus jedoch 64 Bytes. volksFORTH auf dem 80286 setzt zur Zeit voraus, daß der 8036-Emulationsmodus eingeschaltet ist.

DS@ (-- seg)
Legt die Segmentadresse des Segments auf den Stack, in dem sich das

maximal 64kByte große Forthsystem gerade befindet. Das Daten-, Extra-. Stack- und Codesegment werden durch Forth alle auf den gleichen Wert gesetzt.

- 18 (seg:addr -- n)
 Entspricht dem B, jedoch im erweiterten AdreBraum.
- L! (n seg:addr --)
 Entspricht dem !, jedoch im erweiterten AdreBraum.
- LALLOCATE (#pages -- seg ff / rest err#) EXTEND

 Es können hiermit im erweiterten AdreBraum die Anzahl #pages
 Sceicherplatz angefordert werden. Die Größe einer 'Page' in Bytes
 entspricht der Konstanten B/SEG. Wenn die Speicheranforderung
 erfüllt werden kann, dann wird unter einer O als Flag für den
 Erfolg der Operation die Segmentadresse des ersten Segments
 innerhalb eines zusanmenhängenden Speicherbereichs von #page Pages
 auf den Stack gelegt. Ansonsten liegt unter einem Fehlercode die
 maximale Anzahl von Pages, die noch als zusammenhängender Bereich
 verfügbar sind. Diese Funktion ist in dem Wort SAVEVIDEO benutzt,
 um den Bildschirminhalt in den Speicher zu kopieren. Die
 komplementären Funktionen sind LFREE und RESTOREVIDEO.
- LC! (3b seg:addr --)
 Entspricht dem C!, jedoch im erweiterten AdreBraum.
- LDUMP (seg:addr quan --) TOOLS Entspricht dem DUMP, jedoch im erweiterten Adreßraum.
- LFREE (seg -- err#)

 Der Speicherbereich, der an der Segmentadresse SEG beginnt, wird wieder an das Betriebssystem zurückgegeben. Diese Operation ist nur definiert, wenn zu einem vorherigen Zeitpunkt eine LALLOCATE-Operation durchgeführt worden war, die als Ergebnis die Segment adresse SEG gehabt hatte. Als Ergebnis liegt ein Fehlercode auf dem Stack, der im Erfolgsfall Null ist.
- LMOVE (from.sag:addr to.sag:addr auan --)
 Entspricht dem MOVE, jedoch im erweiterten AdreBraum. Es können hiermit maximal 64kEytes auf einmal bewegt werden.
- ETYPE (seg:addr len --)
 Entspricht dem TYPE, jedoch im erweiterten AdreBraum. Es ist zu beachten, daß TYPE in den Videodisplaytreibern BIOS.VID und MULTI.VID so implementiert ist, daß bei Erreichen des Zeilenendes nicht automatisch ein CR ausgeführt wird. Statt dessen werden alle Zeichen, die "jenseits" des rechten Rands liegen, nicht ausgegeben.
- PC@ (port.addr -- %b)
 Holt ein Eyte von port.addr aus einem Peripheriebaustein des 8086Systems auf den Stack.
- PC! (3b port.addr --)
 Speichert ein Byte in einen Peripheriebaustein des 8086-Systems bei port.addr.

Onei wichtige Wonte: USE, LIST, LOAD und INCLUDE

volksFORIH bearbeitet seine Guslltexte in sogenannten Scheer Files, die Ublicherweiss die Endung .3CR haben. Das sind Files, die in 1 kB große Scheens aufgeteilt sind, jeweils in 16 Zeilen zu je 64 Zeichen strukturiert.

Soll ein File, das schon existiert, bearbeitet werden, so wird es durch USE (filename) zum sogenannten "aktuellen" File gemacht. Zum Beispiel macht USE KERNEL.SCR das File KERNEL.SCR zum aktuellen File, auf das sich alle weiteren Fileoperationen beziehen, bis ein anderes File zum aktuellen File gemacht wird.

Mit (nn) LIST wird Screen nn auf dem Bildschirm angezeigt – also zum Beisbiel mit 1 LIST der Screen 1 des Files KERNEL.SCR.

Mit $\langle n_n \rangle$ LOAD wird ein Screen nn geladen, d.h. durch den Forth-Compiler in das Wörterbuch compiliert.

Üblicherweise enthält Screen O eines jeden Files eine kurze Erklärung über den Inhalt des Files – dies ist auch deshalb sinnvoll, da der Screen O eines Files nicht geladen werden kann. Screen 1 enthält üblicherweise den sogenannten 'loadscreen'. Dieser steuert den Ladevorgang des gesamten Files. In Zeile O eines jeden Screens ist ein Kommentar über den Inhalt des Screens und das Datum der letzten Änderung enthalten.

Mit INCLUDE (filename) kann man unkompliziert ein ganzes Screenfile laden. Diese Operation ist der Sequenz "USE (filename) 1 LOAD" äquivalent. #DRIVES (-- n)

Eine Konstante, die die mögliche Anzahl von logischen Laufwerken im System definiert. Diese Anzahl ist nur im DIRECT-Modus von Bedeutung. So, wie der Kern compiliert ist, sind maximal 6 Laufwerke zugelassen.

- (BLOCK (blk file -- addr)

 Liest den Block BLK aus dem File, dessen FCB bei der Adresse FILE beginnt und legt diesen in einen Puffer bei der Adresse ADDR ab.
- (BUFFER ! blk file -- addr)

 Reserviert einen 1kByte großen Puffer im Adreßbereich des ForthSystems für den Block BLK. FILE ist die Adresse des FCB's, in dem
 sich der Block befindet. Ist FILE = 0, dann handelt es sich um
 einen DIRECTen physikalischen Zugriff. ADDR ist die Anfangsadresse
 des Puffers.
- (R/W (addr blk fcb r/w -- *f)
 Die Standardroutine für das deferred Wort R/W.
- (DISKERROR (#err --) DOS

 Die Standard-System Fehlerbehandlungsroutine für Fehler beim Diskzugriff. Hiermit ist das deferred Wort ?DISKERROR initialisiert.
- (FSEARCH (string -- asciz *f) DOS

 Das File, dessen Name als String bei STRING steht, wird in der
 Directory gesucht. Enthält der Filename keine Suchpfadinformation,
 dann wird im aktuellen Directory gesucht. Bei Erfolg liegt eine
 Null auf dem Stack, sonst eine Fehlernummer.
- *BLOCK (blk -- d) DOS

 Die doppeltgenaue Zahl D ist die Byteadresse des ersten Bytes im
 1924-Byte großen Block BLK.
- .FILE (fcb --) DOS

 Druckt den Forth-Filenamen des Files, dessen FCB-Adresse auf dem Stack liegt.
- /BLOCK (d -- rest blk) DOS

 Die doppeltgenaue Zahl D wird umgerechnet in die REST-Anzahl von
 Bytes innerhalb des 1024-Byte großen Blocks BLK.
- /DRIVE (blk1 -- blk2 drive)

 Für den DIRECT-Modus beim Diskzugriff. Aus der absoluten

 Blocknummer BLK1 wird (siehe: CAPACITIES) die relative Blocknummer

 BLK2 auf Laufwerk DRIVE berechnet. Dabei ist Laufwerk A: Drive O

 etc.
- >ASCIZ (string addr -- asciz)
 Mit diesem Operator wird der gecountete String an der Adresse
 STRING umgewandelt in einen nullterminierten String, der an der
 Adresse ADDR abgelegt wird. ASCIZ ist die Adresse, an der der neue
 String liegt.
-)DRIVE (blk1 +n -- blk2)

Dient zum "umrechnen" von Blocknummern im DIRECT-Modus. BLK2 ist die absolute Blocknummer, die dem relativen Block BLK1 auf Drive +N entspricht.

?DISKERROR (--)

Ein deferred Wort, daß die Fehlerbehandlungsroutine für Disk- und Filezugriffe enthält. Standardmäßig ist die Routine (DISKERROR zugewiesen.

A: E: C: D: E: F: G: H:

Wie bei MS-DOS, macht das dadurch bezeichnete logische Laufwerk zum aktuellen Laufwerk.

ASCIZ (-- asciz)

Holt das nächste Wort im Quelltext in den Speicher und legt es als nullterminierten String bei der Adresse ASCIZ ab.

ASSIGN ! --)

Benutzt in der Form:

ASSIGN (filename)

Weist dem aktuellen File den physikalischen Filenamen (filename) zu.

ATTRIBUT (-- addr) 005

Eine Variable, die die Fileattribute enthält, die bei der Suche nach Files in einem Directory berücksichtigt werden. Standardmäßig mit 7 initialisiert. so daß in die Suche read-only, hidden und systemfiles eingeschlossen sind.

CAPACITIES (-- addr)

Die Adresse eines Vektors, der die Kapazitäten der angeschlossenen logischen Laufwerken in IkByte-Blöcken enthält. Dafür sind maximal 6 Einträge (siehe: #DRIVES) vorgesehen. Mit dem Hilfsprogramm DISKS.CFG können die Kapazitäten für die Diskettenlaufwerke eingestellt werden. Die Kapazität der angeschlossenen Diskdrives sollten eigentlich von der Bootroutine aus dem System selber erschlossen werden.

CLOSE (--)

Schließt das aktuelle File.

countED (asciz -- addr len)

Wird benutzt, um die Länge eines mit einer Null terminierten Strings zu bestimmen. ASCIZ ist die Anfangsadresse dieses Strings (MS-DOS verwaltet Strings so), ADDR und LEN sind die Stringparameter, die zB. von TYPE verarbeitet werden würde.

DIRECT (--)

Die Filevariablen werden auf Null gesetzt und damit beziehen sich die Diskzugriffe durch BLOCK auf physikalische Blocks.

ERROR# (-- addr)

Eine Variable, die die Fehlernummer des letzten Fehlers beim zugriff auf ein File enthält.

FBLOCK! (addr blk fcb --) DOS

1024 Bytes, die ab der Adresse ADDR innerhalb des Forthadressbereichs stehen, werden auf den Block BLK innerhalb des Files geschrieben, das durch FCB characterisiert ist.

BLOCK@ (addr bik fcb --) DOS

1024 Bytes, die im File FCB in Block BLK stehen, werden ab der Adresse ADR im Forthadressbereich abgelegt.

(AFACITY (-- n)

M jet die Kapazität in 1024-Byte Blöcken des aktuellen Files bzw. Gas aktuellen Laufwerks bei DIRECT-Zugniff.

DRV

(--n)

N ist die Nummer des aktuellen Laufwerks.

FCLOSE

(fcb --) DOS

Das File, dessen FCB-Adresse auf dem Stack liegt, wird geschlossen.

FGETC

(fcb -- 8b / eof) DOS

Aus dem File, dessen FCB-Adresse auf dem Stack liegt, wird das nächste Byte gelesen und der Schreib/Lesezeiger um eine Position weitergerückt. Wenn das letzte Byte bereits gelesen war, wird die EndOfFile-Markierung -1 zurückgegeben.

FILE

(--)

siehe ATARI Fileinterface.

FILE?

Zeigt den Forth-Filenamen des aktuellen Files an.

FILE-LINK (-- addr)

Eine Variable zur Verwaltung der File-Control-Blöcke (FCB). Der Inhalt von FILE-LINK zeigt auf den Anfang des Parameterfeldes des zuletzt definierten FCB's – und an dieser Stelle steht dann die Adresse des davor definierten FCB's usw., so daß dadurch alle FCB's aufgefunden werden können.

FILE!

(8b dfaddr fcb --) DOS

Das Byte 8B wird an die Position DFADDR des Files FCB geschrieben.

FILE®

(dfaddr fcb -- 8b / eof) DOS

Das Byte an der 32-bit Position DFADDR im File, daß durch FCB charakterisiert ist, wird gelesen. Liegt DFADDR jenseits des letzten Bytes im File, so wird -1 zurückgegeben. Nach erfolgreichem Lesen steht der Lese/Schreibzeiger hinter dem gelesenen Byte.

FILENAME

(-- addr) DOS

Die Anfangsadresse eines 62-Byte großen Speicherbereichs, der zum ablegen von Filenamen während DOS-Fileoperationen dient.

FNAMELEN

(-- n) DOS

Eine Konstante, die die maximale Länge von logischen Filenamen, bestehend aus Drive, Path und Name, die in den FCB's abgespeichert werden können, bestimmt. Wird dieser Wert verändert, so kann die neue Länge erst in den FCB's verwendet werden, die nach der Änderung angelegt werden.

FPUTC

(8b fcb --) DOS

Das Byte 8B wird an der aktuellen Position des Schreib/Lesezeigers in das File FCB geschrieben. Dabei wird der Zeiger um eine Position weitergerückt.

FRESET

(fcb --) DOS

FCB ist die Adresse eines FileControlBlocks. Das dadurch charakterisierte File wird 'zurückgesetzt', d.h. das File wird geöffnet (wenn es noch nicht geöffnet war) und der Schreib/Lese zeiger wird auf den Anfang des Files gesetzt.

FROM Siehe ATARI Fileinterface.

FSEARC!

(string -- asciz *f) DOS

Ein deferred Wort. Es enthält die Suchstrategie (siehe: (FSEARCH), die beim öffnen eines Files verwendet wird, um das File auf der Disk zu lokalisieren.

ESEEN

l dfeddr fob −- ` D0S

Den Sonneid-Lesezeigen des Files, das durch FCB charakterisiert ist, wind suf die Position DEADDR gesetzt. Dabei ist DEADDR eine doppeltgenaue Zahl. so daß maximal Files von 4-68vte Größe verwaltet werden können.

INCLUDE siehe ATAFI Fileinterface.

LEGETS / seg:addr quan fcb -- #read) DOS siehe: [READ, Lediglich wird statt der Handlerummer die Adresse des F(B's des gewünschten Files angegeben.

LEFUTS

(seg:addr quan fcb --)

Die Anzahl GUAN von Bytes ab der erweiterten Adresse SEG:QUAN werden ab der aktuallen Position des Schreib/Lesezeigers in das File geschrieten, das durch FCB charakterisiert ist. Danach steht der Schreib/Lesezeiger hinter dem letzten geschriebenen Byte.

LESAVE

f seg:addr quan string --)

Enzeugt ein File mit dem Namen, der als gecounteter String an der Adresse STRING abgelegt ist und schreibt die Anzahl DUAN Bytes ab der erweiterten Adresse SEG:ADDR in dieses neue File.

LOADEROM

Siehe ATARI Fileinterface.

OPEN

{ -- }

Öffnet das aktuelle File.

PUSHFILE

[--]

Wird in :-definitionen benutzt, um den aktuellen Zustand des Filevariablem ISFILE und FROMFILE mach dem Ende der :-Definition wiederherzustellen, Siehe: PUSH

SAVEFILE { addr len -- }

Wind in den Form:

SAVEFILE (name)

benutzt und schreibt die Anzahl von LEN Bytes ab der Adresse ADDR in das neu erzeugte File mit dem Namen (name).

SAVESYSTEM (name)

Schreibt eine bootbare Form des jetzt laufenden Forthsystems unter dem Namen (name) auf die Disk. Dabei muß (name) die Endung .COM haben, wenn dieses System später wieder unter MS-DOS gestartet werden soll.

USE

(--)

siehe ATARI Fileinterface.

VIEW

(--)

Wird in der Form:

VIEW (name)

benutzt. Wenn (name) im Wörterbuch gefunden wird, so wird das File geöffnet, in dem den Ouelitext von (name) steht und den Block wind gelistet, auf dem (name) definiert ist. Siehe: LIST

Handle -- 1 003

have kauppe that are selecting the file. das durch HANDLE

lug likegali, grender et eth te§en

- CREAT (asciz attribut -- handle ff / err#) DOS
 Der MS-DOS Systemaufruf, um ein neues File zu erzeugen.
- *DIR (addr drive -- err#) DOS

 Der MS-DOS Systemaufruf, mit dem das aktuelle Directory an der

 Adresse ADDR als nullterminierter String abgelegt wird.
- DISK? (-- n) DOS

 Der MS-DOS Systemaufruf, mit dem das aktuelle Laufwerk abgefragt wird.
- FIRST (asciz attr -- err#) DOS

 Der MS-DOS Systemaufruf, um erstmalig nach einem File zu suchen.
- NEXT (-- err#) DOS

 Der MS-DOS Systemaufruf, der nach FIRST benutzt wird, um weitere passende Filenamen aufzufinden.
- OPEN (asciz mode -- handle ff / err#) DOS

 Der MS-DOS Systemaufruf für das öffnen eines Files. ASCIZ ist die
 Adresse des vollen Namensstrings und MODE bezeichnet die Art des
 Files (read-only, write-only, read-write). Bei Erfolg liegt eine
 HANDLE-nummer unter einer Null auf dem Stack, ansonsten eine
 Fehlernummer.
- SELECT (n --) DOS

 Der MS-DOS Systemaufruf, mit dem das aktuelle Laufwerk selektiert wird.
- READ (seg:addr quan handle -- #read) DOS

 Die Anzahl QUAN von Bytes werden aus dem File gelesen, daß durch
 die Zahl HANDLE charakterisiert ist. Sie werden im erweiterten
 Speicherbereich bei SEG:ADDR abgelegt. Nach Ende der Leseoperation
 liegt die Anzahl der Bytes auf dem Stack, die tatsächlich bis zum
 Ende des Files gelesen werden konnten. Es können jedoch nur maximal
 64kByte auf einmal gelesen werden.
- TUNLINK (asciz -- err#) DOS

 Der MS-DOS Systemaufruf, um einen Fileeintrag zu löschen.

AT/PC .360K volks-FORTH-83		AT/PC 360K volks-FORTH-83		
rev 3.31-41 vom 01.05.89 (IBM-PC u. Kompatible)		rev 3.81-41 vom 01.05.89 (IBM-PC u. Kompatible)		
FORTH-Gesellschaft e.V.	FORTH-Gesellschaft e.V.	FORTH-Gesellschaft e.V.		
Postfach 1110	Postfach 1110	Postfach 1110		
8044 Unterschleißheim	8044 Unterschleißheim	8044 Unterschleißheim		
lizensierte Kopie:clv(B)	lizensierte Kopie:clv(B)	lizensierte Kopie:clv(B)		
AT/PC 360K	AT/PC 360K	AT/PC 360K		
volks-FORTH-83	volks-FORTH-83	volks-FORTH-83		
rev 3.81-41 vom 01.05.89	rev 3.81-41 vom 01.05.89	rev 3.81-41 vom 01.05.89		
(IBM-PC u. Kompatible)	(IBM-PC u. Kompatible)	(IBM-PC u. Kompatible)		
FORTH-Gesellschaft e.W.	FORTH-Gesellschaft e.V.	FORTH-Gesellschaft e.V.		
Postfach 1110	Postfach 1110	Postfach 1110		
8044 Unterschleißheim	8044 Unterschleißheim	8044 Unterschleißheim		
lizensierte Kopie:clv(B)	lizensierte Kopie:clv(B)	lizensierte Kopie:clv(B)		