Anaconda 安装地址:

https://www.anaconda.com/download/success

虚拟环境安装地址设置:

conda config --add envs_dirs D:\Anaconda\envs

(D:\Anaconda\envs 是你自己的 anaconda 安装环境,记得修改)

conda config --show envs_dirs

国内镜像设置:

pip config set global.index-url https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple pip config list

conda config --add channels https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/main

conda config --add channels https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/free

conda config --set show_channel_urls yes

conda clean -i(清理并同步索引)(不是必须)

conda config --show

新建虚拟环境:

conda create -n py38 python=3.8

juppter notebook 添加所有虚拟环境内核:

conda activate py39 conda install ipykernel

如果上面的 ipykernerl 安装之后没有显示:

conda activate base conda install nb_conda_kernels jupyter notebook

如何安装新的库(比如 pandas)

pip install pandas sklearn 不能直接用这个名字安装,用它提示的 scikit-learn 进行安装。 pip install scikit-learn

显示当前环境的所有库:

conda list

显示 anaconda 现在所有的虚拟环境:

conda env list

生成的图片的中文会显示方框(没有正常显示汉字):

设置中文字体

plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei'] # 用来正常显示中文标签 plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False # 用来正常显示负号

下列非必须:

pip install nbconvert(将 ipynb 转换为 html, 这是安装库) jupyter nbconvert --to html test.ipynb(将 ipynb 转换为 html, 这是命令)

如果在命令行 (CMD) 不能使用 conda activate base 启动基本环境,在环境变量添加以下配置:

D:\Anaconda

D:\Anaconda\Scripts

D:\Anaconda\Library\mingw-w64\bin

D:\Anaconda\Library\usr\bin

D:\Anaconda\Library\bin

pip config unset global.index-url(清除当前 PIP 镜像源) conda config --remove-key channels(清除当前 CONDA 镜像源)