Question 2

- (1) sizeof(a)=0, 因为数组元素的大小是数组中元素个数乘以每个元素大小
- (2) 140727892865392

编译器gcc9.3.0 Ubuntu20.04

加上注释的汇编代码

```
main:
.LFB0:
   .cfi_startproc
   endbr64
          %rbp;保存旧的栈帧指针
   pushq
   .cfi_def_cfa_offset 16
   .cfi_offset 6, -16
        %rsp, %rbp ;获取新的栈帧指针
   movq
   .cfi_def_cfa_register 6
   movq %fs:40, %rax ;存储返回值到返回值寄存器中
   movq %rax, -8(%rbp);返回值压栈
   xorl %eax, %eax ;xor this is to clear %eax
   movq $4, -32(%rbp) ;load the value of i into stack
   movq $8, -24(%rbp); load the value of j into stack
   movq
          -16(%rbp), %rax ;-16(%rbq)store the array first element
   movq %rax, %rdx ;The Third arguement of printf
   movl $0, %esi ;The second arguement of printf
   leaq .LCO(%rip), %rdi ;The first parameter of printf
   movl $0, %eax ; %eax store the return value
   call printf@PLT
   movl $0, %eax
   movq -8(%rbp), %rcx
          %fs:40, %rcx
   xorq
   je .L3
   call
          __stack_chk_fail@PLT
```

Question 3

```
.file
           "ex7-9.c"
    .text
    .globl main
    .type main, @function
main:
.LFB0:
;-8(%rbp) i
;-4(%rbp) j
    pushq %rbp;将老的堆栈指针压栈
    movq %rsp, %rbp ;获取新的堆栈指针
           .L2 ;无条件跳转到L2
    jmp
.L5:
    movl
           -4(%rbp), %eax ;%eax=j
    movl
           %eax, -8(%rbp) ;i=%eax
.L2:
```

```
cmpl $0, -8(%rbp) ; compare and judge the value i || j
    jne
            .L3 ;if i==true than judge whether j>5
            $0, -4(%rbp) ;comapre j and 0
    cmpl
            .L4 ;if j==0 than the condition is false
    jе
.L3:
            $5, -4(%rbp); ; comapre j and 5
    cmpl
            .L5; j>5
    jg
.L4:
            $0, %eax ; load 0 to %eax(store the return value)
    movl
    popq
            %rbp ;恢复现场
    ret
.LFE0:
    .size main, .-main
    .ident "GCC: (Ubuntu 7.5.0-3ubuntu1~16.04) 7.5.0"
```

对于条件判断

```
while ( (i || j) && (j > 5) )
```

先判断i是否为真,为真则条件成立,否则进入下一个判断

接着判断j是否为假,为假则条件为假,返回

j为假,再来判断j>5是否成立

这就是短路判断的过程

Question 4

(1)可能的原因是,对于某些编译器,将程序中定义的常量放在的内存区域并不是标记为不可修改的,而且在这种例子中,两个指针指向的内存区域正好重叠,strcpy其实是内存之间值的拷贝,这样就覆盖了cp2指向的内存空间


(2)编译器将两个字符串的内容存放在常量数据区,修改常量内存单元的内容会报错

Question 5

第六行的代码打印出的是函数funcold形式参数的地址,下一行打印的是局部变量的地址 第12行打印的是函数形参的地址,下一行是局部变量的地址

第一题和第五题内存布局在后面统一说明

HW8运行时空间组织



HW8运行时空间组织

