MANUAL DE PROCEDIMIENTO

Registro de Entrada de Mercancías

MIGO 101: entrada con referencia a pedido

Código	MAN-MM-06
Versión	1.0
Fecha	01.11.2026
Sociedades	Grupo Portland · CL11–CL16, PE11, CO11
Sistema	SAP S/4HANA
Área responsable	Compras y Logística · Grupo Portland

Documento interno de uso exclusivo del Grupo Portland. Las capturas y valores de ejemplo son referenciales.

Control del documento

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Autor
1.0	01.11.2026	Versión oficial del manual de usuario.	Equipo de proyecto S/4HANA

Aprobaciones

Rol	Nombre	Cargo	Fecha y firma
Elaborado por			
Revisado por			
Aprobado por			

Contenido

Control del documento 1
Aprobaciones 1
Contenido 1
1. Introducción 2
2. Alcance 2
3. Transacción Clave 2
4. Responsable 3
5. Acciones y Método Resumido 3
6. Procedimiento Detallado: Entrada de Mercancías 3
6.1 Acceso y Definición de la Referencia 3
6.2 Revisión y Ajuste del Detalle de Posición 4
6.3 Flujo de Trabajo (Recepción con Material Conforme y No Conforme) 6
6.4 Verificación y Contabilización Final 7
6.5 Anulación de Documentos de Material 7
7. Reportes 8
8. Anexo I: Tipos de Movimientos (Clases de Movimiento) 8
Anexo III: Uso de la Función "Activar Resumen" para Navegar por 9
Documentos (Resumen de Documentos) en MIGO 9
Anexo IV: Control de Inventario con MMBE (Resumen de Stocks) 10

> **Alcance por país (localización)**
>
> Los procesos descritos son comunes a todo el Grupo Portland. Solo cambia la localización de cada país:
>
> • Retenciones: se determinan según la normativa de cada país y la configuración del Business Partner. Este manual no fija tipos ni cuentas de retención, porque pueden variar.
>
> • Facturación electrónica: DIAN en Colombia (vía EDOC_COCKPIT y el facturador ESTUPENDO), SII en Chile y SUNAT en Perú.
>
> • Bodegas con SAP EWM: EPOXA (CL12) y Distribuidora Portland (CL11) gestionan sus bodegas propias en EWM; algunos pasos de almacén cambian para esas sociedades.

Consideraciones del proceso

• Variante importación: la MIRO puede registrarse antes de la MIGO; el sistema no propone valores, que se toman de la factura.

• En CL11 y CL12 la recepción en bodega propia se gestiona en SAP EWM.

1. Introducción

En Grupo Portland, la Entrada de Mercancías (EM) solo debe registrarse cuando el material ha ingresado físicamente a la bodega y está disponible para su gestión. Esta práctica garantiza que el inventario y la contabilidad reflejen la realidad operativa. Si una entrega llega parcializada en varios días, se debe realizar diferentes EMs por cada día de recepción física, generando cada una su propio Documento de Material.

2. Alcance

Este manual documenta el proceso estándar de Entrada de Mercancías (EM) en el módulo de Gestión de Materiales (MM), enfocado en la adquisición de material destinado al stock.

El proceso principal cubierto es el ingreso de material con referencia a un Pedido de Compra (Clase de Movimiento 101).

3. Transacción Clave

La transacción central para ejecutar todos los movimientos de inventario, incluyendo entradas, salidas, traspasos y anulaciones, es la MIGO (Movimiento de mercancías).

Estructura y Resultado del Movimiento

El registro de la Entrada de Mercancías en MIGO es un eslabón logístico fundamental. Al contabilizar una EM valorada (como una compra para stock), el sistema genera dos documentos vinculados:

1. **Documento de Material:** Es la prueba auditable e inmutable del movimiento físico. Contiene detalles clave como el material, la cantidad, el lote, el almacén de destino, la fecha de movimiento y la clase de movimiento utilizada.
2. **Documento Financiero:** Se genera automáticamente en segundo plano. Actualiza las cuentas contables en tiempo real, aumentando el valor del inventario (débito a la cuenta de existencias) y registrando una provisión en la cuenta transitoria de compensación Entrada de mercadería/Recepción de Factura (crédito).

Transacciones Relacionadas para Búsqueda de Pedidos

- ME2M → Lista de pedidos por material
  - Permite visualizar todos los pedidos de compra asociados a un material específico.
- ME2L → Lista de pedidos por proveedor
  - Muestra todos los pedidos de compra vinculados a un proveedor determinado.
- ME2N → Lista de pedidos por número de pedido
  - Útil si ya conoces el número de documento y quieres ver el detalle.
- ME2K → Lista de pedidos por centro de costos
  - Para analizar pedidos relacionados con un área contable específica.

4. Responsable

El rol principal responsable de la ejecución de la Entrada de Mercancías es el Operador de Logística/Bodega.

Rol	Responsabilidad Principal	Descripción
Operador de Logística/Bodega	Certificación del ingreso físico. Registro de la cantidad exacta recibida y asignación del Almacén correcto dentro del Centro.	Debe verificar que la Fecha de Contabilización coincida con la recepción física. Debe marcar el indicador OK tras verificar la conformidad de la línea.

5. Acciones y Método Resumido

El procedimiento para registrar la Entrada de Mercancías contra un Pedido de Compra sigue esta secuencia lógica en MIGO:

1. **Acceso y Referencia:** Iniciar Transacción MIGO. Seleccionar Entrada de mercancías y la referencia Pedido. Ingresar el número de Pedido de Compra (OC).
2. **Cabecera y Fechas:** Validar la Clase de Movimiento 101 y ajustar la Fecha de Contabilización. Registrar el número de la Nota de Entrega o guía de despacho del proveedor.
3. **Revisión de Posiciones:** Para cada línea, verificar la Cantidad en UM de entrada, Almacén y Tipo de Stock. Ajustar cantidades en caso de recepción parcial y marcar la casilla OK.
4. **Contabilización:** Usar Verificar para detectar errores. Usar Contabilizar para generar el Documento de Material.

6. Procedimiento Detallado: Entrada de Mercancías

A continuación, se detalla el procedimiento paso a paso que usted debe seguir en la transacción MIGO para realizar una Entrada de Mercancía. Para efectos de ejemplo se utilizará la Sociedad Portland Perú.

6.1 Acceso y Definición de la Referencia

Paso 6.1.1: Iniciar MIGO y Configurar la Operación

1. Ingrese la transacción MIGO.
2. En el Dropdown superior izquierdo, configure la operación (Acción) y la Referencia:
   - **Acción:** Seleccione Entrada de mercancías.
   - **Referencia:** Seleccione Pedido.
   - **Campo de Entrada:** Ingrese el número del Pedido de Compra (Ejemplo: 4500000211). Ver Anexo III para buscarlo desde el resumen de documentos.
3. Presione Enter. El sistema cargará las posiciones abiertas del pedido.




Figura 25. Captura referencial: si muestra códigos distintos, prevalecen los indicados en el texto

Pantalla de referencia 6.1.1: Pantalla MIGO - Definición de la Acción (Entrada de mercancías) y la Referencia (Pedido)

Paso 6.1.2: Validar Datos de Cabecera (Fechas y Documentos)

1. **Clase de Movimiento:** Confirme que el sistema proponga automáticamente la clase 101. Esta clase es la que impacta el stock de almacén con referencia al Pedido de Compra.
2. **Fecha de Contabilización:** Verifique y ajuste esta fecha.

Advertencia Crítica: La fecha de contabilización es la fecha real de la recepción física en el Centro. Esto es vital para la valoración y el impacto contable en el período correcto.

3. **Nota de Entrega:** Ingrese el número de la guía de despacho, remito o documento físico del proveedor.
4. **Texto de cabecera:** (Opcional) Puede ingresar un texto libre de hasta 25 caracteres para una nota general.




Figura 26. Captura referencial: si muestra códigos distintos, prevalecen los indicados en el texto

Pantalla de referencia 6.1.1: Pantalla MIGO – Validación Datos de Cabecera

6.2 Revisión y Ajuste del Detalle de Posición

El sistema habrá cargado las líneas pendientes de recibir. Debe confirmar la conformidad y el destino de cada línea en el área de Detalle de Posición (pestañas inferiores).

Paso 6.2.1: Confirmar Cantidad Recibida (Pestaña "Cantidad")

1. Seleccione la posición en el resumen central.
2. Navegue a la pestaña Cantidad.
3. **Cantidad en UM de entrada:** El sistema propone la cantidad pendiente. Si la recepción es parcial (ej. se pidieron 100, llegaron 75), usted debe modificar manualmente la cantidad recibida.




Figura 27. Captura referencial: si muestra códigos distintos, prevalecen los indicados en el texto

Pantalla de referencia 6.2.1: Pestaña Cantidad - Ajuste de la Cantidad en UM de entrada

Paso 6.2.2: Definir Ubicación y Tipo de Stock (Pestaña "Dónde")

1. Navegue a la pestaña Dónde.
2. **Centro:** Debe aparecer automáticamente el código del Centro Receptor (PED1 para Portland Perú).
3. **Almacén:** Ingrese o confirme el código del almacén de destino dentro del Centro.
   - **Ejemplo de Almacenes:** Utilice claves como TRALSA o DQM según la definición de su centro.

4. **Tipo de Stock:** Defina el estatus operativo del material recibido:
   - **Libre utilización:** Material disponible para consumo o venta inmediata.
   - **Control de Calidad:** Material en espera de inspección de calidad (no disponible).
   - **Bloqueado:** Material no disponible por defectos o no conformidad (ej. material dañado).



Figura 28. Captura referencial: si muestra códigos distintos, prevalecen los indicados en el texto

Pantalla de referencia 6.2.2: Pestaña Dónde - Definición del Almacén y Tipo de Stock

Paso 6.2.3: Registrar Datos de Lote (Pestaña "Lote")

1. Navegue a la pestaña Lote.
2. **Lote (SAP):** Si el campo está en blanco, el sistema generará automáticamente un número de lote interno al contabilizar.
3. **Lote Proveedor:** Registre el número de lote tal como aparece en la documentación o embalaje del proveedor (ej. “Lote de Ejemplo”).




Figura 29. Captura referencial: si muestra códigos distintos, prevalecen los indicados en el texto

Pantalla de referencia 6.2.3: Pestaña Lote – Registro del Lote Proveedor y Lote Interno (opcional)

Paso 6.2.4: Indicar Entrega Final (Pestaña "Datos Pedido")

1. Navegue a la pestaña Datos Pedido.
2. **Indicador Entrega Final:** Seleccione Fijar si esta es la última entrega que espera para esta posición, incluso si la cantidad es menor a la pedida originalmente. Deje seleccionada la opción por defecto Fijar Automáticamente o seleccione No Fijar o si espera que llegue el stock pendiente.

Motivo: Marcar esta casilla correctamente es clave para la Planificación, ya que indica que la posición del pedido está logísticamente cerrada, limpiando así los reportes de pedidos abiertos.




Figura 30. Captura referencial: si muestra códigos distintos, prevalecen los indicados en el texto

Pantalla de referencia 6.2.4: Pestaña Datos Pedido – Indicador de Entrega Final

Paso 6.2.5: Marcar Posición OK

1. Una vez revisados y ajustados todos los campos de la posición (Cantidad, Almacén, Tipo de Stock), marque el checkbox Posicion OK en la línea correspondiente del resumen de posiciones.

Pantalla de referencia 6.2.5: Pestaña Datos Pedido – Posición OK

6.3 Flujo de Trabajo (Recepción con Material Conforme y No Conforme)

Si recibe una cantidad de material con discrepancias, donde una porción está conforme y otra porción está dañada o no cumple con todas las condiciones de ingreso para la venta, se debe registrar ambos estados simultáneamente.

Paso 6.3.1: Repartir Cantidades

1. Seleccione la posición que incluye la discrepancia.
2. Haga clic en el botón Repartir cantidades.




Figura 31. Captura referencial: si muestra códigos distintos, prevalecen los indicados en el texto

Pantalla de referencia 6.3.1: Cabecera – Repartir Cantidades de una posición

Paso 6.3.2: Asignar Tipos de Stock Separados. En la nueva ventana, distribuya la cantidad total recibida (ej. 5.000 Kg) en sub-líneas:

- **Sub-Línea 1 (Conforme):** Cantidad (ej 4500 Kg). Tipo de Stock: Libre utilización.
- **Sub-Línea 2 (No Conforme):** Cantidad (ej. 500 Kg). Tipo de Stock: Bloqueado.
- Confirme la distribución. Presione Verificar para confirmar que el total del stock fue distribuido. Presione Tomar para ejecutar y regresar a la pantalla principal con dos sublíneas para la posición original.



Figura 32. Captura referencial: si muestra códigos distintos, prevalecen los indicados en el texto

Pantalla de referencia 6.3.2: Ventana Repartir Cantidades – Separación del Stock en Sublíneas por Tipo

- Marque la casilla OK en ambas sub-líneas.




Figura 33. Captura referencial: si muestra códigos distintos, prevalecen los indicados en el texto

Pantalla de referencia 6.3.2: Cabecera – Posición Dividida en Sublíneas con Indicador OK

Resultado Esperado: Al contabilizar, se generará un único Documento de Material, pero afectará internamente a los stocks de Libre Utilización y Bloqueado de forma separada.

6.4 Verificación y Contabilización Final

Paso 6.4.1: Verificar el Documento

1. Antes de contabilizar, haga clic en el botón Verificar.
   - **Control:** El sistema buscará errores de datos obligatorios o inconsistencias (ej. falta de almacén, centro incorrecto). Corrija cualquier error reportado antes de continuar.

Paso 6.4.2: Contabilizar

1. Haga clic en el botón Contabilizar.
2. **Resultado Esperado:** El sistema creará el Documento de Material (y su contraparte contable, el Documento Financiero) y mostrará un mensaje de éxito con el número de documento generado. Este número es la referencia para toda consulta posterior.




Figura 34. Captura referencial: si muestra códigos distintos, prevalecen los indicados en el texto

Pantalla de referencia 6.4.2: Verificación y Contabilización

6.5 Anulación de Documentos de Material

Si se requiere corregir la entrada por un error (ej. cantidad o almacén), la práctica correcta es anular el documento de material completo, no modificarlo.

1. Acceda a la transacción MIGO.
2. En la Acción superior, cambie a Anulación.
3. En Referencia, ingrese el Documento de Material original.
4. El sistema propondrá la Clase de Movimiento 102 (Anulación de EM).
5. Marque OK y Contabilizar.
6. **Resultado:** El sistema generará un nuevo Documento de Material que revierte el movimiento de stock y la contabilización financiera.

7. Reportes

Utilice estas transacciones para monitorear el inventario y el estado de los Pedidos de Compra antes o después de la Entrada de Mercancías.

Transacción	Descripción	Utilidad
MMBE	Resumen de Stocks	Verificación de la cantidad exacta de material ingresado por Almacén y Tipo de Stock (Libre, Bloqueado)
MD04	Lista de Necesidades/Stocks	Confirma que la cantidad recibida ha actualizado el stock de planificación y que el Pedido de Compra ya no aparece como necesidad abierta.
ME23N	Visualizar Pedido de Compra	Permite ver la Historia del Pedido, donde se registra el número del Documento de Material generado por MIGO.

8. Anexo I: Tipos de Movimientos (Clases de Movimiento)

A continuación, se presentan las clases de movimiento principales mencionadas en este manual, junto con otros movimientos comunes para la gestión de inventario, utilizados en la transacción MIGO.

Clase de Movimiento	Denominación Operativa	Propósito y Referencia	Impacto en Valoración
101	Entrada de Mercancías (EM)	Entrada de material a stock con referencia a un Pedido de Compra (OC).	Genera Documento Financiero, valora el stock y acredita EM/RF.
102	Anulación de EM 101	Anulación de una Entrada de Mercancías realizada con el movimiento 101.	Reversa el Documento Financiero y el impacto en stock.
561	Entrada Inicial de Stock	Ingreso inicial de saldos de inventario sin referencia a una orden de compra o producción.	Valorado (puede ser por precio maestro o manual).
501	Entrada sin Pedido	Recepción externa de mercancías sin Pedido de Compra previo.	Genera Documento Financiero.
511	Entrada por Entrega Gratuita	Recepción de material de un proveedor sin costo (sin OC).	Genera Documento Financiero (requiere datos de proveedor).
311	Traspaso Almacén-Almacén (1 paso)	Traslado de material dentro del mismo Centro (ej. Centro PED1) de un almacén a otro.	No valuado (dentro de un mismo Centro/Planta).
321	Transferencia Stock Calidad a Libre	Movimiento de material de stock de Control de Calidad a Libre Utilización.	No genera Documento Financiero (solo cambia el tipo de stock interno).
201	Salida para Centro de Costo	Retiro de material para consumo interno (ej. materiales de oficina, repuestos) imputado a un Centro de Costo.	Genera Documento Financiero, valora la salida del stock.

Clase de Movimiento	Denominación Operativa	Propósito y Referencia	Impacto en Valoración
551	Salida por Merma	Retiro de stock por chatarra o materiales dados de baja.	Genera Documento Financiero, valora la salida del stock.

Anexo III: Uso de la Función "Activar Resumen" para Navegar por Documentos (Resumen de Documentos) en MIGO

Una de sus funciones de interfaz más útiles dentro de la transacción MIGO es el "Resumen de Documentos", ubicado en la columna de navegación izquierda, la cual le permite buscar, seleccionar y arrastrar documentos de referencia recientes (Pedidos de Compra, Reservas, Documentos de Material) directamente a la pantalla de entrada, acelerando su proceso diario.

Procedimiento Detallado para Activar y Usar el Resumen de Documentos

Paso 3.1: Acceder a MIGO y Activar la Columna de Navegación

1. Ingrese la transacción MIGO.
2. En la parte superior de la pantalla, junto a la selección de la Acción y Referencia, localice el botón o icono de "Activar resumen" (o similar, a veces representado por un icono de lista
   - árbol).




Figura 35. Captura referencial: si muestra códigos distintos, prevalecen los indicados en el texto

Pantalla de referencia Anexo III.1: Pantalla MIGO – Localización del botón "Activar Resumen"

- Haga clic en "Activar resumen".
  - **Resultado esperado:** El sistema abrirá un panel lateral en la parte izquierda de la pantalla. Este panel contiene las funciones de búsqueda y la jerarquía de documentos (el Resumen de Documentos).

Paso 3.2: Seleccionar el Documento de Referencia

3. Localice el número de Pedido de Compra que desea recibir en el panel izquierdo.
4. Haga clic sobre el número de pedido deseado.
   - **Resultado esperado:** El número del Pedido de Compra se transferirá automáticamente al campo de referencia, y el sistema cargará inmediatamente todas las posiciones abiertas del documento en el Resumen de Posiciones, tal como si usted hubiera digitado el número y presionado Enter.




Figura 36. Captura referencial: si muestra códigos distintos, prevalecen los indicados en el texto

Pantalla de referencia Anexo III.2: Pantalla MIGO – Panel Lateral de Pedidos Recientes"

Anexo IV: Control de Inventario con MMBE (Resumen de Stocks)

Cuando usted contabiliza una Entrada de Mercancías (MIGO), el sistema actualiza inmediatamente los registros de inventario. MMBE le permite visualizar estos registros en una estructura jerárquica basada en las unidades organizativas (Sociedad, Centro y Almacén).

- **Verificación Post-MIGO:** MMBE es la forma más rápida de verificar que la cantidad de material haya sido transferida con éxito al stock de Libre Utilización o Bloqueado.
- **Gestión de Stock:** Permite diferenciar entre los tres tipos de stock clave: Libre utilización, Control de Calidad, y Bloqueado.

Procedimiento Detallado: Consulta de Stocks (MMBE)

La consulta se realiza a nivel de material y Centro (Planta).

Paso 4.1: Acceso y Criterios de Selección

1. Ingrese la transacción MMBE.
2. En la pantalla de acceso, introduzca los siguientes criterios de selección obligatorios:
   - **Material:** Ingrese el código exacto del material que acaba de recibir por MIGO.
   - **Centro:** Ingrese el Centro correspondiente (Ej. PED1 para Portland Perú).

Paso 4.2: Ejecutar la Consulta

3. Haga clic en el botón Ejecutar.




Figura 37. Captura referencial: si muestra códigos distintos, prevalecen los indicados en el texto

Pantalla de referencia Anexo IV.1: Pantalla MMBE – Selección de Stock por Estructura Jerárquica

Paso 4.3: Interpretación de la Estructura Jerárquica

El sistema presentará una vista en árbol del stock del material consultado. La estructura se desglosa jerárquicamente por unidades organizativas, empezando por el nivel más alto (Mandante/Cliente):

1. **Nivel de Sociedad/Centro:** Muestra la totalidad del stock del material en el Centro.
2. **Nivel de Almacén:** Muestra la subdivisión del stock dentro de la planta. Verá el almacén al que destinó la mercancía en MIGO (ej. TRALSA).
3. **Nivel de Tipo de Stock:** Este nivel muestra el estatus operativo del material en ese almacén.

5. Interpretación de Estados del Stock

La columna Stock Disponible o Stock Total de MMBE desglosa las cantidades en inventario basándose en su uso y valoración:

Tipo de Stock	Descripción Operativa
Libre utilización	Material que está en buen estado, ha pasado la inspección de calidad (si aplica) y está disponible para la venta o el consumo inmediato.
Control de Calidad	Material recibido que, por política o requisito del material, debe ser inspeccionado antes de su uso o venta. No está disponible para la venta.
Bloqueado	Material no utilizable debido a defectos, daños, o no conformidad. Aunque está en su almacén, su valor contable no se destina a consumo o venta.
Stock en Curso	Material que está en tránsito entre plantas o pendiente de contabilización en el destino. No está disponible para consumo hasta que se registre la recepción.

Tipo de Stock	Descripción Operativa
Reservado	Material comprometido para una orden de producción, venta o mantenimiento. Aunque físicamente está en almacén, no puede ser usado libremente porque ya está asignado.




Figura 38. Captura referencial: si muestra códigos distintos, prevalecen los indicados en el texto

Pantalla de referencia Anexo IV.2: Pantalla MMBE - Estados del Stock

Importante: Si tras contabilizar la Entrada de Mercancías (MIGO), el material no aparece en Libre utilización en MMBE, debe revisar la Historia del Pedido en ME23N para confirmar qué Tipo de Stock fue realmente registrado.