Ubuntu安装Flink-1.4.0

1.下载

Flink可以运行在Linux, Mac OS X和Windows上。这边文章是在ubuntu上运行Flink, JDK的版本是 1.8。Windows 用户, 请查看 Flink在Windows上的安装指南。

下载页面: http://flink.apache.org/downloads.html

这里flink的版本一定要和hadoop的版本匹配,所以选择hadoop2.8的下载地址如下:

下载地址: http://www.apache.org/dyn/closer.lua/flink/flink-1.4.0/flink-1.4.0-bin-hadoop28-

scala_2.11.tgz

2.解压、安装以及配置环境变量

解压安装包,进入conf配置文件目录下,主要配置文件为flink-conf.yaml和slaves,配置flink-conf.yaml解析如下:

(1) 基本配置

jobmanager.rpc.address: localhost1 --jobManager 的IP地址

jobmanager.rpc.port: 6123 --jobManager 的端口, 默认为6123

jobmanager.heap.mb --jobManager 的JVM heap大小

taskmanager.heap.mb --taskManager的jvm heap大小设置

taskmanager.numberOfTaskSlots --taskManager中taskSlots个数,最好设置成work节点的CPU个数相等

parallelism.default --并行计算数

fs.default-scheme --文件系统来源

fs.hdfs.hadoopconf --hdfs置文件路径

jobmanager.web.port -- jobmanager的页面监控端口

(2) 内存管理配置

flink默认上分配taskmanager.heap.mb配置值得70%留它管理,内存的管理让flinK批量处理效果很高;并且flink不会出现OutMemoryException的问题,因为flink知道预留多少内存来执行程序;如果flink运行的程序所需要的内存超过了它所管理的内存,Flink就可以利用磁盘;总而言之,flink的内存管理提高了鲁棒性和系统的速度;下面就介绍管理内存的配置文件:

taskmanager.memory.fraction --管理内存的百分比,默认0.7

taskmanager.memory.size ---taskManager 具体管理内存的大小;此配置重写

taskmanager.memory.fraction的配置

taskmanager.memory.segment-size --内存管理器所使用的内存缓冲区的大小和网络堆栈字节taskmanager.memory.preallocate --taskmanager是否启动时管理所有的内存

(3) slaves 中配置节点机器的ip或主机名

(4) 环境变量配置

01. ## Setting Flink

02. export FLINK HOME=/usr/local/software/flink-1.4.0

03. export PATH=\${FLINK_HOME}/bin:\$PATH

3.启动


使用如下命令启动flink

```
[sql]

01. hadoop@s01:~/opt/flink-1.4.0$ ./bin/start-local.sh

02. Starting jobmanager daemon on host yoona.
```

通过访问 http://localhost:8081 检查JobManager网页,确保所有组件都启动并已运行。网页会显示一个有效的TaskManager实例。



你也可以通过检查日志目录里的日志文件来验证系统是否已经运行。

4. 运行Example


(1)首先,我们可以通过netcat命令来启动本地服务:


```
[plain]
01. nc -1 9000
```

(2)提交Flink程序,这里运行的是flink自带的example:

```
[plain]
01. ./bin/flink run examples/streaming/SocketWindowWordCount.jar --port 9000
```

(3)应用程序连接socket并等待输入,你可以通过web界面来验证任务期望的运行结果:





单词的数量在5秒的时间窗口中进行累加(使用处理时间和tumbling窗口),并打印在stdout。监控 JobManager的输出文件,并在nc写一些文本(回车一行就发送一行输入给Flink):

```
hadoop@s01:/usr/local/software/flink-1.4.0$ sudo nc -l 9000 [sudo] password for hadoop:
aaa
bbb
java
the sdd
123
aaa
c++
python
scala
scala
```

.out文件将在每个时间窗口截止之际打印每个单词的个数, 打开文件

 ${\sf \$\{FLINK_HOME\}/log/flink-hadoop-taskmanager-0-s01.out}$

5.停止flink

使用以下命令来停止flink:

[plain] 01. ./bin/stop-local.sh