# 《计算机网络》实验报告

 信息
 学院
 计算机科学与技术
 专业
 2020
 级

 实验时间
 2022
 年
 10
 月
 10
 日

姓名 胡诚皓 学号 20201060330

实验名称\_\_\_\_三层交换机的配置

实验成绩

## 一、实验目的

- (1) 深入了解三层交换机的功能、特点及工作原理。
- (2) 掌握三层交换机实现路由功能的方法。

# 二、实验仪器设备及软件

- (1) Cisco Packet Tracer 8.1.1 模拟器
- (2) 2 台 PC
- (3) 1 台 2960 交换机
- (4) 1 台 3560 交换机

# 三、实验方案

使用具有路由功能的 Cisco 3560 交换机,即作为三层交换机。交换机实现路由功能有两种配置思路:一种通过虚拟局域网的 IP 地址实现不同虚拟局域网之间的路由与互通;另一种是设置接口为三层模式,然后配置接口的 IP 地址(更类似于路由器)实现不同网络间的路由。

1923

### 四、实验步骤

### 1. 网络的连接与交换机的基本配置

- (1) 使用鼠标从下方的设备区拖出 2 台 PC 与 1 台 3560 交换机,并使用直通线 (Straight-Through) 将交换机的 f0/1、f0/2 接口与各台 PC 的网口连接起来。
  - (2) 配置两台 PC 的 IP 地址为 192.168.1.1/24 与 192.168.2.1/24。

(3)测试两台 PC 的连通性。

## 2. 通过虚拟局域网的 IP 地址实现三层路由


- (1) 先在 3560 交换机上创建 vlan 2 与 vlan 3, 再将 f0/1、f0/2 分别划分到 vlan 2 与 vlan 3。
- (2)设置 vlan 2、vlan 3 虚拟接口的 IP 地址为 192.168.1.2、192.168.2.2,其作用相当于对应虚拟局域网的网络出口,与路由器的作用基本一致。最后要在全局配置模式下使用 ip routing 命令开启 3560 的三层交换功能
  - (3) 分别设置两台 PC 的网关为虚拟接口的 IP 地址。
  - (4) 测试 PC0 与 PC1 的连通性。

## 3. 通过三层交换机的接口 IP 设置实现三层路由

- (1) 先进入到 vlan 2、vlan 3 的 VLAN 配置模式,使用 no ip address 删除 vlan 虚拟接口的 IP 地址,防止与之后要设置的物理接口 IP 地址冲突。
- (2)使用 int port 进入接口配置模式,先使用 no switchport 关闭接口的二层交换功能,再使用 ip address IP MASK 设置接口的 IP 地址和掩码,为了方便不修改 PC 的网关地址,将接口的地址设为 192.168.1.2 与 192.168.2.2,然后查看端口的配置情况。
  - (3) 测试两台 PC 的连通性。

# 4. 使用 VTP 将传递 VLAN 信息


(1) 连接网络拓扑结构如下图, 其中 PC2 是用来通过 telnet 配置 3560 交换机的。




- (2)在全局配置模式下使用 vtp domain abc 配置 2960 交换机的 vtp 域为 abc, 再使用 vtp mode client 设置 2960 交换机为 vtp 客户端, 也就是用来接收 vlan 配置信息。
- (3) 配置 2960 交换机的 f0/4 接口为 trunk 模式,使其既划分为 vlan 2,又划分到 vlan 3;配置 f0/2 接口为 access 模式,将其划分到 vlan 2;配置 f0/3 接口为 access 模式,将其划分到 vlan 3。
- (4) 在全局配置模式下使用 vtp domain abc 配置 3560 交换机的 vtp 域为 abc, 再使用 vtp mode server 设置 2960 交换机为 vtp 服务器。
- (5) 配置 3560 交换机的 f0/4 接口为 trunk 模式,使其既划分为 vlan 2,又划分到 vlan 3。此处使用设置虚拟局域网的虚拟接口的 IP 地址实现两个 vlan 的通信,即设置 3560 交换机的 vlan 2 虚拟接口的地址为 192.168.1.2、vlan 3 虚拟接口的地址为 192.168.2.2,最后在全局配置模式下使用 iprouting 开启 3560 的路由交换功能。

# 五、实验结果及分析

网络拓扑结构图如下。



从 PC0 ping PC1 的结果。虽然目前两台 PC 都处于默认的 vlan 1 下,但是由于两台 PC 的 IP 地址并不在同一个网内,因此无法连通。




# 配置完虚拟局域网后,交换机的 vlan 表与接口情况如下。

#### Switch#show vlan brief VLAN Name Ports Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6 Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2 vlan2 Fa0/1 active vlan3 active Fa0/2 1002 fddi-default active 1003 token-ring-default active 1004 fddinet-default active 1005 trnet-default active Switch#

Device Name: Multilayer Switch0 Device Model: 3560-24PS Hostname: Switch

	Port Link	VLAN	IΡ	Address	IPv6 Address	MAC Address	
	FastEthernet0/1	Up 2		<not set=""></not>	<not set=""></not>	0001.4313.4701	
	FastEthernet0/2	Up 3		<not set=""></not>	<not set=""></not>	0001.4313.4702	
	FastEthernet0/3	Down	1	<not set=""></not>	<not set=""></not>	0001.4313.4703	
	FastEthernet0/4	Down	1	<not set=""></not>	<not set=""></not>	0001.4313.4704	
	FastEthernet0/5	Down	1	<not set=""></not>	<not set=""></not>	0001.4313.4705	
	FastEthernet0/6	Down	1	<not set=""></not>	<not set=""></not>	0001.4313.4706	
	FastEthernet0/7	Down	1	<not set=""></not>	<not set=""></not>	0001.4313.4707	
	FastEthernet0/8	Down	1	<not set=""></not>	<not set=""></not>	0001.4313.4708	
	FastEthernet0/9	Down	1	<not set=""></not>	<not set=""></not>	0001.4313.4709	
	FastEthernet0/10	Down	1	<not set=""></not>	<not set=""></not>	0001.4313.470A	
	FastEthernet0/11	Down	1	<not set=""></not>	<not set=""></not>	0001.4313.470B	
	FastEthernet0/12	Down	1	<not set=""></not>	<not set=""></not>	0001.4313.470C	
	FastEthernet0/13	Down	1	<not set=""></not>	<not set=""></not>	0001.4313.470D	
	FastEthernet0/14	Down	1	<not set=""></not>	<not set=""></not>	0001.4313.470E	
	FastEthernet0/15	Down	1	<not set=""></not>	<not set=""></not>	0001.4313.470F	
	FastEthernet0/16	Down	1	<not set=""></not>	<not set=""></not>	0001.4313.4710	
	FastEthernet0/17	Down	1	<not set=""></not>	<not set=""></not>	0001.4313.4711	
	FastEthernet0/18	Down	1	<not set=""></not>	<not set=""></not>	0001.4313.4712	
	FastEthernet0/19	Down	1	<not set=""></not>	<not set=""></not>	0001.4313.4713	
	FastEthernet0/20	Down	1	<not set=""></not>	<not set=""></not>	0001.4313.4714	
	FastEthernet0/21	Down	1	<not set=""></not>	<not set=""></not>	0001.4313.4715	
	FastEthernet0/22	Down	1	<not set=""></not>	<not set=""></not>	0001.4313.4716	
	FastEthernet0/23	Down	1	<not set=""></not>	<not set=""></not>	0001.4313.4717	
	FastEthernet0/24	Down	1	<not set=""></not>	<not set=""></not>	0001.4313.4718	
	GigabitEthernet0/1		1	<not set=""></not>	<not set=""></not>	0001.4313.4719	
	GigabitEthernet0/2		1	<not set=""></not>	<not set=""></not>	0001.4313.471A	
		wn 1		not set>	<not set=""></not>	0009.7CC6.948B	
į	Vlan2 Up			2.168.1.2/24	<not set=""></not>	0009.7CC6.9401	
ı	Vlan3 Up	3 1	192	2.168.2.2/24	<not set=""></not>	0009.7CC6.9402	
п							


从 PC0 ping PC1 的结果,可以 ping 通。此时数据的流向为: PC0→f0/1→vlan 2 虚拟接口→vlan 3 虚拟接口→f0/2→PC1。




配置完三层交换机物理接口的 IP 地址,查看接口配置情况,可以发现 f0/1 和 f0/2 自动被调整到了 vlan 1,并且 vlan 2、vlan 3 都还在 vlan database 中,还是启用状态。

Device Name: Multilayer Switch0 Device Model: 3560-24PS Hostname: Switch											
Port	Link VLAN	IF	Address	IPv6 Address	MAC Address						
FastEthernet0/	1 Up 1		192.168.1.2	/24 <not set=""></not>	0001.4313.4701						
FastEthernet0/	2 Up 1		192.168.2.2	/24 <not set=""></not>	0001.4313.4702						
FastEthernet0/	3 Down	1	<not set=""></not>	<not set=""></not>	0001.4313.4703						
FastEthernet0/	4 Down	1	<not set=""></not>	<not set=""></not>	0001.4313.4704						
FastEthernet0/	5 Down	1	<not set=""></not>	<not set=""></not>	0001.4313.4705						
FastEthernet0/	6 Down	1	<not set=""></not>	<not set=""></not>	0001.4313.4706						
FastEthernet0/	7 Down	1	<not set=""></not>	<not set=""></not>	0001.4313.4707						
FastEthernet0/	8 Down	1	<not set=""></not>	<not set=""></not>	0001.4313.4708						
FastEthernet0/	9 Down	1	<not set=""></not>	<not set=""></not>	0001.4313.4709						
FastEthernet0/		1	<not set=""></not>	<not set=""></not>	0001.4313.470A						
FastEthernet0/	11 Down	1	<not set=""></not>	<not set=""></not>	0001.4313.470B						
FastEthernet0/	12 Down	1	<not set=""></not>	<not set=""></not>	0001.4313.470C						
FastEthernet0/	13 Down	1	<not set=""></not>	<not set=""></not>	0001.4313.470D						
FastEthernet0/	14 Down	1	<not set=""></not>		0001.4313.470E						
FastEthernet0/	15 Down	1	<not set=""></not>	<not set=""></not>	0001.4313.470F						
FastEthernet0/		1	<not set=""></not>	<not set=""></not>	0001.4313.4710						
FastEthernet0/			<not set=""></not>		0001.4313.4711						
FastEthernet0/			<not set=""></not>		0001.4313.4712						
FastEthernet0/	19 Down	1	<not set=""></not>	<not set=""></not>	0001.4313.4713						
FastEthernet0/		1	<not set=""></not>		0001.4313.4714						
FastEthernet0/	21 Down	1	<not set=""></not>	<not set=""></not>	0001.4313.4715						
FastEthernet0/	22 Down	1	<not set=""></not>		0001.4313.4716						
FastEthernet0/	23 Down	1	<not set=""></not>		0001.4313.4717						
FastEthernet0/	24 Down	1	<not set=""></not>	<not set=""></not>	0001.4313.4718						
GigabitEtherne	t0/1 Down	1	<not set=""></not>		0001.4313.4719						
GigabitEtherne	t0/2 Down	1	<not set=""></not>	<not set=""></not>	0001.4313.471A						
Vlan1	Down 1		not set>	<not set=""></not>	0009.7CC6.948B						
Vlan2		<no< td=""><td>ot set&gt;</td><td><not set=""></not></td><td>0009.7CC6.9401</td></no<>	ot set>	<not set=""></not>	0009.7CC6.9401						
Vlan3	Up 3	<n(< td=""><td>ot set&gt;</td><td><not set=""></not></td><td>0009.7CC6.9402</td></n(<>	ot set>	<not set=""></not>	0009.7CC6.9402						

从 PC0 ping PC1 的结果,可以 ping 通。完全利用了三层交换机的功能,此时数据的流向为: PC0 $\rightarrow$ f0/1 $\rightarrow$  $\rightarrow$ f0/2 $\rightarrow$ PC1。



从 PC1 ping PC0 的结果,可以 ping 通。说明 2960 交换机通过 VTP 收到了关于两台 PC 的 vlan 信息,查看 2960 交换机的 vlan 表发现确实有了正确的 vlan 划分信息。



```
Switch#show vlan brief
VLAN Name
                                           Status
                                                      Ports
     default
                                                      Fa0/1, Fa0/3, Fa0/5, Fa0/7
                                                      Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
                                                      Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                                      Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                                      Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
     vlan2
                                           active
                                                      Fa0/2
      vlan3
                                                      Fa0/6
                                           active
1002 fddi-default
                                           active
1003 token-ring-default
                                           active
1004 fddinet-default
1005 trnet-default
                                           active
Switch#
```


## 六、实验总结及体会

在使用 ping 命令的时候,出现了 192.168.2.1: Destination host unreachable 的情况,这说明本地计算机与外部网络连接没有问题,但与某台主机连接存在问题。问题往往出在网关的设置上。

## (1) 三层交换机作为二层交换机的尝试

将第一个拓扑结构中的 PC0 与 PC1 的 IP 地址设置到同一网络下,并且使用 switchport 关闭 3560 交换机的 f0/1、f0/2 接口的路由功能,还需要在全局配置模式下使用 no ip routing 关闭路由功能,此时的 3560 交换机就单纯发挥一个二层交换机的作用。

从 PC0 ping PC1 的结果。可见,有三层路由功能的交换机在缺省条件下完全可以当成二层交换机使用,这也体现了三层交换机的基本功能仍然是数据交换而不是路由。



### (2) 对三层交换机与路由器区别的理解

三层交换机的路由功能通常比较简单(无 NAT, VPN 等功能),其主要面对局域网连接,主要用于加快较大局域网的访问转发速度,其路由转发的功能往往是通过硬件实现的(包括使用 MAC 地址转发表)。

路由器是为了满足不同类型的网络连接设计的,路由器使用路由表来实现路由,包括了路由表的建立、更新、维护等操作。另外,路由器还具有利用动态路路由协议来获知远端网络构建路路由表、子网间速率适配、隔离子网、指定访问

规则等丰富的访问控制和自适应功能。

# (3) 对 switchport 命令的理解

该命令是在接口配置模式下使用的,一般有三种使用形式:

- ① switchport 或 no switchport 用于将某接口设置为二层模式或三层模式。
- ② switchport mode access、switchport mode trunk 或 no switchport mode 该命令指定一个 2 层接口的模式,可以把接口指定为 access 接口或者 trunk 接口。使用 no 选项可以把接口模式恢复为缺省值 access。
- ③ switchport access vlan vlan-id、no switchport access vlan vlan-id 或 no switchport access vlan 该命令把一个处于 access 模式下的接口指派给一个 VLAN。使用 no 选项可以把接口指派到缺省的 vlan 1 中。

# 七、教师评语

