## 7) Deadlocks (Systemverklemmungszustand)

Betriebsmittel: Können sowohl HW- als auch SW-Komponenten sein. (CD Brenner, CPU...)

Benutzung von BM: Anfordern, Benutzen, Freigeben.

Deadlock: Prozessmenge ist im Deadlock-Zustand falls ein Prozess auf ein Ereginis eines anderen Prozesses dieser Menge wartet.

Vorraussetzungen:

-Wechselseitiger Ausschluß: (BM frei oder einem Prozess zugeteilt)

-Belegungs-Anforderungsbedingung (Hold-and-wait): Prozesse können zu bereits reservierten BM noch weitere anfordern

-Ununterbrechbarkeit: zugeteilt BM müssen freigegeben werden um für einen anderen Prozess verfügbar zu sein.

-Zyklisches Warten: Es muss eine zyklische Kette von Prozessen geben, in der jeder Prozess auf ein Betriebsmittel wartet, das dem nächsten Prozess in der Kette gehört.

-ALLE 4 Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind → Deadlock möglich

## Belegungs-Anforderungs-Graphen



Graphische Darstellung der Beziehung von Prozessen zu Betriebsmitteln (Holt, 1972)

Es gibt zwei Knotentypen:

- Prozesse, repräsentiert durch Kreise:
- ► Betriebsmittel, repräsentiert durch Quadrate:


P

В

## Pfeile:

- ▶ P belegt B
- ► P wartet auf B

Zyklus im Graphen  $\rightarrow$  Deadlock



Verfahren zur Deadlock-Behandlung

- Mit Betriebsmittelzuteilungsgraphen lassen sich Deadlocks erkennen.
- 1) Ignorieren (Vogel-Strauß-Algorithmus)
- 2) Erkennen & Beheben:
  - Belegungs-/Anforderungs-Graph erstellen und nach Zyklen absuchen
  - falls Zyklus gefunden wurde: Deadlock beheben
  - -Untersuchung kann bei BM Anforderungen, in regelmäßigen Zeitabständen oder bei Verdacht (CPU-Auslastung niedrig) stattfinden